

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



2 bole





# Sehrbuch

ber

# Landwirthschaft.

Von

## Johann Burger,

ber heilkunde Doktor, ordentlichem bffentlichem Lehter ber kands wirthschaft und Thierarzneikunft am Lizeum zu Klagenfurt; Witzgliede der landwirthschaftlichen Gesellschaften zu Brünn, Klagensfurt, Laibach, München, Prag und Wien.

<del>(33,333 % tecceci</del>

Etfter Band:

Di en, 1819. Gebrudt und verlegt bei Carl Gerold:

•

#### Vorrebe.

Die Landwirthschaft ist eine sehr zusammengessetzte, viele Kenntnisse erfordernde Wissenschaft, die gleich allen übrigen erlernt werden muß. Dieß kann auf dreifache Urt geschehen. Sie wird entweder durch das Gesicht, oder das Gehör, oder mittelst beider Sinne erlernt. Man nennt die erstere Urt des Lernens praktisch, die andere theoretisch, die letztere theoretisch = praktisch. Es wäre besser die erstere empirisch, die zweite logisch und die dritte experimentell zu nennen.

Wer die Landwirthschaft auf die erstere Art erlernt und in der Folge ausübt, ahmt Jenem blindlings nach, der sein Meister war, oder ihm dafür galt. Je nachdem dieses Borbild mehr oder weniger zweckmäßig die Wirthschaft betrieben haben wird, je nachdem wird auch sein Nachahmer eine vollkommenere oder unvollkommenere Wirthschaft führen: aber immer wird sie einseitig seyn, weil die Verhältnisse des Bodens und des Klimas nur selten wo so gleichförmig sind, daß das Verfahren in dem einen Orte auch auf dem andern ganz zweckgemäß seyn sollte, und die Mängel werden um so mehr auffallen, je größer diese Verschiedenheit ist. Wer keine

wissenschaftliche Bildung erhalten, und den Grund des Verfahrens nicht einsieht, dem bleibt aber nichts übrig als nachzuahmen.

Bei der zweiten Urt lernt man erst bie Grundfate der Landwirthschaft, die in naturwissenschaftlichen Renntniffen bestehen, und errichtet aus diesen ein Bebaude von Schluffolgen und Lehrfagen, die nicht fowohl bestimmt find die naturlichen Erscheinungen in ber Landwirthschaft zu erklaren, sondern auch bas zwedmäßigste Verfahren für die mancherlei Berfchiebenheiten der Lage anzugeben. Gie ift rein wiffenschaftlich und allgemein. Dadurch wird sie zwar nicht einseitig; benn all unser Bestreben ift dahin gerichtet, ben Grund ber Erscheinungen einzusehen und Regeln fur die Erziehung der Pflanzen und Thiere davon abguleiten; aber minder brauchbar fur den Bedarf der Meisten ift biese Lehrart, ba der Mensch in einer Erfahrungswiffenschaft nicht sowohl die allgemeine Regel, als auch bas besondere Berfahren in der Befolgung diefer Regel fennen lernen will.

Die dritte Urt, wobei die Herleitung der allgemeinen Lehrsätze der Landwirthschaft gezeigt, und ihre Unwendung auf die einzelnen Fälle nachgewiesen, und durch die allgemeine Praris sowohl als durch besondere Bevbachtungen und eigens zu diesem Behuse angestellte Versuche erläutert wird, hat unstreitig die größten Vortheile, weil sie die Richtigkeit der Lehrsätze bestätiget, und sie selbst anschaulich macht.

Der empirische Unterricht ift handwerksmäßig, die beiden lettern sind wissenschaftlich.

In jeder Erfahrungswissenschaft, und so auch in der Landwirthschaft, kann man auf dreierlei Art sich die nöthigen wissenschaftlichen Kenntnisse verschaffen. Entweder belehrt man sich selbst durch das Lesen wissenschaftlich geordneter Werke, oder man wird belehrt im öffentlichen akademischen Unterrichte, oder endlich in einem Spezial = Institute, wo mit dem theoretischen Unterrichte die Praris verbunden und die Technik gelehrt und gezeigt wird.

Die abweichenden Bortheile dieser Lehrmethoden sind nicht schwer einzusehen. Wer sich bloß durch Lesen die gründliche Kenntniß einer Wissenschaft erwerben will, wird mehr Zeit hiezu bedürfen und viel öfter mangelhafte Begriffe erlangen, als Jener, dem dieselbe Wissenschaft durch einen Lehrer vorgetragen, mehrseitig erläutert, und durch die Verhandlungen, welche mit dem öffentlichen Unterrichte verbunden sind, klar gemacht worden ist. Wem endlich die Grundsäße nicht sowohl erklärt als ihre Anwendung für die besonderen Källe auch gezeigt wird, genießt die Vortheile des Unterrichtes im vollkommensten Maße.

Aus diesem erhellet der Nugen öffentlicher Lehranstalten für Landwirthschaft, besonders solcher, die mit einer Musterwirthschaft verbunden sind.

Bis zu unseren Zeiten gab es in Deutschland teine öffentlichen Lehranstalten für Landwirthschaft. — Wozu hätten sie auch dienen sollen, ba der, welcher sich den Herrn des Bodens nannte, weder Lust noch Bedürfniß hatte sich zu unterrichten, und Jene, denen der Betrieb des Ackerbaues übertragen war, in Leib-

eigenschaft, Armuth und Dummheit versunkene Menschen waren. So lange Willkür und rohe Gewalt gebietet, kann von Wissenschaft und Industrie nirgendwo die Rede seyn; denn beide sind nur Kinder der bürgerslichen Freiheit. Darum erhob sich der Ackerdau in Europa nur in jenen Ländern, wo diese inhumanen Verhältnisse gelöst, oder wenigstens um vieles gemildert wurden. Da vermehrte sich die Bevölkerung, erhob sich die Industrie, der Handel, gewann der Voden und seine Produkte mehr Werth, erhielt der Uckerdau Achtung und erregte sein Betrieb die allgemeine Ausmerksamkeit.

Will man ein Gewerbe bluhen machen, fo forge man vor allem dafür, daß es feinen Unternehmern einen nicht zu fargen, oder zu fehr gefahrbeten Bortheil bringe: nur erft, wenn diefe Bedingniß erfüllt ift, wird die andere Magregel, die Unternehmer über ihr Gewerbe ju belehren, ihren 3med Beide aber sind nothwendig, nur nicht erreichen. in gleichem Grade; denn wenn das Gewerbe Bortheil bringt, fo wird Jener, der fich bamit befaffen will, sich felbst alle Dube geben, sich hierüber die nothige Belehrung zu verschaffen , ohne daß es Noth thut sie ihm aufzudringen. - Es ift aber des ei= genen und allgemeinen Bortheiles wegen in einem wohl eingerichteten Staate nothwendig, daß Jedermann Belegenheit habe fich uber das Gemerbe, das er zu betreiben Willens ift , alle nothigen Aufflarungen zu verschaffen , damit er nicht durch unnuge und koftspielige Berfuche fein Bermogen einbuge,

Das er jum Betriebe des Stwerbes fo fehr bedarf. -Langft mar man von der Nothwendigkeit einer formlichen Lehre bei allen Runften und handwerfen überzeugt, als die Landwirthschaft noch immer sich selbst überlaffen blieb; als wenn die vermideltfte Biffenschaft nicht gelernt werden durfte , und ihr Betrieb überall keiner Berbefferung fabig ware. Darum ift der Aderbau mehr zurudgeblieben, wie die übrigen Bewerbe, und es wird une nun febr fcmer, den großen Saufen zu belehren und über die Grundiane feines Sanbelns aufzuklaren. Der beschränfte Beift des gemeinen Landwirthes gestattet ihm nicht, eine andere Birthschaft zu betreiben, ale bie er von feinen Borfahren gefeben bab, ober wie fie bei feinen Nachbarn geführt wird. Er hat die Landwirthschaft nur durch das Anschauen erlernt; sieht den Grund feines Berfahrens nicht ein , oder bildet fich eine Theorie, die feinen Sandlungen entspricht, und ift immer nur ein Nachahmer beffen, ben er für flüger balt als fich. Wollen wir daher auf den Betrieb der gewöhnlichen und üblichen Landwirthschaft, wie sie auf großen und fleinen Gutern ausgeübt wird, thatig einwirfen; fo haben wir hiezu nur ein einziges Mittel, nämlich: beffere Beispiele als Borbilder aufzustellen, die dem großen Saufen jum Dufter bienen, und von ihm mittlerweile nachgeahmt Nicht durch Bücher oder mundliche Belehrungen ift man im Stande eine Abanderung ber beftebenden Wirthschafts - Berhaltniffe ju bewirken, denn ter gemeine Landwirth ift ein Feind der Bucher; das

Denken ift ihm ungeläufig, es wird ihm fcmer die Gedankenreihen zu verfolgen, und weil mit ber Unwiffenheit fast immer Dunkel gepaart ift, der jede Belehrung verachtet; fo wird unfere Absicht immer vereitelt, wenn wir ihn auf diesem Wege belehren Mlle fogenannten popularen Schriften über Die gesammte Landwirthschaft sind daber unnug, und nur allein; wenn diese einen abgesonderten Zweig fur eine bestimmte Gegend gum Gegenstand des Unterrichtes genommen haben, mogen fie von Bortheil fenn. So wenig sich die Arzneiwissenfchaft popular machen läßt, eben fo wenig läßt fich die Wissenschaft der Landwirthschaft in einem Lefebuche bem unwissenden Bolfe erflaren. Beide Wisfenschaften erfordern fo viele Borfenntniffe , und fo viele Bildung des Geistes, daß man darauf vergichten muß, ben Saufen mit ben Grundfagen vertraut ju machen, und daß man jufrieden fenn muß, ihn fo weit ju bilden, daß er die fur feine ortliche Lage aufgestellten Mufter zu wurdigen und nachzuahmen im Stande ift.

Ist diese Voraussetzung richtig, und kann die große Menge nur durch Beispiele geleitet werden i so muß unsere ganze Sorgkalt dahin gerichtet seyn, unter der gebildeten Klasse des Volkes so viele und gründliche Kenntnisse über Landwirthschaft zu verbreiten, daß jeder Einzelne aus derselben in seiner Umgebung als Beispiel leuchte, dem Nachdar zum Muster diene und ihn zur Nachahmung reiße. Der Gutsbesitzer, sein Verwalter, der Pächter, der Pfarrer

u. s. muffen daher Gelegenheit haben, während ber Zeit ihrer Studien die Grundfage der Landwirthschaft kennen zu lernen, damit sie in der Folge, wenn sie Wirthschaft betreiben sollen, dieß entweder selbst zu thun im Stande senn, oder sachkundige Menschen sinden, die es für sie verrichten.

Diese Beweggrunde waren es, welche in Defterreich die Errichtung der öffentlichen Lehrftühle für Landwirthschaft veranlagten. Es foll badurch Jebermann Belegenheit gegeben werden, fich in Diefer Biffenschaft zu bilden , und um die Fortschritte ber Bervollfommnung zu beschleunigen, ward Jenen, Die fünftig als Landbeamte oder als Pfarrer angestellt werden wollen, das Studium berfelben gur Pflicht Ginem langft gefühlten Bedurfniffe wurde gemacht. Dadurch abgeholfen, und es gereicht der Regierung ju einem fehr großen Berbienfte , bag fle folche Lehranstalten nicht bloß auf den vier Landes . Universitaten, fondern auf ben meiften Lygeen in ben beutschen, bohmischen und mahrischen Provinzen einführte. Sind fie auch noch theilweise mangelhaft, indem nur wenige mit einer Musterwirthschaft verbunden sind; fo erregt icon die wissenschaftliche Darftellung ber Grundfape eine richtigere Unficht, und eine folgerechtere Praris.

Es wäre unbillig, wenn man jest schon große, in die Augen springende Umanderungen in der Landeskultur, als Folgen dieser Lehranstalten erwartete; diese können und werden sich erst in der Folge der Jahre ergeben, wenn Jene, die jest gebildet wer-

ben, zur Wirksamkeit gelangen; sie werden aber nicht fehlen, denn die Worte des Lehrers sind Samen-körner, die zwar oft in todtes aber eben so oft in frucht-bares Erdreich fallen, nicht immer sogleich ins Leben übergehen, oft erst nach Jahren keimen und spät erst reichliche Früchte bringen.

Eben fo wenig muß man erwarten, daß eine Wiffenschaft, die so lange vernachläßiget worden, auf einmal jenen Grad ber Bollfommenbeit haben merde, beren sich fo manche andere ruhmen konnen. 3war follte man meinen, daß es leicht fen, die Landwirthfcaft auf Grundfage jurudjufuhren und in ein Spftem zu bringen, ba keine andere Biffenschaft fo viele Erfahrungen aufmeifen fann, die in fteter Diederhohlung Jedermann vor Augen liegen: aber fo groß ift die Bleichgultigfeit, ber Stolz und die Unwissenheit bes Menschen, daß er sich um alles mehr bekummerte, als um die Bervollkommnung des Ackerbaues, der ihn ernahrt, und bag er grundlichere Renntnisse vom Bergbaue und von ber Natur der Metalle hat, als von der Ackererde und ihrem Ginflusse auf das Wachsthum der Pflanzen! - Was nüst es uns, daß man feit vielen taufend Jahren Aderbau treibt, wenn wir die Beschichte der Fortschritte deffelben nicht kennen; wenn die Erfahrungen der Bolker nicht verzeichnet und nicht untereinander verglichen find ? - Wie mare dieß aber auch möglich gemefen, ba die Landwirthschaft bis jest den unwiffendften Denfchen überlaffen blieb, die nicht miffen eine Erfahrung anzustellen, noch eine richtige Folgerung aus ihren

Beobachtungen zu ziehen? Eben so, wie für die Welts geschichte die Zeit des rohen Zustandes des menschlichen Geschlechtes verloren ist; so kann auch die Wissenschaft der Landwirthschaft keinen Bortheil ziehen von jener Periode, von der und keine Kenntniß, oder eine höchst unvollkommene überliesert ward. Alle Erschrungswissenschaften sind erst in den neuern Zeiten, wenn auch nicht völlig neu geschaffen, doch so sehr bereichert und durch die Kritik gereiniget worden, daß sie füglich als neu gelten können. Die Landwirthschaft traf die Reihe zuletz; darum mangeln ihr noch in so vielen Stücken allgemein richtige, durch Vergleichung bestätigte Erfahrungen, und eine wissenschaftliche Unsordnung und folgerechte Begründung ihrer Lehren, ist noch kaum versucht geworden.

Unsere älteren landwirthschaftlichen Schriften zerfallen in Rücksicht ihres Werthes in zwei Alassen. Sie
beschränken sich entweder darauf, die Wirthschaft einzelner Gegenden oder besonderer landwirthschaftlicher
Zweige zu beschreiben, und dieß sind die vorzüglicheren und noch immer nüglichen Schriften; oder sie
sind Lehrbücher der Landwirthschaft, die aber mehr als
Dandbücher derselben für eine gegebene Gegend zu betrachten sind, und in praktischer Hinsicht einen geringen,
in wissenschaftlicher gar keinen Werth haben. In den
neueren Zeiten hat man eine nicht unbeträchtliche Unzahl
von Lehrbüchern über Landwirthschaft entworfen, die
aber alle, mehr oder weniger, entweder Mängel oder Ginseitigkeit, Unrichtigkeit oder Unvollkommenheit, oder eine
für die gegebene Albsicht unschießliche Form an sich haben.

Das Bedürfniß eines Lehrbuches ber Landwirthschaft, das im nördlichen wie im füdlichen Deutschlande gleich anwendbar wäre, das die allgemeinen Lehren der Wissenschaft spstematisch geordnet enthielte, und die Anwendung derselben für besondere Fälle andeutete, das dem Lehrer, wie dem Schüler gleich brauchbar, und felbst dem praktischen Landwirthe nütlich wäre, wird bei der vermehrten Anzahl landwirthschaftlicher Lehranstalten, und der vorgeschrittenenen Bildung Jener, die sich mit dem Ackerdau abgeben, und sich über densels ben unterrichten wollen, immer lebhafter gefühlt, und gab zunächst die Veranlassung zur Verfassung des vorsliegenden Werkes.

So sehr sich auch die Materialien zur Errichtung eines systematischen Gebäudes in den letteren Zeiten anhäuften: so schwer war es noch immer, dasselbe zu konstruiren. Die widersprechenden Erfahrungen und entgegengesetzen Erscheinungen konnten erst dann vereiniget und in einen allgemeinen Gesichtspunkt der Bestrachtung gebracht werden, als wir durch die Chemie und Physiologie hinlängliche Aufklärungen über die Natur der organischen Körper erhielten, und die Landwirthschaft fängt erst seit der Zeit an eine wissenschaftliche Form zu erlangen, als sie diese Hülfswissenschaften mehr pflegt:

So groß aber auch bas Licht ift, welches burch biefe Lehren über die Landwirthschaft verbreitet wird: so muß man doch nie vergessen, daß der Körper, welcher erleuchtet werden soll, unabhängig von dem Lichte ift. Der beste Scheidekunftler und der gelehrteste

Physiolog wird baher immer ein sehr mangelhaftes Lehrbuch der Landwirthschaft verfassen, wenn er sie nicht selbst in ihrer Ausübung und in ihren fleinsten Zweigen kennt: und weil es nur selten ist, daß der praktische Landwirth hinlängliche Ausbildung in den Hülfswissenschaften hat, und der gelehrte Landwirth die praktische Wirthschaft mehr nur aus Büchern und Nachfragen, als aus eigener Ansicht, und deswesgen nur unvollkommen und einseitig kennt: so müssen wir diesen Umständen die Mängel unserer Lehrbücher vorzüglich zuschreiben, die entweder nur praktische Unleitungen zur Wirthschaft, oder mit gelehrtem Schmucke überladene, in sich aber mit mangelhaften, schiefen und unrichtigen Behauptungen erfüllte Werke sind.

Ich lehre seit zehn Jahren die Landwirthschaft, und habe den Mangel eines zweckmäßigen Lehrbuches vorzüglich in den ersteren Jahren lebhaft gefühlt. Weil keines der vorhandenen Lehrbücher den Forderungen entsprach, die ich an ein solches machte: so entwarf ich mir sogleich selbst einen neuen Leitfaden, und begann meinen Bortrag mit Vorlesungen über Chemie und Physiologie, um alle, wie mich däuchte, nothwendigen Vorbegriffe zuvor zu erklären, ehe ich zur Hauptsache selbst überginge. Allein ich wich bald wieder davon ab; denn ich fand, daß ich zu viele Zeit für die Hüsswissenschaften verbrauchte und daß mir zu wenig davon für die Lehre selbst, die ich vortragen wollte, übrig blieb: auch fühlte ich, daß es meine Zuhörer er-

mudete, fast bie Salfte ber Zeit von allem anderen, nur nicht von Landwirthschaft reden zu horen, und ich überzeugte mich, daß ich durch eine geringe Erweiterung der Ugronomie leicht den größten Theil der chemischen Renntnisse, Die dem Landwirthe vorzuglich nothig find, einschalten konne. Budem hat der akademifche Lehrer der Landwirthschaft ja doch größtentheils nur folche Buhorer, denen die Grundbegriffe der Physit und Chemie nicht unbekannt find, benen eine geringe Undeutung gur Berftandigung des Gefagten genügt, und eine volle Wiederhohlung des ichon Behörten überfluffig und zeitraubend ift. Thaers Grundfage der rationellen Landwirthschaft, die bald darauf erschienen, und von denen ich glaubte, daß fie mich einer großen Arbeit entheben murden, laffen amar alles zurud, mas bis dahin in Deutschland sowohl als andersmo erschien. Es enthält dies Buch unfer dermaliges gesammtes Wiffen über diefen Gegenstand in einer instematischen Ordnung und in einem flaren Bortrage: es ift ein Schat fur den praftischen Landwirth, fo wie für den Lehrer des Ackerbaues; allein es ist nicht geeignet zu einem Lehrbuche, weil ihm die aphoristische Form mangelt, weil es zu weitschichtig ift, zu sehr allenthalben in das Detail geht, und wohl auch mehr nur fur das nordliche Deutschland berechnet ift.

Ich glaube in dem gegenwärtigen Lehrbuche die meisten Fehler, die in den übrigen vorkommen, ver= mieden zu haben. Es soll die allgemeinen Grundsfäße der Landwirthschaft enthalten, das Ergebniß aller Erfahrung in allen Ländern, mit besonderer Rücksicht

ihrer Anwendung auf Deutschland. Es soll brauchbar sepn für den Lehrer, in gedrängter Kürze und in systematischer Ordnung die Lehrsäße aufstellen; es soll noch nüglicher seyn dem Schüler durch die Erstäuterungen der Lehrsäße, und die Stelle des Lehrers ersehen bei Jenen, die des öffentlichen Unterrichtes entbehren mussen, ohne daß es in die beiden Neußersten der Lehrbücher verfällt, weder in eine zu trockene Kürze, noch in eine zu große Weitsschweisigseit.

3ch habe es fur unzwedmäßig gehalten, die Bulfemiffenschaften ber Landwirthschaft vorausgeben ju laffen, denn ich hatte bann, um folgerecht ju fenn, nicht allein Chemie und Physiologie, sondern die gefammte Naturlehre abhandeln muffen, weil Alles mit dem Leben der Pflanzen und Thiere in Berbindung fteht; allein ich habe es nicht fur uberfluffig gehalten, jene Rorper , die mit den Pflanzen in der nachsten Berbindung fteben, und auf ihr Wachsthum ben wichtigften Ginfluß haben : die im Boden vorfommenden Substangen, einer naberen Prufung zu unterwerfen, und fie begwegen zur allgemeinen Renntniß ju bringen, bamit baburch bie Urfachen des Gedeihens oder Digrathens der Pflangen beutlicher werden, in fo fern fie in der Die fcung des Bodens und in feiner verschiedentlichen Bearbeitung und Borbereitung gegrundet find, und weil ohne diese Renntnisse der Landwirth immer nur verworrene Begriffe von der Berbefferung des Bodens und den Urfachen ber mehreren ober minderen Fruchtbarteit deffelben haben wird. Die Erfcheinungen in der lebenden oder todten Natur, fo wie fie im Betriebe ber Landwirthschaft vorkommen , werden meines Dafürhaltens vortheilhafter für ben Schüler an jenen Stellen erflart, wo fie zuerft zur Sprade fommen, weil er bie Nothwendiafeit und ben Nuten dieser Kenntnisse sogleich einsleht, und die Erflarung beffer begreift, als wenn wir diese Lehren früher für sich und ohne Berband mit der Landwirthschaft vortragen. Dag übrigens folche Erklä= rungen physischen, chemischen, physiologischen und pathologischen Inhaltes mehr Undeutungen als erschöpfende Abhandlungen senn werden, bedarf ich wohl nicht zu rechtfertigen, wenn man auf die beschränkte Beit eines Sahres fur ben gangen Lehrfurs Rudsicht nimmt. Die kurze Zeit, die der Mensch dem Studium einer Wiffenschaft auf Schulen widmet, reicht bei keiner bin, ibn mit bem ganzen Umfange berselben bekannt zu machen. Jeder Zweig menschlichen Wiffens hat eine folche Tiefe, daß lange Sahre und ein ganges Menschenalter barüber vergeben, um eine grundliche Renntniß, in fofern fie möglich ift, hievon zu erlangen: darum ift bie Schule nur bestimmt, das jugendliche Gemuth mit ben Grundfägen der Wiffenschaften bekannt zu mas chen und bas Licht ber Kenntniffe in ihm zu ent-Dag der Funke nicht verlösche, vielmehr gur erleuchtenden Flamme werde, dafür muß Jeder felbst forgen, nachdem er in das wirkende Leben eingetreten ift.

Ob es mir gelungen sen, den gesteigerten Forberungen, die unsere Zeiten an ein Lehrbuch der Landwirthschaft machen, zu genügen, und ob mein Werk die Summe unseres gegenwärtigen Wissens und die richtigste, wissenschaftliche Erklärung der Erscheinungen enthalte, überlasse ich dem Urtheile der Sachverständigen, welche die Mangelhaftigkeit unserer Kenntnisse in allen Erfahrungswissenschaften kennen, und die Beschwerde, sie in eine folgerechte wissenschaftliche Form zu bringen, zu würdigen wissen.

Dadurch, daß ich die Pracis der Landwirthsichaft vieler Länder genau kenne, und seit langen Jahren selbst ausübender Landwirth bin, glaube ich als Schriftsteller einen mehreren Werth zu haben, und meinem Werke einen wesentlichen Vorzug vor vielen anderen verschafft zu haben, die bloß auf fremde Erfahrungen gebauet sind, deren Verfasser daher nicht immer im Stande waren, das Besondere vom Allgemeinen zu unterscheiden, und, überhaupt zu wenig bekannt mit dem Betriebe des Ackerbaues, der Viehzucht und des vielfach verschlungenen Wesens einer landwirthschaftlichen Haushaltung, nothswendig oft in Irrthümer verfallen und falsche oder schiese Maßregeln in Vorschlag bringen mußten.

Indeffen bin ich weit entfernt zu glauben, baß ich scharffinnig genug sen, allenthalben den Grund der Erscheinungen einzusehen, und daß meine Bor-schriften überall die richtigsten sepen; aber ich hoffe,

#### IIIVX

daß mein Lehrbuch die Wiffenschaft fördern und auf den Betrieb des Gewerbes selbst vortheilhaft einwirken werde, wenn es auch noch sehr viele Wünsche undefriedigt läßt.

Harbach, am 13. März 1819.

# Inhalt des ersten Bandes.

	•	G II	llei	tun	g.				
		•		•.	٠.			. '	Seite
g.	I. Begriff und 3	3wec	f der	Lan	dwir	th fah	aft.	.'	1
Š.	II. Von der Ma	tur	der	leben	den !	Rőrp	er.		
S.	III. Abtheilung u	nd'U	eberf	icht d	er Le	hre d	er Ea	nd=	
	wirthschaft.		•	•	•	•			· •
Ŋ.	IV. Schema ber	Lehre	der	Land	wirt	hicha	ft.	•	11
	Erftes S	au	p t si	űđ.	21	gron	omie	•	
5.	I. Begriff und S	wed	ber	Agre	nom	ie.		•	12
g.	II. Beschaffenheit	unb	En	tstehu	ing d	es ge	genw	år=	
	tigen Zustande	8 de	r Er	dober	fläch	e.	•	•	
g.	III. Eintheilung t	er L	Sestai	ndthe	ile de	r <b>B</b> 0	dens.	•	14
g.	IV. Von den che	emifo	hen	und	phys	ischer	ı Eig	en=	
	fchaften der L	estai	ndthe	rile t	es L	30ber	ið.	•	
	A. Bon ben unverd	inder	liфen	Beft	andth	eilen	des X	\$0=	
	dene		•	•		•	•	•	
	a. Erdarten.	•	•	•	•	•	•	•	16
	1. Rieselerde.	•	. •	•	•	•		•	
	2. Thonerde.	•	•	•-	•	÷		•	19
	3. Kalkerde.	-	• •	•	•	•	•	•	. 23
	4. Bittererde.	•	•	•	•	٠	•	•	29
	b. Metalle				٠.	•	.•		33
	1. Gifen.	4					٠.		34

•								Seite
	B. Bon ben veranberli	den Bi	fand	theile	n bei	Boben	ŧ.	35
	1. Organische M	aterie.	٠	•	•	•	•	36
	2. Salje.	•	•	•	•	•	٠	42
6.	V. Won der physisc	hen Be	daff	enhei	t un	b barai	uf	
	gegrundeten Gi							
	fern fie von fe							44
		·	•			, ,	'	45
	A. Bom Sande B. Bom Thone	•	•	•	<i>j</i> •	•	•	, <b>5</b> 1
	B. Bom Thone C. Von kohlensauren		٠	•	•	•	•	58
,	D. Bon der Bittererd		•	•	•	• .	•	61
·	E. Bom Gifeporgd	e. ,		•	•	•	•	62
	F. Vom Humus.	•	•	•	•	•	•	63
	r. Som Samas	•	*	• •	. •	•	•	,,,,
S.	VI. Bon dem Ginflu	ffe des s	Bobe	ns av	if bai	Bach:	<b>8</b> =	
٠	thum der Pflan	••			•	, .		
	nes Werthes	•				•		
	nissen.	mutet	vetu	uveti	EII	werhai		<i>m</i> 1
	millan.	† †	•	٠	•	*	•	71
	A. Bom Klima	. ,	,	•	•	•	•	72
	B. Bon der Unterlage	ber D	amme	rde.		•	٠	74
	C. Bon der ebenen o							76
	D. Bon den Umgebur						a:	
. 1	tur und Beschaffenh	eit der	Luft (	Einfle	ıß hạ	ben.	•	<b>78</b>
•	TITE CO. San San Chan	£ \$		O				
<i>y</i> .	VII. Von der Ver		•			•		
	durch die tiefe	•		~		•	•	
•	Dammerbe, m	nd die i	erfel	ben	beige	mengte	m	
	Steine			•	•	•	•	79
6.	VIII. Bom objeftiv	en un	d fu	bieft	iven	Wert	6e	
•	des Bodens.					•		82.
		- , <b>*</b>		-	•	τ	·	_ •
	Zweites H	aupt	ft ű d	E.	Ugri	fultur	•	
g.	I. Begriff, 3wed	und	Eint	heilui	ıg b	er Agı	i=	•
•	fultur.				•			85
6.	II. I. Chemische Ag	rifultur			•	•		90
•	- 7				,			,

	- Section Control				
	·		-		
		,			1
	•		•		
	•		3	KXI	·
	,		٠. و	Seite	
	A. Bon ber Dangung		•	90	•
	a. Bon den Dünger - Materialien.		•	93	
_	/				
Q.	III. Organische Düngermaterialien.	• ,•	•	94	
	A. Thierifde Rorper und Ausmurfe.				
	a. Auswurfe des Pornviehes.	• •	•	98	
	b. Ausmurfe der Schafe	•	•	_	
	c. Auswürfe des Pferdegeschlechtes:	Offenda	OFF of	99	
*	und Maulthiere	Alerne,	Oler		
	d. Auswurfe der Schweine	• •	•	101	•
	e. Auswurfe ber Menichen.	• •	•	104	
	f. Auswürfe des Gefügels.	• •	•	106	-
	tripmarle and Selenfleis	• . •	•	*00	
	B. Begetabilifde Körper	• • •			
	a. Stroß.		•	108	
	b. Laub	•	•	109.	. 1
	c. Schilf		. •	110	
	d. Beibefraut ,		•	111	
	p. Beideboden	. , ,	• •	-	
	f. Farrentraut		•	112	
_	g. Torf				
	h. Garberlobe		•	113	
•	i. Modererde			114	
	k. Teichschlamm			115	
	1. Sang				
	m. Delfuchen.		•	116	
	n. Malsstaub.		•	117	
	o. Rug.		• .		
	p. Grünende Pflangen			·	
	b. Stuntine hlumlani				
٥.	IV. Mineralische Dunger - Materiali	n	•	122	•
, V		,			
•	A. Schwefel	• :	.•	123	
	B. Somefelhaltige Mineralien		•	125	•
	a. Gips	• •	•	126	
	b. Bitriolhaltige Steinkohlen und To	rf	•	127	•
	0.00			_	•
	G. Raife.	• ;	•		•
,	a. Reiner Kalk	• •	· •.	128	, .
	b. Rohlensaurer Kalk	• •	•	-20	
•					
•	<u>.</u>				

### xxn

	•								Seite
	D. Laugenfalze		• .	•	•	•	•	•	129
	a. Holzasche.		•	•	•	•	•		131
	b. Torf : und St	einFo	hlena	ſфe.	•	•	•	•	133
٠	E. Salpeterfaure Sa	lze.		.'-					134
	F. Rochsalgfaure Gal	je.	•	•	•	•	•	٠	<u>-</u>
6.	V. b. Won der Bul	erei	tuna	ber i	bűna	enden	Gut	)=	
•	ftangen, ebe		_		_				135
	A. Thierifche Rorper.							_	136
	B. Begetabilifde Ror		•			•			138
	C. Mineralische Korp				•	,	•		156
6	VI. c. Von der vo	rthoi	Thafe	oston	Met	hie n	rfdi.	3.	
Ŋ.	denen Dunger			•			. I casi	•	
	•		•		thnell	•	•	•	
	A. Thierische Auswur			• .	•	,•	• ′	•	157
	B. Begetabilische Kor	per.	.•	•	•	•	•	•	161
	C. Stallmist.	•	•	•	•	•	•	•	162
	D Mineralische Körp	er.	•	•	•	•	•	•	165
	VII. d. Won dem i der verschieden stangen, die e bestimmte Wii VIII. B. Bon der Beschaffenheit Mittel.	en W erfor rfun Ve	lenge derlii gen g rånd	der i h ist u erh erung	düng , un alten der	enden 1 von 1. phy	Sul ihne : fische	n n	167 - 183
	A. Bom Sande, als	Berk	effern	naam	ittel i	hea 90	obene	<b>.</b>	185
	B. Bom Kalte, als			•					187
	C. Bom Thone, als								192
•	IX. II. Mechanisch X. A. Von der Be	_			•	• • •	•		195 —
•	a. Bon ber Beade	rung	im 3	MUgen	neinen	ı.	•		297
	1. Von der Wend 2. Von der ober	ung t	es B	oden <b>s</b>	im 21	Igeme			
	im Allgemeinen			•	•	• .	• .	•	214

		•		-
•		•		
		, ,		
			XXIII	
	,		Seite	
	3. Bon der Ebnung und Reinig	ung bes Boben	, O	,
	im Allgemeinen	• • •	. 219	
	b. Bon der Beaderung insbesond	er <b>s. `</b>	. 221	`
	aa. Bon der Bendung des Bod			,
	1. Wie tief der Boden geweni			•
-	2. Belche Form die Oberf		8	
	durch das Pflügen erhalten		. 229	•
	3. Wann der Boden gewende		. 234	
	bb. Bon der oberflächlichen Lo	derung des Bo	_	
•	dens insbefonders		241	
•	cc. Bon der oberfichlichen Rei	• •		•
	nung des Bodens insbesonder	<b>0.</b> • .	. 243	
٨.	XI. B. Bon ber Beurbarung.		. 244	•
	a. Erklarung ber Wörter: unbeu	uhausan muk hamu	• •	
	barter Boden	touriet and sent	_	
	b. 3med der Beurbarung. Bor	theile und Nach	• <del></del>	
	theile derselben.		. 245	
	c. Bon ben verschiedenen Sindern	iffen der Rultu	•	
	des Bodens und dem Berfahren			
	1. Baume und größere Strai		247	
•	2. Rleinere Strauche: Beibe		•	
-	helginfter	• • • •	. 250	
•	3. Sand		. 251	
	4. Steine	• • • •	. 252	•
•	5. Stehendes Wasser		. 253	
	d. Bon ber Umftaltung eines L	Bodens in Acker	's <b>'</b>	
•	land	• •	. 260	
	e. Bon der Ginfriedigung des Bo	dens	. 267	
		<b>~~</b>		
	Drittes Sauptstud.	Pflanzenkultu	r.	
	I. Begriff und Eintheilung ber P	Hans on Fulltur	. 274	
_	=		/4	
_	II. I. Allgemeine Pflanzenkultur.	• • •		
Ŋ.	III. A. Bon der Saat	• • •	. 275	
	a. Bon ber Auswahl bes Samens	•	. 277	
	b. Wie tief das Samenkorn unter			
•	merben muffe.	• • •	. 284	•
	•			
•		-	•	
		•	ė	
		•		
•	•			

#### XXIV

								Seite
	c. Wie groß die Anjal gegebenen Raum				rnet	für ei	nen	289
	d. Welches Verfahren	dat	śwe	dmáf			die	209
	. Samenkörner unt			de zu	bring	zen.	•	296
	e. Wann'gefaet werde	n mí	iffe.	•		•	•	<b>3</b> 06
	f. Bon den Bortheiler	n de	B Uel	erfeb	êns de	r Pf	an=	
	gen und dem Werf	ahre	n bei	demfe	lben.	•	•	310
ġ.	IV. B. Von der Pfleg	e de	r P(	lanze	n.	٠		313
	a. Bom Behaden.		• .					315
	b. Bom Balgen.							320
	c. Bom Behaufen.	4						322
	d. Vom Jaten	•			•	•	•	323
ģ.	V. C. Don ber Ernte.		•	•	4	•	•	325
	a. Bom Schnitte.		•				•	نب
	b. Von der Trodnung	ber	Getr	eibeac	rben.			<b>3</b> 31
	e. Bon der Aufbewah:	ung	der 6				end	
	trodinen Futterpfla			•	•	•	•	334
	d. Bom Dreschen ,	Rein	igen	und	Aufb	ewah	ren	
	des Gefreides.	•	•	•	• *	•	•	335
	• •						•	

# Einleitung.

#### g. I.

# Begriff und Zweck der Landwirthschaft.

- 1. Die Landwirthschaft ist jene Wissenschaft; welche Pstanzen und Thiere zu erziehen und nüglich zu verwenden lehrt.
- 2. Der 3wed der Landwirthschaft ist doppelt: er ist ein a ligemeiner und befonderer. Der allgemeine Swed, weswegen Landwirthschaft überhaupt betrieben wird, ist die Hervorbringung der zur Nahrung, Kleidung und anderweitigen Bequemlichteit der Menschen dienenden Thiere und Pflanzen; der befondere, durch den Betrieb der Landwirthschaft, als Gewerbe, das zu diesem Behuse verwendete Kapital am vortheilhaftesten zu benuhen.

Richt die größtmögliche Erzeugung von Pflanzen auf einem gegebenen Raume, ober die Erzielung ber größten und schönften Thiere ift die Absicht des Landwirthes in der letteren hinsicht; sondern wie das auf den Acerbau und die Biehzucht verwendete Rapital den größten Bortheil, das heißt, die höchten Zinsen abwerfe.

#### ğ. It.

## Bon der Natur der lebenden Körper.

1. Da fich die Landwirthschaft einzig nur mit ber Ersteugung, Pflege und Berwendung der Pflanzen und Thiere abgibt, so ist ihr die Kenntniß ber Natur bet lebenben Korpper vor allem nothwendig.

Burgers Lehrb. b. Landw. I. 28b.

- 2. Lebende Körper nennt man jene, die selbstethätige Bewegungen außern. Sie haben immer ein organisches Gefüge, welches darin besteht, daß sie aus verscheiedenen, zu mancherlei Zwecken bestimmten Werkzeugen und aus Gefäßen zusammengesett sind, in denen eine Flussigfigkeit im Umriede erhalten wird, worin das wefentlichste Moment des thätigen Lebens beruhet, und wodurch es sich von dem ruhenden, im Sie des Thieres, oder im Samenkorn der Pflanzen, so wie in den scheintodten Thieren oder den Pflanzen während dem Winter, unterscheidet.
- 3. Der lebende Körper wächst zu einem bestimmten Umfange, ersest verlorne ober durch ihre Abnügung unbrauchbar gewordene und ausgeschiedene Theile durch neue, und erzeugt Reime, aus denen unter bestimmten Berhältenissen ahnliche Körper sich entwickeln.
- 4. Um diefes zu vermögen nimmt ber lebende Korper außere Stoffe zu sich, die er in feinem Inneren auflöst, zerlegt, und auf mannigfaltige Weise neu zusammensett, und aus benen er jene Fluffigfeit bildet, die auf bestimmten Stellen fest und belebt wird, und so lange diefer Zustand dauert, den Gesehen der organischen Natur folgt.
- 5. Der größte Theil dessen, was zu diesem Zwecke dienen foll, muß zuvor lebend gewesen seyn: nur aus den Bestandtheilen der organischen Substanzen kann wieder ein organischer Körper werden.
- 6. Alle Thiere ernahren fich dadurch, daß sie andere Thiere oder Pflanzen fressen, und die Nahrung der Pflanzen besteht in nichts Anderem, als den gleichen Substanzen.

In wiefern einige mineralifde Rorper: Schwefel; Ralt, Laugensalze u. f. w. ebenfalls gieber gegablt werden muffen,

werben wir fpater auseinanberfeben. Giebe bas II. Sauntftuct, S. L.

- 7. Huger ber organischen Materie, die man in diefer Binficht Rahrung nennt, bedarf der lebende Rorper noch Baffer, atmosphärische Luft, Barme und Licht.
- 8. Das Baffer bient jum Auflofungemittel ber feften Nahrung und geht in Berbindung mit derfelben in Die Natur des organischen Körpers über:
- 9. Die atmospharische Luft dienet theils zu demfelben Behufe, in fofern fie mie der Rahrung gemengt in den Körper kommt, theils aber und vorzüglich ift fie bestimmt in den Lungen der Thiere oder diefelben vertretenden Organe, fo wie in den Blattern ber Pflangen gerfest zu werden, wodurch Barme erzeugt, und die in den Gefäßen der organischen Korper umlaufende Rluffigfeit mit einem beständig erneuerten Reipe, dem Sauerftoffe verfeben wird, womit fie die Gefage gur ununterbrochenen Ehatigfeit fvornt, ohne welche alles Leben geschwinder ober langfamer aufhört.
- Die eigenthumliche Barme ber Thiere ift in einem gleichen Berhaltniffe mit der Daffe der Luft, Die fie in einem bestimmten Beitraume einathmen und zerfeben. Daber ruhrt der Unterfcied Der warm - und taltblutigen Thiere, und der geschwindere ober langfamere Umtrieb der Gafte in ihren Gefagen. Auch die Pflanzen haben in ihrem Innern eine eigenthumliche, von der außern unabhangige Barme, Die nothwendig von denfelben Urfachen berrubren muß.

Die Zersetung der atmosphärsichen Luft im Innern det organischen Körper bewirkt nicht blog allein die Erwärmung ders selben, sondern sie verleiht auch noch der in den Gefägen besind. lichen Flüssigkeit, die reitende Eigenschaft, wodurch die beständig wiederhohlte Jusammenziehung der Gefäße, und dadurch der Umreich den Eigenschaft Umtrieb der Gafte bemirtt mirb.

. 10. Ueußere Barme ift jum Leben ebenfalls nothe wendig. Gie tragt zwar nichts zur Vermehrung ber Mas Das thätige Leben ber Pflanzen und Thiere bort auf, sobald die Kalte fo groß wird, daß ihre Safte ftoden. Die Quantitat der außern Warme, welche die verschiedenen Thiere und Pflanzen erfordern, wenn sie in lebhafter Thatigkeit bleiben sollen, so wie der Grad und die Dauer der Kalte, die ste übers kommen können, ohne dadurch getödtet zu werden, ift sehr verschieden, immer aber den klimatischen Verhaltniffen ihrer naturs lichen Standorter angemessen.

11. Das Licht gehört nicht zu den absoluten Bedingnissen des Lebens: indessen gehen die meisten Thiere und Pflanzen sehr bald zu Grunde, wenn ihnen dasselbe völlig entzogen wird.

Ohne alles Licht gedeihen nur wenige Pflanzen, z. B. einige Arten von Schwämmen, Ronferven u. f. w. alle übrigen verfallen, so wie die warmblütigen Thiere, in Bleichsucht, die, früher bei den Pflanzen, später bei den Thieren, den Tod hers benführt. Rur in der Rlaffe der bein und knorpellosen Thiere: Würmer, Mollusken, Schalthiere und Insekten sindet man viele, die ohne alles Licht zu leben vermögen.

12. Thiere und Pflangen unterscheiben sich badurch, daß die ersteren willkarliche Bewegungen außern, mit mehreren Bertzeugen und Rraften ausgeruftet find, fich ihre Mahrung felbst ju fuchen, und daß fie diefelbe burch den Mund in den Magen nehmen, um sie daselbst, und in seiner Berlangerung, ben Gedarmen, durch die chemifche Birfung ber beigemischten Gafte und die mechanische bes Magens fo aufzulofen und umzuandern, daß fie fabig wird burch die Sauggefäße aufgenommen, in die Blutmasse gebracht und dem Korper affimilirt zu werden: wahrend die Pflangen ihren Standort nicht zu verwechseln im Stande find, feinen Magen und feine Gedarme haben, fondern ihre Mahrung, die in ber Oberflache ber Erbe burch die Gahrung vorbereitet , bas beißt: im Baffer aufloslich gemacht wird, mittelft ihrer in den Burgeln befindlichen Sauggefaße in bas Innere ihrer Korpet bringen.

Bas bei den Thieren der Speichel, Magensaft, die Galle n. f. w. bewirken, das muß für die Pflanzen die faule Gahrung thun, die Nahrung nämlich in einen Juftand bringen, daß sie im Basser auflöslich wird: Man muß demnach die Erde als den Magen der Pflanzen betrachten, in dem sich alle Sauggefäße derselben munden, um aus ihr Rahrung und Feuchtigkeit zu erlangen.

13. Wenn Thiere und Pflanzen ein schnelles und nebstbei großes Wachsthum außern, bas heißt, in einem gegebenen Zeitraume viel organische Masse hervorbringen sollen: so bedürfen sie vieler, leicht auslöslicher und fraftiger Nahrung. Im entgegengeseten Falle kommen sie aber mit einer viel kleinern Menge aus.

Salt man die Masse der Erzeugung eines gegebenen Zeitzaumes zu der hierauf verwendeten Rahrung im festen, stüssigen, und luftförmigen Justande: so zeigt es sich immer, daß eine gegebene Menge Nahrung, wenn sie nicht so groß ist, daß sie von den Pstanzen oder Thieren nicht völlig aufgenommen werden Kann, oder so klein, daß Krankbeiten wegen Mangel au Ernährung entstehen, immer einer gewissen Masse von organischem Gebilde gleich senn werde. Erläuternde Beispiele dieses Sapes gewährt das Aussehen und die Gewichtszunahme des Hornviehes und der übrigen Thiere, wenn dieselben karg, und wenn sie reichlich genährt oder gemästet werden; die schmächtigen, kurzen und körnerlosen Halme des Getreides auf mageren Aeckern gegen dem üppigen Wachsthum desselben auf reichlich gedüngten Keldern.

14. Bei gleichen übrigen Bedingungen bedürfen die Thiere in demfelben Berhaltnisse einer größeren Menge von organischer Materie zur Nahrung, als ihr Lebensprozeß rascher, und die Abnühung der wirkenden Theile während demfelben, und ihre Ausscheidung größer ist.

Junge Leute bedürfen mehr Nahrung, wie alte. Mehr jene, die viele Bewegungen machen, gegen jene, die ein ftilles, unthatiges Leben führen. Mehr die warmblutigen Thiere gegen die kaltblutigen.

15. Das gleiche Berhaltniß findet Statt bei den Pflangen.

Die langfam machfenden Baume beburfen eines minder reichen Bodens , wie die einjagrigen Getreidepflangen.

16. Die Thiere erfordern überhaupt mehr Rahrung, wie die Pflangen.

Der Wechsel ber Materie geht schneller und haufiger vor in ben Thieren, wie in ben Pflanzen.

17. Die Pflanzen ernahren fich zum Theil von der atmospharifchen Feuchtigkeit.

Es saugen die Thiere iwar etwas Feuchtigkeit aus dem Wasser ein, und der Mensch ist schwerer nach dem Baden als vor demselben; aber aus der Luft, dem Regen und Thaue scheinen sie kaum bemerklich ernährt zu werden. Die Pflanzen saugen aber die Feuchtigkeit des Regens und Thaues, und die mit dem atmosphärtschen Wasser gemischte Rohlensaure sehr leicht, und in gößerer Menge ein, wodurch sie einen Theil des Rohlensosses erhalten, der zur Bildung der organischen Materie so wesentlich ersorderlich ist. Dadurch erklart sich das Wachsthum der Pflanzen in Gefäsen, in welchen sich eine bestimmte Menge Erde besindet, worin sie eine viel größere Masse organischer Materie erzeugen, als der Abgang des Gewichtes an den Bestandtheilen der Erde beträgt. Nur dadurch wird es begreiflich, wie in dürrem Sande und in regenlosen Gegenden viele Kaktus und andere fettblättrige Pflanzen üppig machsen, und wie die Steinssechten ernährt werden. Werden die Pflanzen aber in einem nahrungstosen Boden eingeschlossen, und erhalten sie keine andere Feuchtigkeit als reines, kohlensaurefreies Wasser so lange, als Nahrung im Samenkorne oder in den Wurzeln vorshanden ist.

Die verschiedenen Beobachtungen und Theorien der Naturforscher über die Ernährung der Pflanzen findet man am beften zusammengestellt, und mit eigenen scharssinnigen Beobachtungen und Bemerkungen begleitet in Davy's Elementen der Agrikultur-Chemie, überfest von Wolff, Berlin 1814.

18. Die Erhaltung und Vermehrung der Thiere hangt in der freien Natur sowohl als in der Landwirthschaft von der vorausgehenden Ausbreitung der zu ihrer Ernährung bestimmten Pflanzen ab. Rur wo ausgebreitete, pflanzenreiche Weiden sind, findet man große und viele Thiere: durre Steppen sind leblos. So muß auch in der Haushaltung des Menschen die Kultur der Weiden, Wiesen und Kutterkräuter erst die Unterhaltung der Thiere begründen,

ehe man auf ihre Vermehrung ober Vergrößerung ober bessere Benühung benfen darf.

## G. III.

# Abtheilung und Uebersicht der Lehre der Landwirthschaft.

1. Die Lehre der Landwirthschaft wird abgetheilt in die Lehre der Kultur der Pflangen, Acferbau, und jene der Thiere, Biehgucht.

Bet einem geringen Stande der Bevölkerung, unter eigenthümlichen, in der burgerlichen Berfassung oft mehr als im Alima beruhenden Berhältnissen, so wie im roben Justande der menschlichen Gesellschaft wird oft die Biehzucht mit Ausschlieben Ackers oder vielmehr Gartenban mit Ausschlusse dern Ackers oder vielmehr Gartenban mit Ausschlusse der Biehzucht betrieben. Beispiele vom ersteren sind: mehrere Kantone der Schweiz, die nomadischen Bölker in Afien u. s. w. vom zweiten, die Chinesen, zum Theile manche Gegenden von Italien, u. s. w. Wo aber die Bevölkerung weder zu klein, noch zu groß ist, sind Ackerban und Biehzucht unzerztennlich, weil das Gigenthum jedes Einzelnen zu klein ist, um bloß Biehzucht zu betreiben, und zu groß, um es ohne Husteber Thiere als Ackerland zu benützen.

- 2. Da der Mensch größtentheils und feine Sausthiere ganz von Pflanzen leben: so ist die Kenntniß der zu diesem Behuse anwendbaren und vorzüglichsten Pflanzen, ihrer eigenthümlichen Natur, und die Lehre ihrer Pflege und Verwendung der wichtigste Theil der Landwirthschaft.
- 3. Che wir aber zur Lehre ber Pflege biefer Pflanzen schreiten, ift es nothwendig, zuerst jene Gubstanz naber zu untersuchen und kennen zu lernen, in welcher bas Wachsthum berselben vorgeht, namlich die Erde.
- 4. Wollen wir Grundfage für ben Aderbau aufstellen: fo muffen wir vorerft wiffen, was der Boden jum Bachethume der Pflanzen beiträgt, in wiefern feine physische

Befchaffenheit von feinen Bestandtheilen abhangt und wie biefe umgeandert werden tann.

- 5. Die Kenntniß ber Bestandtheile des Bodens erflart bie physische Beschaffenheit desselben unter bestimmten klimatischen Verhaltnissen.
- 6. Die Lehre der Kenntnis der Bestandtheile, physischen Eigenschaften und dadurch begründeten Eintheilung und Werthschäpung des Bodens, die man Agronomie nennt, ist nothwendig der Grund alles landwirthschaftlichen Wissens,
- 7. Weil aber ber Boben allein, in sofern er aus erdigen und metallischen Theilen besteht, nur mitttelbar zum Wachsthum der Pflanzen beiträgt; die Raherung selbst aber organischen Ursprungs ist, und jenen Pflanzen, die man an einem bestimmten Orte wachsen lassen will, zugeführt werden muß: so ist die Kenntnis jener Substanzen, welche hiezu mit Vortheile verwendet werden, ihre Zubereitung, Verwendung, und ihr restativer Werth, mit einem Worte, die Lehre der Dungung die zweitwichtigste.
- 8. Oft hat der Boben eine fehlerhafte Erdenmischung, und die davon abhängenden physischen Eigenschaften dessel-ben find der Natur der Pflanzen, die wir auf ihm kultiviren wollen, nicht ganz zusagend. Wie folcher Boden unseren Bunschen mehr entsprechend umgeändert werden könne, zeigt die Lehre der Nerbesselerung des Boden 8.
- 9. Damit die in der Folge in den Boden kommenden Pflanzen nicht gehindert werden, sich nach Willkur in demfelben zu verbreiten, und die darin befindliche Nahrung anzusaugen, muß er von fremden Pflanzen, Steinen, stehendem Wasser und dergleichen hindernissen befreiet, seine Be-

ftandtheile felbst muffen auf eine angemeffene Liefe gelockert und mit dem zugeführten Dünger, oder den zu seiner Berbesferung bestimmten Erdarten gemengt werden. Hierin besteht die Lehre der Bearbeitung des Bodens und seiner Beurbarung.

- beitung und Beurbarung des Bodens fassen wir in eine Sauptabtheilung zusammen, die wir Ugrifultur benennen, und die wir nach den Mitteln, welche angewendet werden in die chemische, und in die mechanische einstellen.
- 11. Ift der Boden gedüngt, gereiniget und gelodert; so ist er zur Aufnahme der darin zu wachsen bestimmten Pflanzen vorbereitet, und nun wird die Pflanzenkultur vorgetragen, die wir in die allgemeine, und in die spezielle eintheilen.

Die erstere umfaßt die Lehre der Saat, der Pflanzung, der Pflege der mach sen den Pflanzen und der Ernte, in wiesern diese Lehren auf alle Pflanzen anwendbar, das heißt, allgemein sind. Die lettere zeigt die eigenthumliche Pflege, welche die verschiedenen Gewächse nach ihrer Natur erheischen.

12. Die Biebzucht zerfällt ebenfalls in die allge-

Die allgemeine Wiehzucht enthalt die Grundfage ber Paarung, ber Bucht und Wartung, fo wie ber mannigfaltigen Benühung unferer Sausthiere.

Die befondere Wiehzucht lehrt die Anwendung der allgemeinen Regeln auf die ihrer Natur nach so fehr unter sich verschiedenen Hausthiere.

13. Beil endlich Ackerban und Biehzucht im Allgemeinen unzertrennlich find: fo muß schlußlich gezeigt werben, wie diese beiben Zweige der Landwirtschaft schicklich und vortheilhaft mitsammen verbunden-werden sollen. Die Lehre des Haushaltes, oder der Organisation der Wirthschaft zeigt, wie Ackerdau und Viehzucht mitsammen zu verbinden seyen; in welchem Verhältnisse sie gegeneinander stehen muffen; welche Kräfte von Menschen und Thieren zur Erreichung eines bestimmten Zweckes erforderlich, und wie dieselben zu ordnen seyen, daß daraus für den gegebenen Fall der größtmögliche Vortheil hervorgehe.

# Schema der Lehre der Landwirthschaft.

	I. Agronomi	<b>!.</b>				
	II. Agrikultur.,	<b>1</b>	Dungung. Berbefferung der Mifchung.			
		demische				
		medanifde	Bearbeitung.	Wendung. Lockerung. Reinigung. Wegräumung		
			Beurbarung.	— Pflanzen. — Steinen.		
Landwirthschaft.				— Sand. — Wasser.		
	III, Pflanzen. Rultur.		Saat.			
		allgemeine	Pflanzung. Pflege.	•		
			Ernte.	•		
			Getreide:			
		spezielle.	Pflanzen.			
			Pandels —	•		
	IV. Biehjucht.	allgemeine		y' in the		
			Paarung. Zucht.	•		
			Benütung.			
			Pornvieh.	•		
		besondere	Schafe.			
	V. Saushalt.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Pferde. Schweine.			

# Erstes Hauptstück.

# Agronomie.

# S. I.

Begriff und Zweck der Agronomie.

- 2. Die Agronomie ist jener Theil der Landwirthschaftslehre, welcher die chemischen Bestandtheile des Bodens zu erkennen und zu unterscheiden lehrt, und die physische Beschaffenheit desselben, in sofern sie von diesen oder von anderen Ursachen abhängt, erklärt.
- 2. Der Zweck biefer Lehre ift, einzusehen, wie ber Boden überhaupt und jeder Bestandtheil desselben insbesonbere jum Bachsthume der Pflanzen beiträgt, und wie wir burch die Veränderung der Mischung des Bodens seine physische Beschaffenheit umzuändern im Stande seyen.

# g. II.

Beschaffenheit und Entstehung des gegenwärtigen Zustandes der Erdoberstäche.

1. Die Oberfläche der Erde ift eine pulverige, aus ber Reibung und Verwitterung mineralischer Substanzen bezrührende, und mit Ueberbleibseln zerftörter organischer Körpper gemengte Masse.

2. Die Liefe biefer mehr ober weniger fein gepulverten Masse ift fehr verschieden, und hangt sowohl von der ursprünglichen Gestalt der Erde, als den mancherlei Umwallaungen ab, die sie erlitt.

Im Allgemeinen haben die Bergstächen einen seichten Boben, die Thäler und Ebenen einen tiefen: denn da die pulverige Erde nichts anderes ift, als der verwitterte oder zertrümmerte Fels, so trug das Wasser von jeher und thut es noch, den größeren Theil dieser losen Masse in die Thäler, die dadurch erhöht und breiter werden, oder in die Ebenen, deren Berge verwittert, und deren Thäler von dem höher zuströmenden Wasser mit loser Erde vollgefüllt sind.

- 3. Die Berge und schmalen Thaler zeigen in ber Mischung ihres Bodens dieselben Bestandtheile, aus welchen ber Fels zusammengesett ift, ber über oder unter benselben liegt, oder der das Thal einschließt. Ebenen, die durch bas Aufschwemmen von verschiedenen Seiten her, gebildet worden, sind daher auch von sehr abweichender Mengung der Erdtheile.
- 4. Wenn man die verschiedene Konsistenz, Farbe und Form der Gesteine, und des aus ihnen gebildeten Erdbodens betrachtet: so muß man nothwendig zum Schlusse geleitet werden, daß die Bestandtheile des Bodens abweichende Eigenschaften besigen, und je nachdem sie in verschiedener Menge verhanden sind, dem Wachsthume verschiedener Pstanzen unter bestimmten übrigen Verhältnissen bald förderlich, bald nachtheilig senn mussen.
- 5. Wer wissenschaftliche Begriffe über ben Aderbau erlangen will, muß erst ben Körper genau kennen, worin bas Wachsthum ber Pstanzen vor sich geht.

Die Kenntniß der chemischen und physischen Eigenfchaften der im Erdboden befindlichen einfachen Korper muß
nothwendig vorausgehen, wenn man ihre Beschaffenheit im zusammengesehen Zustande in voraus bestimmen, oder in gegebenen Fallen erkennen foll: benn nur dann erft kann man Folgerungen für die zweckgemäße Vorbereitung des Bodens und die Pflege der darin wachsenden Pflanzen zie-hen, wenn man weiß, auf welche Urt jeder einzelne Bestandtheil des Bodens an und für sich und in seiner Vermengung mit den übrigen Theilen zum Pflanzenwachsthum beiträgt, oder ihm hinderlich ift.

# g. III.

# Eintheilung der Bestandtheile des Bodens.

1. Die Bestandtheile des Bodens werden eingetheilt: in beständige, die in Menge und Beschaffenheit auf demselben Orte immer dieselben bleiben, oder wenigstens nicht sehr merklich sich andern, und in veränderliche, deren Menge und Beschaffenheit wandelbar ist.

Man nennt die ersteren auch wohl feuerfeste, die zweiten verbrenn liche, was aber undt völlig richtig ift, weil mehrere veränderliche Bestandtheile der Erde nicht verbrenns lich sind.

2. Zur ersten Abtheilung gehören die Erden und Metalle, zur zweiten die Ueberbleibselder durch die Fäulniß zerstörten organischen Körper, und alle sich in der Oberstäche des Bodens befindenden Salze.

# g. IV.

- Bon den chemischen und physischen Eigenschaften der Bestandtheile des Bodens.
  - A. Bon den unveränderlichen Bestandtheilen des Bodens.
    - 1. Unter Erbe verfteht man einen einfachen, ungera

legbaren Körper, ber weiß und pulverförmig, im Feuer unschmelzbar und unzerstörbar, und im Wasser unaustoslich ift.

2. Metalle heißen jene einfachen, unzerlegbaren Maturförper, die fich burch ihren eigenthumlichen Glang, verschiedentliche Farbe, ihre Dehnbarkeit und ihr größeres Eigengewicht von den übrigen unterschieden.

Daß die Erdarten sammt. den Laugenfalzen nichts als verkallte Metalle sepen, ahndete man immer: jest meinen die Chemiker hievon überzeugt zu sepn. Wir sollten daher, um folges recht fürzugehen, hier nur bloß von Metallen reden. Allein da wir gegenwärtig noch zu sehr gegen den Sprachgebrauch anstoßen wurden, so wollen wir die alte Unterscheidung zwischen Erden und Metallen beibehalten.

- 3. Die Eigenschaften ber Bestandtheile bes Bobens, wodurch sich die einen von den andern unterscheiden, find chemisch, oder physisch.
- 4. Chemische Eigenschaften bestehen in bem verschiedenen Berhalten gegen andere Naturforper, mit welchen sie Berbindungen eingehen und neue Korper bilben.
- 5. Physische Eigenschaften nennt man: die Dichtigkeit und den Zusammenhang des Körpers, fein Berhalten gegen das Wasser, die Warme, die Elektrigität und den Galvanismus.
- 6. Die Udererbe ift ein Gemisch verschiedener Erdarten, Metalle und organischer Substanzen, Die nach Berschiedenheit der Mischung auch verschiedene Eigenschaften außert.
- 7. Wenn wir ben Grund ber Eigenschaften oder ber Beschaffenheit des Gemenges fennen wollen: so muffen wir vorher die Beschaffenheit oder Eigenschaften ber entfernteften Bestandtheile kennen. Es ift daher nothwendig zuerst

die demisch - physischen Eigenschaften der Urbestandtheile ober Clemente des Bodens zu wissen.

8. Beil aber biese Urbestandtheile nirgendwo allein, sondern immer in einem chemischen Gemische und mechanischen Gemenge untereinander vorsommen: so mussen wir auch die Eigenschaften der naheren Bestandtheile des Bobens kennen, ehe wir es wagen durfen die mancherlei Ersscheinungen, welche uns die Ackererde selbst darbietet, richtig zu erklaren.

#### a) Erbarten.

- 1. Die Chemifer unterscheiden 9 unter sich verschiedene Erdarten; indessen sind es fast immer nur 4, die man in dem Ackerboden antrifft und deren nabere Kenntnis dem Landwirthe nothwendig ift.
- Ben einer genauen demischen Untersuchung bes Bobens in verschiedenen Gegenden wurde man gang gewiß auch die übrigen Erdarten antreffen. Weil sie aber nur feltene Findlinge find, und nirgendwo in einer solchen Menge angetroffen werden, daß sie die Beschaffenheit des Bodens umzuandern vermöchten: so durfen wir sie ohne Rachtheil übergeben.
- 2. Diese allgemein verbreiteten Erdarten find: die Riefel-, Thon-, Ralf- und Bittererde.

#### 1. Riefelerbe.

- 1. Die Riefelerde ist ein weißes, feines Pulver, ohne Geruch und Geschmad, bas im Feuer keine Veranberung erleibet, und im Wasser völlig unauslöslich ift.
- 2. Sie ist in keiner Saure, außer der Flußspatfaure, auflöslich.
- 3. Die feuerfesten Laugensalze lofen sie mit Beibulfe ber Barme auf trodenem Bege vollfommen auf, und bilben mit ibr bas Glas.

4. Sest man ber Rieselerde viel Laugensalz beim Schmelzen zu: fo erhalt man eine Materie, die im Baffer auslöslich ist, und die man Kiefelfeuchtigkeit nennt.

Auf biefe Art ift in manden heißen Quellen Riefelerde aufgeloft, die fich bei ber Einwirkung ber Luft in Steinform nieberschlägt:

5. Uebergießt man trodene, reine Riefelerde mit Bafe fer: so findet man, daß 200 Theile derfelben 250 bis 280 Theile Wasser zwischen sich angezogen halten, ohne es uns ter sich in Tropfen fahren zu lassen.

Die Eigenschaft der Rorper, einen gewissen Antheil Bafe fer für eine Zeit zwischen sich angezogen zu halten, heißt man die wafferhaltende Rraft derfelben. Sie ift dem Landwirthe sehr wichtig, weil von ihr das geschwindere oder langfamere Entwelchen des Wassers zum großen Theile abbangt, well thes beym Begetazionsprozeß eine so wichtige Rolle spielt.

6. Waffer mit Riefelerde bilbet feinen formbaren Leig; auch verdunftet das Waffer fehr bald wieder aus ihr.

Das Berhalten ber reinen Riefelerbe gur Barme ift noch nicht untersucht worben.

7. Sie ist am haufigsten in der Natut verbreitet; doch findet man fie nirgendwo im völlig reinen Zustande, immer ift sie mit anderen Erdarten und Metallen gemischt in den Mineralien vorhanden.

Im burchfichtigen, kryftallifirten Quarze, bem Bergkrye ftalle, ift fie am reinften vorhanden. Der gemeine Quarz, hornftein, Feldspat bestehen größtentheils aus Riese erde. Die gemengten Steinarten: Granit, Gneus, Porphyr u. f. w. ents balten viel mehr Riesels, als andere Erden.

8. Sie fommt im Boben mit andern Erdarten chemifch' gemifcht als feinstes Pulver, ober als Gand vor.

Jene Steinarten, die aus Riesels und einer nicht gar zu unbedeutenden Menge anderer Erdarten gemischt find ; gewähren bet ihrer Berwitterung ein sehr feines, unfühlbares Pulver. Im Thone, der aus der Berwitterung des Thonschiefers ents Burgers Lebes. d. Lande. 1 Bb. stand, findet sich oft mehr als die Salfte an Rieselerde; im Ralkmergelboden, der aus der Berwitterung des Uebergangs-Talkes entsteht, fand Sauffure 0,30 Rieselerde. Co wie die Rieselerde im Minerale in einer chemischen Mischung mit den übrigen Erdarten stand: so ist sie es auch noch in ihrem fein zertheilten Zustande.

Jene Steinarten, die größtentheils aus Rieselerde bestes, ben, und nur eine hochst unbedeutende Menge anderer Erdarten in ihrer Mischung haben, verwittern nicht, und zerfallen nur in sofern, als zwischen ihren Theilmassen andere Minerakien eingelagert sind. Solche Steinarten werden nur auf mechanische Art, durch Rollen in den Bachen verkleinert, wodurch gröberer ober seinerer Sand entsteht.

- 9. Der Sand ift ein naherer Bestandtheil des Bobens, welcher, abgeschieden von dem übrigen und für sich betrachtet, von der Rieselerde abweichende physische Eigenschaften besigt.
  - 10. Er halt bas Baffer am geringften an fich.
- 100 Theile fehr feiner Sand nehmen nach Schubler 25 29, nach Krome aber 0,31; gröberer Sand 0,20 bis 0,26 Theile Waffer an.
  - 11. Er läßt es am schnellsten wieder fahren.

Die Untersuchungen des herrn Dr. Soubler, im V. Sefte der landwirthschaftlichen Blatter von hofmyl, Aarau 1817, über die physischen Eigenschaften der Erben, sind das Bollftandigste, mas mir zur Stunde über diesen Gegenstand aufzuweisen haben. Ich werde die Ergebnisse seiner Untersuchungen überall an seinem Orte einschalten.

Rach Soubler verdunften von 1000 Theilen Waffer, die dem Sande beigemischt find 0,884, mahrend in derfelben Beit vom Thone nur erft 0,313, und vom humus 0,205 sich

verflüchtigen.

12. Er hat feinen Bufammenhang.

Er bilbet im naffen Buftande teine formbare Maffe, und wenn er abgetrodnet ift: fo gerfallt er wieder gang.

- 13. Sein Umfang Volumen wird durch das Austrocknen nicht verhindert.
- 14. Er nimmt aus ber atmospharischen Luft feine Feuchtigfeit an.

15. Im naffen Buftande nimmt er aus der Utmofphare etwas Sauerstoff ju fich.

Die Zersehung der atmospharischen Luft durch die naffe Thons Erde ift zuerst von humbold gezeigt worden. Rach Soubs ler zersehen alle naheren Bestandtheile des Bodens im naffen Zustande die Luft, und nehmen mehr oder weniger Sauerstoff davon zu sich, ohne aber, wie er bemerkt, denselben fest mit sich zu verbinden; denn wenn man sie trocknet, und dann wieder befeuchtet, so zersehen sie wieder von neuem die Luft. Der Sand nahm in dreißig Tagen von 0,11 Sauerstoff, die in der Luft gewöhnlich vorhanden sind, 0,016, während die übrigen Erdarten, wie wir zeigen werden, bis 0,153 davon zu sich nehmen.

16. Bei gleichem Einflusse der Sonnenwarme werben die Erdarten ziemlich gleichförmig erwarmt, und es findet nur in sofern eine Abweichung hierin Statt, als sie heller oder bunkler gefarbt sind: besto größer ist aber ber Unterschied ber warmeanhaltenden Eigenschaft berselben. Der Sand halt die Warme am langsten an sich.

Rach Schubler behalt der Kalkfand am langsten die Barme, nach ihm der Quargfand, dann kommt erst der Thon, der um ein volles Drittel der Zeit sich früher erkaltet. 30 Kusbikzul Kalksand bedurften bei einer Lufttemperatur von 13°, 3 St. 30 Min., um von einer Warme von 50°, zu welcher sie gesbracht worden waren, auf 17° herab zu sinken. Hiezu waren beim Quarzsande 3 St. 27 M.; beim sandlosen Thone aber nur 2 St. 19 M. ersorderlich.

# 2. Thonerbe.

1. Die Thonerde ist ein weißes, unfühlbares Pulver, ohne Geruch und Geschmack, das im Feuer unsschmelzbar, und im Wasser unauslöslich ist.

Menn sie einem hohen hikgrabe ausgesest wird: so erleidet sie eine Beränderung, die darin bestehet, daß sie zusammenbäckt, und ein viel kleineres Volumen einnimmt, auch nicht mehr so viel Wasser zwischen sich angezogen erhalten kann.

- 2. Sie ift in allen Gauren aufloslich.
- 3. Die feuerfesten Laugenfalze lofen fie auf naffem

Wege mit Beibulfe ber Warme leicht und vollkommen auf.

4. Frifch bereitete, aus bem Alaun gefällte Thonerde, halt das Vierfache ihres Gewichtes an Wasser zwischen sich angezogen, ohne es in Tropfen fahren in Lassen.

Rach meinen Untersuchungen halten 100 Grane ber frisch bereiteten Thonerbe 379 Grane Wasser zwischen sich angezogen. Thaer fagt (Rat. Landw. II. Ib. 61), daß sie manchmal das Sechsfache ihres Gewichtes an Wasser zurüchtalte; ware sie aber einmal getrochnet worden, so behielte sie nur mehr anderthalb bis zweimal so viel Wasser bei sich, als sie selbst wiegt.

- 5. Gie bildet mit dem Wasser einen formbaren Teig.
- 6. Die durchnäfte Thonerde verliert nur fehr langfam ihr Wasser.

(Die physischen Eigenschaften der reinen Riesels und Thonserde hat herr Dr. Soubler nicht untersucht. Rach meinen Untersuchungen ist zwischen der Thonerde, die man aus Alaun fällt, und der ausgeglühren Bittererde Lein sehr bemerklichen Unterschied in der Zeit, binnen welcher sie das häusige, zwischen sich ausgenommene Wasser werlieren. In einem Jimmer von 17° bedurften 100 Grane von beiden Erdarten 8 Tage, um all ihr aufgenommenes Wasser wieder zu verlieren.
Die wasserbaltende Kraft der reinen Erdarten und Erdges

Die wasserhaltende Kraft der reinen Erdarten und Erdgemenge steht in einem gleichen Berhaltnisse mit der Größe der Erdtheilchen. Je seiner diese sind, je mehr bietet ein bestimmstes Gewicht von ihnen dem Wasser Oberstäche dar zur Adhäfton, und um so mehr wird davon in den Zwischenraumen der Erde angehalten. Daher zeichnet sich die Bitter : und Thonserde vor allen dadurch aus, daß sie die größte Wenge von Wasser zurückhalten, denn ihre Theilchen sind offenbar die allerseinssen. In hinsicht ihrer Erwärmungsfähigkeit sind die Erdarten im reinen Justande aber überhaupt noch zu wenig unterssucht worden, als daß wir etwas Gewisses von derselben bis jest angeben könnten.

7. Gie ist in jedem Boden vorhanden; in geringerer Menge im lofen, in größerer im bindigen; immer mit anbern Erdarten und Metallen gemischt. Der weiße Saphir soll gang reine, kryftallifirte Thonerde sepn. In Berbindung mit etwas Gisenoryd und Rieselerde macht sie die meisten orientalischen Edelsteine aus. Überhaupt enthalten fast alle Steine mehr oder weniger Thonerde, am meiften der Thonschiefer, die hornblende, der Glimmerschiefer u. a. m.

8. Gie kommt im Boden in der Form eines mehr oder weniger gefärbten Pulvers vor, das eine chemische Mischung aus Thonerde, Rieselerde und Gisen ist, und Thon genannt wird.

Wenn die thonhaltigen Mineralien in einer solchen Zufammensehung sich befinden, daß sich ihre Fügung durch die Einswirkung der Luft und des Wassers löst: so zerfallen sie in ein
fehr feines Pulver, das sich mahrend der Verwitterung verschiedentlich färbt, indem das Eisen sich oppdirt, und das bei einer
nähern Untersuchung bald mehr, bald weniger reine Thonerde
mit Rieselerde und etwas Eisenoppd enthält.

9. Der Thon ist ein näherer Bestandtheil des Bodens, deffen physische Eigenschaften in demselben Berhältnisse abweichend sind, als sich die Urbestandtheile des Thons in einem verschiedenen Mengen Berhaltnisse darin vorffünden.

Der Professor Krome in Möglin, (hermbstädts Archiv der Agrik. Chemie, V. Band, 379) hat den Thon aus mehreren Bodenarten durch Schwemmen und Sieden von allem Sande möglichst gereinigt, und dann chemisch untersucht. Da fand er dann, daß der Thon des bindigsten Bodens auch am meisten Thonerde, und der Thon des wenigst bindigen Bodens am wenigsten Thonerde enthielt. Der Thon des Raibodens enthielt: Rieselerde 0,52, Thonerde 0,37, Eisenoryd 0,11; der Thon des Lehmbodens enthielt Rieselerde 0,70, Thonerde 0,25, Gisenoryd 0,05; der Thon des Lettenbodens enthielt endlich an Rieselerde 0,85, Thonerde 0,12, und Sisenoryd 0,03. Der Thon, desse physische Gigenschaften, nach der Angabe des Dr. Schübler sogleich beschrieben werden sollen, enthält nach seiner Untersuchung: Rieselerde 0,580, Thonerde 0,362, und Sisenoryd 0,058.

# 10. Er nimmt viel Baffer zwischen fich auf.

100 Theile Thon nahmen bei Soubler 70 Theile Baffer zwischen fich auf, ohne sie abtropfen zu lassen. hiesiger Topferthon, ben ich aber nicht zerlegte, nahm ebenfalls 68 — 70 Procente Wasser auf.

an; dem Eindringen des folgenden widerfest er fich.

Er lagt nur so viel Wasser in sich eindringen, als die Schwere deffelben größer ist wie die Kraft der Adhasion mit dem Thone. Daher die Berwendung des Thons zu Wasserbschältern; das Entstehen der meisten Quellen; das Bersumpfen der Vertiefungen in den thonigen Chenen; das stehende Wasser in den Ackerfurchen ze.

12. Er lagt daffelbe nur langfam wieder fahren.

Bon 10 000 Theilen Waffer, die im naffen Thone ents halten waren, verdunfteten in derfelben Zeit 313, während vom Sande \$59 bis 884 verloren gingen.

## 13. Er hat die größte Kohafion.

Hierin wird er von keinem naheren ober entferntern Besstandtheile des Bodens übertroffen, und die Bodenarten nehmen in demselben Verhaltnisse an Bindigkeit zu, als Thon in ihs nen enthalten ist. Dr. Soubler fest die Rohasion des Thons = 100, die des Klaibodens = 82; des Lehmbodens = 50, und des Lettenbodens = 40.

14. Durch das Austrocknen wird fein Volumen von allen Erdarten am meisten vermindert.

Reiner Thon verliert nach Schübler durch das Ausstrocknen o 183 am Bolumen; der Klaiboden 0,114, der Lehmsboden 0,089, und der Letten 0,060.

15. Er faugt Feuchtigfeit aus der Luft an.

Rach Schübler nehmen 1000 Grane Thon in 48 Stuyden, 48 Gran Feuchtigkeit aus der Luft an, mahrend der Rlai 40, der Lehm 34, der Letten 28, der kohlenfaure Ralk 35, der humus aber 110 Grane aufnahm.

16. Im naffen Buftande zersett er die atmospharisiche Luft und verbindet sich mit dem Sauerstoffe bersfelben.

In 30 Tagen nahm er von den 21 Procenten des Sauerftoffes in der Luft 0,153 weg. Der Klai nahm nur 0,136, der Lehm 0,110, und der Letten 0,093 weg.

17. Er erwarmt fich langfamer wie ber Gand, und

verliert die Barme um vieles fchneller, wie diefer; indeffen halt er fie langer, wie Kalf und Bittererde.

Rad Soubler ift die warmehaltende Rraft des Ralt. sandes = 1000, des Quarisandes = 0,950; des Thons = 0,667, des Rlaibodens = 0,684, des Lehmbodens = 0,718, des Lettenbodens = 0,769; des Ralles = 0,618 ic.

18. Wird der Thon geglüht: fo verhartet er im Keuer zu einer fteinigen Maffe, die alle physischen Gigenfchaften des Gandes an fich hat.

Er geht mit der Riefelerde, dem Gifen und bem baufig vorkommenden Ralke in der Site in den erften Grad der Schmelzung über. Je mehr das Schmelzen entweder durch beis gemengten Ralk, Gips, Feldfpat, oder durch fehr heftiges Feuer befordert wurde; je mehr nabert fich diese gebrannte Maffe dem Glafe.

#### Ralter

1. Die Kalkerde ift ein weißes, feines Pulver, ohne Beruch, mit einem laugenhaften Geschmade, bas im Feuer unschmelzbar, im Baffer aber auflöslich ift.

Die Ralkerde im reinen Buftande entspricht nicht vollkommen der Definition einer Erde, defmegen mard fie auch von Den Chemitern icon vor einer geraumen Beit, fo wie die Bit-tererde gu ben Laugenfalgen gegablt, mit benen beibe die großte Abnlichkeit haben. Jest bort auch diefe Unterfcheidung auf, und

Erde und Laugenfalt gehören gu den Metallen.

Bir handeln bier von der Rafterde im reinen Buftande, wie man fie in der Ratur nicht antrifft; denn da fie gu jeder Saure eine febr große Angiehung bestitt, Roblenfaure aber al-lenthalben verbreitet ift: fo verbindet fie fich fchnell mit berfelben, oder jeder andern ihr dargebotenen Saure. Daher trifft man in der Ratur nur größtentheils tohlensauren Ralt an, und die Berbindungen des Kaltes mit den übrigen Sauren sind in Demfelben Grade feltener, als die Grundlagen Diefer Gauren weniger haufig vorhanden find.

Der reine Kalk verandert die Pflanzenfarben, wie die Laugensalze. Der blaue Beilchenfaft wird davon grun und die

gelbe Abkochung ber Aurkumemurgel braun gefarbt. In 680 Theilen kalten Baffers ift ein Theil Kalkes auflöslich.

- 2. Gie ift in allen Gauren auflöslich.
- 3. Die feuerfesten Laugenfalze außern teine Wirfung auf sie.
- 4. Mit der organischen Materie geht fie Berbindungen ein.

Sie wirkt abend, zerkörend auf todte sowohl als auf lebende Körper. Begetabilische Körper, die erft durch die Gah;
rung in einen auflöslichen Justand gebracht werden können, gehen mit dem abenden Kalke Berbindungen ein, die im Wasser auslöslich sind; thierische Körper aber, oder solden nähere Bespandtheile der Pstanzen, die, wie der Eiweißtoss, das Lehl,
und der Kleber, die größte Aehnlickleit mit thierischen Materien
haben, gehen mit dem Kalke Berbindungen ein, die im Wasser
weniger aussöslich sind, woraus für die praktische Landwirthschaft sehr fruchtbare Folgerungen sich ergeben, und wovon wix
noch einmal sprechen werden, wenn wir vom Kalke als Düngungsmittel handeln. Da vy hat das Berdienst, auf diesen
merkwürdigen Unterschied der Wirkung des Kalkes auf die organische Materie zuerst ausmerksam gemacht zu haben. (a. a.
42, 367.)

5. Frifch bereiteter, apender Kalk zieht das in der Luft befindliche Wasser begierig an sich, verliert dadurch feinen Zusammenhang und zerfällt in ein fehr zartes, weißes Pulver.

Reiner, oder ahender Kalk wird bereitet, wenn man gemeinen Kalkstein durch das Brennen von der Kohlensaure und
dem Krystallisationswasser, die mit demselben verbunden sind,
befreiet. Man neunt deswegen auch den abenden Kalk ges brannten. Rein kann er nur dann genannt merden, wenn
er auch von andern Erdarten und Metallen befreiet ist. Wenn
man weißen, durchsichtigen Kalkspat brennt; so erhält man reine
Kalkerde. Sest man einen wohl ausgebrannten Kalkstein in
die freie Luft: so saugt er das in derselben in Dampfform vorsindige Wasser mit Schnelligkeit an, wodurch er ausschwillt und
gertheilt wird.

6. Tröpfelt man über äßenden Kalf Wasser: so verfchluckt er 0,309 davon, ohne dadurch naß zu werden, wobei sich eine große Menge von Wärme entbindet.

Das zugefette Baffer geht eine demifche Difdung mit

dem Ralke ein, und wird fest. Jener Barmestoff, der das Basfer bisher stuffig erhielt, wird nun fret, und entweicht. Daher die Entwicklung der großen hise beim Ablbichen des gebrannten Ralkes.

7. Wird dem gebrannten Kalke mehr Wasser zugefest, als er mit sich binden kann; so lost er sich in eine
butterähnliche Masse auf, die man gelöschten Kalk
nennt.

Wie viel der abende Kalk Baffer zwischen seinen Theilen angezogen halten könne, ohne es in Tropfen fahren zu laffen, ist noch nicht erhoben worden. Es ist aber sehr wahrscheinlich, daß er mehr als der frisch gefällte, kohlensaure Kalkerde enthalte, weil diese durch die Anziehung der Rohlensaure schon größere Partiskeln haben durfte.

8. Der gelöschte Kalf verliert den Überschuß des Wassers an der Luft sehr bald, früher wie jeder andere erdige Körper, und verwandelt sich hiebei in eine steinartige Masse, die sich im Wasser nicht auslöst, und an der Luft koblenfauer wird.

Die Unwendung des Kalkes als Berbindungsmittel der Steine und Ziegeln grundet sich auf diese Eigenschaft. Ueber die deppelte Urt, wie der Kalk als Zement wirkt, als Kalkhydrat und als kohlensaurer Kalk; siehe Davy a. a. D. S. 376.

- 9. In der Natur wird die reine Kalkerde nirgendwo angetroffen. Im Boden kommt sie, als naberer Bestandtheil desselben, entweder als kohlensaurer, oder als schwefelsaurer Kalk vor.
- 10. Der tohlenfaure Kalt ift ein weißer, erdiger Körper, ohne Geruch und Geschmad, in reinem Waffer unauflöslich, und im Feuer unschmelzbar.

In diefem Buftande hat er alle Gigenschaften einer Erde.

11. Er ift zusammengesest aus Ralt, Rohlenfaure und Arnstallisationswaffer.

Rall und Roblenfaure find immer in gleichem Berhaltniffe . mitfammen in biefer Groe vorhanden , nur die Menge des Rrystallisationswassers wechselt in den Mineralien, die aus tohlens saurem Kalte bestehen. Davy sagt (a. a. O. 190), daß im tohlensauren Kalte, wie er bei der Zerlegung der Bodenarten vorstomme, immer 0,43 Kohlensaure enthalten seyen. Er scheint im erdigen Kalte tein Arystallisationswasser anzunehmen, waran er aber Unrecht thut. Bom Krystallisationswasser hat man von 1 bis 0,11 angetroffen.

12. Er lost sich in allen Sauren auf, wobei die mit ihm verbunden gewesene Kohlensaure in Gestalt von Blatchen und mit Gerausch entweicht.

Seine Gegenwart in einem Erdgemenge wird daher fehr leicht durch bas Uebergießen derfelben mit verdunnter Salg- oder einer andern Saure entbedt. Brauft die Erde auf: fo enthälf fie kohlenfauren Ralk.

13. Wenn Kohlenfaure mit dem Wasser gemischt ift: so loft ihn diefes ebenfalls auf.

Nach Bergmann loft das mit Roblenfaure gefattigte Baffer 0,0008 toblenfauren all auf.

24. Wird der kohlensaure Kalk einem hohen Siggrade ausgesest: so verflüchtigt sich zuerft das Arnstallisationswasser, und später auch die Roblensaure. Er ist nun reine Kalkerde, falls nicht im Mineral andere Erdarten mitgemischt vorhanden sind.

Man findet den kohlensauren Kalk selten in reinem Zuftande, meistens ist er mit einer größern, oder kleineren Menge von andern Erdarten und Metallen gemischt. Der durchsichtige Kalkspat, und der Urkalk enthalten nicht andere Erdarten; der Übergangskalk aber, aus dem die großen Kalkgebirge bestehen, ist immer ein Gemisch von Erdarten und Metallen.

Sauffure gerlegte ben Ralfftein bes Sallegebirges, und fand 0,38 in Sauren unauffolice Substangen. Der Stein felbst besteht nach feinen Untersuchungen, (herm bft abt 6

Ardiv der Agrifult. Chemie, I. Bd. 460.)

Mar	a bedarf kei	ner ki	instlic	en E	}erlegi	ung,	um einzusehen,
	Berluft .		•	•	•	•	0,0164
	Gifen und 2	Braun	fein	•	•	•	0,13
_	Thonerde	• •	•	•	•	•	0,04
<del>-,</del>	Rohlenfäure Thonerde	•	• •	•	*•.	•	0,27
	Ralterde	•	•	•		•	0,2436
	Rieselerde	•	•	•	•	•	0,30

daß der Uebergangstalt tein reiner tohlensaurer Ralt fev. Er verwittert gar leicht, und zerfällt in eine gelbgraue, formbare Erde, die teineswegs sehr bindig ift.

15. Wenn man über gepülverten, tohlenfauren Kalk Wasser gießt: so nimmt er fast eben so viel Wasser zwisschen sich auf, als er selbst wiegt.

3ch habe bei frisch bereiteter, kohlensaurer Ralkerde von 97 bis 127 Procent Wasser gefunden. Schübler fest die wasserhaltende Rraft auf 85.

16. Er bilbet mit bem Waffer einen formbaren Teig, und ift im feuchten Bustande ftart zusammenhangend; im trockenen aber ift feine Kohafion gering.

Die Robafion des trodenen Ralles jum Thon verhalt fic, nach Schubler, wie 5: 100; des naffen aber wie 50:

17. Die fohlensaure Kalferde verdunstet das empfangene Basser schneller wie die reine Thonerde, aber langsamer wie der Thon.

Non 1000 Theilen Waffer verdünsteten in derfelben Zeit bei Soubler vom fohlensauren Kalke 280, während vom Thone schon 313 fich verstüchtigt hatten.

- 18. Ihr Volumen bermindert fich hiebei um 0,05.
- 19. Sie faugt weniger Feuchtigkeit aus der atmosphärischen Luft an, wie der Thon, aber mehr, wie die gemengten, kalklosen Bodenarten.

In 48 Stunden nahm sie 0,035 Feuchtigkeit auf, wahrend der Letten 0,028, der Lehm 0,034, der Mai aber 0,040 und der Thon 0,048 aufnahmen.

20. Auf die Bersegung der atmosphärischen Luft wirkt sie ebenfalls geringer wie ber Thon.

Sie absorbirt 0,108 des Cauerstoffes der Luft in derfelben Beit als der Thon 0,153, und die gewöhnlichen Actererden 0,150 bis 0,162 aufnehmen. 21. Sie entläßt die empfangene Warme ichneller wie ber Thon, und die thonigen Erdarten.

Die warmehaltende Rraft des kohlensauren Ralkes wird von Soubler auf 0.618 gesett.

- 22. Der kohlensaure Kalk kömmt im Boben immer in einer Mischung mit Thon und Sand vor, Die nach ber verschiedenen Menge des Kalkes, Thoues und Sandes eine verschiedentliche Benennung erhalt.
- 23. Die fchwefelfaure Ralkerde ift ein Mieneral von fehr verschiedener Farbe und Form, bas in kaltem Wasser auflöslich und im Feuer schmelzbar ift.

Der schwefelsaure Ralt ift unter bem Namen Gipt und Alabafter bekannt. Meistens ift der erstere grau, und hat ein schiefriges und faseriges Ansehen. Er läst sich leicht riten; schon der Nagel des Menschen vermag es. Nach Davy löst sich ein Theil davon in 500 Theilen Wasser auf.

- 24. Er ist zusammengesett aus 0,33 Kalf, 0,43 Schwefelsaure und 0,24 Arpstallisationswasser.
- Es gibt auch mafferfreien Gips, Unbydrit; er tommt aber nur febr felten por.
- 25. Er ift in feiner Gaure aufloolich, aber die fohlen- fauren Laugensalze zerfeten ihn auf nassem Wege.
- 26. Wenn man ihn einem hohen Feuergrade ausfest: fo verdunftet er fein Arpftallisationswasser, und einen kleinen Theil von Schwefel. Er verliert badurch seine graue Farbe, und seinen Zusammenhang.
- 27. Der gebrannte Gips ift nicht agend; verbindet fich mit dem Wasser minder rasch, wie der Kalf, und nimmt eine größere Meuge bavon auf, die er mit sich verbindet.

Definegen paßt er vorzüglich ju Ubguffen, benn ber dunne ipobret erftarrt balb in eine fteinartige Maffe.

28. Im Boden kommt ber Gips nur felten, und baun immer nur in einer fo geringen Menge vor, daß er die physische Beschaffenheit deffelben nicht umzuandern im Stande ift.

Er kommt in ben Kalkgebirgen als Stockwerk haufig vor. Im Boben ift er ein veränderlicher Bestandtheil desselben, denn da er im Wasser auslöslich ist, so kann er in diesem Zustande von den Pflanzenwurzeln eingesaugt werden, und da der Schwezsel sich bei der, unter Bermittlung des Kohlenstosses vorgehenden Zersetung des Wassers mit dem Wasserstosse zu geichwezseltem Wasserstosse verbindet, welcher entweder mit dem Wasser verbunden von den Pflanzen angesaugt wird, eder sich aus dem Boden verstücktiget: so erhellet hieraus, daß man ihn wohl in der Tiese des Bodens, aber nicht in der Oberstäche desselben in gleichbleibender Quantität antressen kann.

Bon feiner Bermendung als Dunger = Materiale merden

wir am gehörigen Orte fprechen.

#### 4. Bitteretbe.

1. Die Bittererbe, oder Talferbe ift ein weifies, fehr gartes Pulver, ohne Geruch und Geschmad, das im Keuer unschmelzbar, und im Baffer unaufloslich ift.

Sie hat die Gigenschaften einer Erde so gut wie die Thonerde: benn wenn die Bittererde im höchsten Feuer mit Sauer-froffgas nach Chrmann schmelbbar senn soll, so fintert die Thonerde noch biel früher in eine fest aneinander hangende Masse zusammen.

- 2. Gie ift in allen Gauren aufloslich.
- 3. Die reinen, feuerfesten Laugenfalze außern feine Birfung auf sie: in ben tohlenfauren Laugenfalzen wird sie aber aufgeloft.
- 4. Sie außert keine Witkung auf die organische Substang, obschon sie die Pflanzenfarben so wie die Kalkerde verandert.
- 5. Wird fie mit Baffer übergoffen: fo entwickelt fich bierbei feine Warme.

6. Sie halt bis zum Bierfachen ihres Gewichtes Baffer an fich, ohne es in Tropfen fahren zu laffen.

Nach meinen Untersuchungen nahmen 100 Gran durch das Brennen von der Kohlensaure befreiete Bittererde 380 Gran Masser zwischen sich auf. Nachdem durch das Trocknen der Ueberstuß des Wassers wieder verstücktiget worden, zeigte es sich aber, daß die ursprünglichen 100 Gran 140 Gran wogen. Diese 0,40 Juschuß ließen sich beim gewöhnlichen Trocknen bei einer Wärme von 40° nicht verstücktigen.

- 7. Mit Baffer gibt fie feinen gaben Teig, und ihr Busammenhang ift außerst gering.
- 8. Sie faugt weit langfamer, wie die Kalferde, Feuchtigfeit aus der Luft an, und viel fpater wie diefe fattigt fie fich mit Kohleufaure.
- 9. Sie kommt in ber Natur, nach ber Meinung ber Chemifer, nirgendwo in reinem Zustande vor, immer foll sie, gleich ber Kalferde, mit irgend einer Saure gemischt sepn.
- 10. Ben der Zerlegung des Bodens kömmt fie, als näherer Bestandtheil desselben, immer nur als kohlenfaure Bittererde vor.
- 11. Die tohlen faure Bittererde ift ein weißes, ausnehmend gart und loderes Pulver, bas im Baffer gering auflöslich, im Keuer aber unschwelzbar ift.

Nach Fourcrop sind im re nen Wasser 0,0016; im kohlensauren Wasser aber 0,007 auslöslich.

12. Sie besteht aus Bittererde, Kohlenfaure und Wasser.

Rach Fourcron besteht fie aus 0,40 Erde, 0,48 Robs lenfaure, und 0,12 Waffer.

13. Sie ist in allen Sauren auflöslich, und brauft mit benselben auf, wie die tohlensaure Ralferde.

Es ist sehr merkwardig, daß die Mineralien, welche viel Bittererde enthalten, z. B. Serpentin, Meerschaum, Chlorit, nicht mit Mineralfauren ausbrausen, während die durch die Fällung mit kohlensauren Laugensalzen aus dem Bitterfalze dargestellte kohlensauren Bittererde sehr stark mit Sauren ausbrauset. Ich glaube daher nicht, daß die Bittererde, so wie sie im Boden vorkommt, kohlensauer, sondern daß die chemische Mischung der Bittererde in den Mineralien aus reine Bittererde und andern Erdarten und Metallen zusammen gessetzt sehr fep. Nur dann, wenn man die Bittererde von allen beigemischen Körpern frei darstellt, geht sie mit ber Kohlensaure eine Mischung ein.

- 14. In den fohlensauren Laugenfalzen ift fie auflöslich.
- 15. Sie nimmt von allen Bestandtheilen des Bodens am meisten Wasser auf.

Nach Soub bler ift die wasserhaltende Kraft = 456; nach meinen Untersuchungen aber = 546. Das Bermögen der Rörper, Wasser zwischen sich angezogen zu halten, steht immer in einem umgekehrten Berhältnisse mit der Größe ihrer Theilschen, wie wir bereits erwähnten. Der Sand kann am wenigsten Wesser zwischen sich angezogen halten, weil er aus den Berhältnisse mehr Apasten zusammengesett ist; der Thon hält in demselben Berhältnisse mehr Wasser an, als er aus mehr Thonerde besteht, und als diese mehr durch die Berwitterung in ihre letzten Theilchen zerfallen ist. Die künstliche Darstellung aller Erdarten liesert Körper, die viel seiner zertheilt sind, und lozderer in ihrer Unhäufung übereinander liegen, als dieß in der Natur irgendwo angetrossen wird: darum ist die wasserhaltende Kraft dieser durch die Kunst dargestellten erdigen Körper ungleich größer, wie sene der natürlichen, und wenn wir Folgerungen daraus ziehen wollen, so sinden wir, daß sie unrichtig sind, weil bei der Berwitterung die Ackererde nie senen hoben Grad der Zertheilung erlangt, wie bey der chemischen Ausschlung.

16. Die nasse Erde liefert keinen zusammenhangenden, formbaren Leig, und wenn derselbe getrocknet worden, so zerbricht er viel leichter, wie der vom kohlensauren Kalke.

Shubler gibt ber toblenfauren Bittererbe eine Robafionstraft = 0,118, der toblenfauren Rafferde aber nur von
= 0,050. Ich vermuthe, daß hier irgend ein Fehler muffe
unterlaufen fenn, denn bei mir zerbrach ein Cylinder von Bittererde bei der geringsten Gewalt, mahrend die tohlenfaure
Rafterde immer eine großere erforderte.

17. Sie verdunftet das erhaltene Waffer von allen Bestandtheilen des Bodens am langfamsten.

Bon 1000 Theilen Wasser verdünsten aus ihr in der gleichen Zeit nur 108, mahrend vom Kalte 280, und vom Thone 313 sich verflüchtigen.

- 18. 3hr Bolumen vermindert fich hierbei um 0,154.
- 19. Sie vermag am meiften Feuchtigkeit aus ber Luft ungufaugen.
  - 3n 48 Stunden 0,110.
- 20. Den Sauerftoff ber atmospharischen Luft absorbirt fie von allen Erdarten in ber größten Menge.
- Nach Schubler werden durch die naffe Erde in 30 Tagen 17 Prozent Sauerstoffgas aus ber Luft absorbirt. hierin wird fie nur vom humus übertroffen.
- 21. Gie nimmt bei gleicher außerer Barme ber atmosphärischen Luft in einem gleichen Beitraume bie geringfte Barme an. und erkaltet von allen am schnellften.

Wenn die warmehaltende Rraft des Ralksandes = 1000 ift; fo ift jene der kohlensauren Bittererde, nach Schubler = 0,380.

22. Die Bittererde kommt als Bestandtheil fast eines jeden Bodens vor: denn sie ist in sehr vielen Steinen ent-halten. Um meisten wird sie aber da gefunden, wo der Boden aus der Berwitterung des Chlorits und Serpentins besteht, welche große Felsmassen bilden, und jum dritten Theile aus Bittererde bestehen.

In Rarnthen wird die Bittererde gar haufig im Boben angefroffen, benn die mit Gletscher bedeckten Serpentinfelfen des Möllthales, und die ingeheure Ausbehnung des Chloritschiefers am linken Drauufer, versehen unseren Boden mit biner großen Menge von Bittererde.

## b) Metalle.,

1. Es gibt eine fehr große Menge von metallisch ett Rörpern, die aber nur fehr felten abgesondert, und noch seltener in ihrem reinen Zustande, meistenst in einem Gemische mit anderen Naturforpern vortommen.

Man hat bis jest 27 Arten verschiedener Metalle dargefiellt, ohne die Erdarten und festen Laugenfalze, die zur namlichen

Rlaffe gezählt werden follen,

Die Metalle machen nur einen kleinen Theil der Masse des Mineralreiches aus; selten sindet mau sie zusammengehäuft in Erzgängen, meistens zerstreut in den Felsmässen. Sie kommen nur selten im reinen, das heißt: regulinischen Zustande vor; sast immer sind sie entweder-mit Schwefel, oder mit dem Sauerstoss der Lust, oder einer wirklichen Saure vermischt. Im erstern Falle haben sie ein metallisches, im anderen ein erdiges Unsehen, im dritten sind es Salze.

- 2. Sie find schon an und fur fich verschiedentlich gefarbt, und erlangen noch ferners durch die chemische Mischung mit andern Körpern, und unter sich eine große Mannigfaltigfeit von Farben.
- . 3. Sie find die Urfache; bag die Steine gefarbt er-

Dieß gilt nur in sofern, als die Steine den Einwirkungen der Luft, des Wassers und des Lichtes ausgesetz find: denn es gibt metallhaltige Mineralien, die weiß sind, g. B. den weißen Elsenstein, und einige Thon- und Kalkarten. Sobald sie aber auf der Oberfläche des Bodens eine Weile liegen, oder geröstet werden, farben sie sich verschiedentlich. Der berühmte Pulsgauer Thon in Steier mark, ein Gemisch aus Thon und Bittererde, welches sehr seuerfest ift, hat eine ganz weiße Farbe, wie man ihn ausgräbt. Läßt man ihn aber eine Weile frei in der Luft liegen, so wird er durch und durch bluts toth.

- 4. Die Metalle kommen in febr ungleicher Menge bor: einige find febr fparfam, andere baufig verbreitet.
- 5. Nur jene, die häufig verbreitet, und burch ihre Gegenwart im Boden die physische Beschaffenheit desselbeit Burgers Lebrs. d. Landwei 20.

umzuandern im Stande find, haben für ben Landwirth eisnen Berth, und muffen naber unterfucht werden.

6. Bon allen Metallen ift nur allein bas Eifen fast allgemein verbreitet; benn man findet kaum einen Stein, der nicht Eisen enthielte, und keinen Boden, der frei davon ware; daher ist in agronomischer Hinsicht eine kabere Kenntnis des Eisens nothwendig.

#### 1. Gifen.

- 1. Das Eifen kömmt in der Oberfläche des Bodens niemals im regulinischen, das heißt: im reinen Zustande vor: immer erscheint es nur im oxydirten.
- 2. Das Eifen or po ift bie Berbindung bes Sauer- ftoffes mit bem Gifenmetalle.
- Das Eisen hat eine sehr große Bermandtschaft zum Sauerftoffe. Wird bas Eisen mit einem Körper in Berbindung gebracht, der Sauerstoff enthält, und eine geringere Bermandtschaft zu demselben hat, wie das Eisen: so verbindet es sich
  mit demselben, und der neu entstandene Körper heißt nun ein
  Eisenoppd, Eisenkalk, Ocher, Rost. Das regulinische Eisen wird bei der Einwirkung der Luft, des Wassers und der
  Sauren oppdirt.
- 3. Es ist ein erdig aussehenber, schwarz ober braun gefärbter Körper, der keinen Geruch und keinen Geschmad bat, im Wasser unauslöslich und im Feuer für sich unsichmelzbar ift.
- Seine Farbe rührt von dem Sauerfloffgehalte her. Das Gisenord ift schwarz, wenn es die geringste Menge von Sauerstoff enthält; es wird braun, wenn ihm mehr, und endlich pomeranzenfard, wenn ihm die größte Menge von Sauerstoff beigemischt ift. Daher rührt die Umanderung der grauen Farbe des Thons in eine rothe, durch das Brennen, weil hierbei das graue Eisenoryd durch die Bermittlung der Die noch mehr Sauerstoff aunahm.
  - 4. Es ift ein Bestandtheil bes Thons, mit bem es oft

in großer Menge berbunden ift; geringer ift fein Gehalt in den bittererdigen Gefteinen oder Erdatten, am geringften im Ralfe.

- 5. In feltenen Fallen erscheint bas Eifen im Boden als fcwefelfaures, anderewo als tohlensautes Eifen.
- 6. Das ich wefel faure Gifen entsteht, wennt ber Boben, welcher Schwefeleisen (Markast) enthalt, unter Basser geset wird, wobei fich ber Schwefel sauert, und bann bas Gifen auflost und ben Eifen vittibl bilbet:
- 7. Kohlenfaures Eifen wird im Torf-und Moorboden angetroffen, wo der Eifentalt bei der Zerfegung der organischen Körper unter der Mitwirfung von überflussigem Wasser Kohlenfaure annimmt:
- 8. Sowohl das eine wie das andere find aber nur veranderliche Bestandtheile des Bodens; denn so wie der Ueberfluß des Bassers abgeleitet wird, und diese Körper in Berührung mit der Luft kommen: so werden sie zerset; der Schlenfaure verflüchtigt, und es bleibt nichts als der Eisenkalt zurück.
- B. Bon ben veranberlichen Beftanbiheilen des Bobens.
- 1. Jone naberen Bestandtheile des Bodens, die einer Beranderung in der Menge und Beschaffenheit unterliegen, werden veranderlich genannt.
- 2. Die Körpet werden verändert, wenn sie unter sich andere Verbindungen eingehen. Sind die neuen Bildungen von fester Natur: so bleibt das Gesammte, dem Gewichte nach, sich gleich, und nur die Anordnung der Eles

mente ift verändert geworden, die Körper haben eine ans dere Form: find die neuen Bildungen aber zum Theile von luftiger Gestalt, so haben die Körper nicht nur in der Form sondern auch im Gewichte eine Veränderung erlitten.

Wenn man die Abkodung von Galus und die Auflösung des Eisenvitriols zusammenmischt: so erhält man aus zwei hellen klaren Flüssigkeiten eine schwarze, undurchsichtige Flüssigkeit, die Tinte. Die Elemente, welche in den beiden Flüssigkeiten entshalten sind, haben ihre ehemaligen Berbindungen aufgegeben und sind neue eingegangen: aber die Gesammtmasse ift dieselbe geblieben; die erhaltene Tinte wiegt soviel, wie die beiden Aufslösungen zusammen. Seht man aber ein Stück Holz in einer gläsernen Retorte und in Berbindung mit dem pneumatischen Apparate einem hohen Hisgrade aus: so sieht man, daß es anfänglich braun, und mittlerweile ganz schwarz wird: nehstei erhält man tropsbare, mehr aber noch lustförmige Körper in der Borlage. Die Rohle des Holzes macht nur mehr einen kleinen Theil des ursprünglichen Holzgewichtes aus. Wie man die Borslagen öffnet, so entweicht die Lust.

- 3. Wenn die Elemente der Körper bloß Erden, Laugensalze oder Metalle sind: so sind die Produkte der Mischung derselben dicht, und bloß in der Form verändert; besteht der Körper aber nicht einzig aus diesen Elementen, so ist das Produkt der Mischung nicht bloß eine Veränderung der sichtlichen Form: sie ist immer dann mit einem Substanzverlust verbunden, weil ein Theil des Körpers eine Inftsormige Gestalt angenommen und in die Atmosphäre entwichen ist.
- 4. Veränderliche Bestandtheile des Bodens können also nur jene senn, die nicht bloß aus Metallen, Erden und festen Laugensalzen bestehen. Sieher mussen demnach gezählt werden: die organische Materie, und alle in der Oberstäche des Bodens sich vorsindenden Salze.

# 1. Organische Materie.

1. Die organische Materie ift im Boden immer in einem Zustande der Zersehung, der von dem Augenblide beginnt, als sie nicht mehr belebt ist, und nur bann erst endet, wenn sie sich bis auf die erdigen und metallischen Theile gang verstüchtiget hat.

- 2. Den Prozeß der allgemachen Zersehung der organisichen Materie heißt man die Faulnif.
- 3. Jene organischen Körper, welche aus ber größten Angahl von Elementen zusammengesetzt find, zersegen sich unter gleichen Bedingungen schneller, wie jene, die aus einer kleinen Angahl zusammengefett sind.

Die thierischen Körper find mehr zusammengesett, wie die Begetabilien; darum verfaulen sie schneller. Die Körner der Pflanzen find zusammengesetter, wie das holz, westwegen die erstern schneller sich zerseben, wie das lettere.

4. Je größer die Menge von erdigen und metallischen Theilen in der organischen Materie ift, je langsamer gerfest sie sich.

Die Anochen der Thiere bestehen gum großen Theile aus Kalke, und das holz der Baume aus Kalk, Riefelerde und Gifen; dadurch erlangen diese Körper einen festen Zusammenhang, und widerstehen lange der Fäulniß.

5. Die Faulniß der organischen Körper findet aber nur unter bestimmten außeren Werhaltnissen Statt. Diese Wershaltnisse sind: ein bestimmtes Maß von Wasser, Warme und atmosphärische Luft. Mangelt einer von diesen Einstüssen gang: so findet gar keine Zersehung Statt: ist einer, oder der andere, oder mehrere in einem zu kleinen oder zu großen Verhaltnisse vorhanden: so geht die Zersehung um so langsamer vor sich, und das Produkt derselben ist auffallend verschieden von dem, was unter einem angemessenen Zutritte dieser Einstüsse hervorgebracht worden ist.

Die Faulniß ift eine Bechselmirtung ber Bestanbtheile ber organischen Materie mit den Bestandtheilen der Luft und des Baffers, die durch eine angemessen Barme vermittelt wird. Sperrt man die Luft gang und gar ab, oder umgibt man den ore ganischen Körper mit nicht respirablen Luftarten: so fault er nicht. Bringt man ihn in eine Temperatur, die unter dem Gefrierpunkt ift: so kann keine Wechselwirkung Statt finden, weil keine Flüffigkeit da ist; und sest man ihn einer hohen Temperass tur and: so wird durch sie das Wasser verstüchtigt, was zur Auflösung notbig ist.

Findet aber beim Faulungsprozes ein zu geringer Zutritt ber Luft Statt: so vermodert der Körper langsam. Bei zu vielem Waffer geht die Fäulniß noch langsamer vor fich, und es

bildet fic Saure im fanlenden Rorper.

- 6. Durch die Faulnis wird ber Busammenhang bes organischen Körpers aufgehoben, und indem die Bestandtheile desselben neue Verbindungen unter sich, und mit den Bestandtheilen der Luft und bes Bassers eingehen, werden neue Substanzen gebildet, die theils im Basser auslöslich sind, theils unauslöslich, theils aber sogleich in Luftgestalt entweichen.
- 7. Beil aber die Faulniß ein fortwährender chemischer Zersegungsprozeß ist: so verändern sich die Produkte der Fäulniß der organischen Körper immerfort, und was erst noch unauslöslich im Basser ist, wird es allgemach, und was im Basser auslöslich geworden, wird mittlerweile stüchtig, bis endlich die Verflüchtigung des ganzen Körpers bis auf die erdigen und metallischen Theile vollendet ist.
  - 8. Im Boben finden fich als nähere Bestandtheile besselben nur die Erümmer von organischen Körpern in einem verschiedentlichen Zustande ihrer Zersehung durch die Faulniß.
  - 9. Wenn die organischen Körper durch die Faulniß so weit zersest worden sind, daß man von ihrem Gefüge nichts mehr wahrnimmt, so heißt man diesen Körper: humus,
    - 10. Unter Sumus, ben man auch Pflangenerbe,

Mobererbe, Faulerde nennt, versteht man ein schwarzgraues, sehr leicht und lockeres Pulver, das im Feuer verbrennlich und im Wasser zum Theil, in den Laugensalzen aber, sie mögen ähend oder kohlensauer feyn, ganz auslöslich ist.

Berbrennlich ift ber humus, weil er eine organische Materie ift, die größtentheils aus luftigen Korpern jusammengesest, bei der Zwischenkunft der Barme fich verflüchtigt; im Waffer ift er aber nur in sofern auflöslich, als die Fleischafer und das Wehl der Thiere, oder bei den Pflanzen die Polgfafer, der Rleber, . Die Starte und alle übrigen im talten Baffer fur fic unaufloslichen Theile folde Berbindungen eingegangen find, daß fie num im Baffer auflöslich find. Die ift der ganze humus des Bodens zumal im Baffer auflöslich, immer wird er es erft nach und nach. Die Laugenfalze aber find machtigere Auflofungsmittel Des Qumus: fie lofen ihn gang auf, in wiefern in ihm die faferige ober holzige Materie wirklich durch die Faulnig gerfest worden ift. Sind diefe naberen Bestandtheile der organischen Rorper aber noch nicht volltommen zerftort, fo bleibt nach bem Mustochen mit Laugen ein verhaltnigmäßiger Theil von organischen Körpern guruck, der auch mohl schwarz aussieht, aber nicht humus, sonbern nur halbverfaulte Soljfafer ift. Die durch das Feuer erhaltene Roble unterscheibet fich daber von dem humus, ber fonft mit ihr fo viele Aehnlichkeit hat, daß fie im Baffer fo-wohl als in ben Laugenfalzen unaustoslich ift. Durch bas Feuer benm Verkohlungsprozesse wird aus der organischen Materie alles bis auf den Rohlenftoff verstüchtigt; dieser kann aber nicht ents weichen, weil es ihm an Sauerstoff mangelt, ohne den er sich nicht verstüchtigen kann. Rohlenstoff für sich geht keine Berbins dung mit dem Wasser und den Laugensalzen ein , und die Rohlen den Berbinstellen bung mit dem Wasser und den Laugensalzen ein , und die Rohle bleibt fo lange unverwefen im Boben, bie fie im Berlaufe febr langer Beit fich wieder mit bem Sauerftoffe ber Luft verbindet, und allgemach badurch im Waffer auflöslich wird. Der humus ift aber eine noch fehr gufammengefeste Materie, in ber allerdings ber Robleuftoff ben überwiegenden Bestandtheil ausmacht; weil aber auch noch Baffer . , Stid . und Sauerftoff darin vorhanden find: so erklärt sich hieraus ihr Unterschied von der Roble. Je mehr aber die Zersehung vorschreitet; je meht wird bas Berhaltniß des Rohlenstoffes auch im humus überwiegend, und er wird nun um fo fdwerer und in geringerer Menge im Baffer auflöslich: nie aber wird er in eine reine Roble verwandelt, im= mer enthalt er noch etwas Baffer . und Sauerftoff , und darum wird et auch immerfort, nur allgemach langfamer verftüchtiget.

11. Die chemischen Eigenschaften bes humns find verschieben, je nachdem er von verschiebenen thierischen,

ober vegetabilifden Korpern herruhrt, und je nachdem bie Berhaltniffe verfchieben waren, unter benen er fich bilbete.

Bieil bie thierischen Körper ein anderes Mischungsverholtniß der Urbestandtheile haben, wie die Pflanzen: so vermus then wir mit Grunde, daß auch ihr humus unter sich verschieden sepn muffe, wenn wir auch bis jest, aus Mangel an Bersuchen, ben wrklichen Unterschied nicht zeigen können. Im Boden kömmt überhaupt eine viel zu kleine Menge von thierischem humus vor, als daß er die Eigenschaften des vegetabilischen beträchtlich verändern könnte; denn da die thierischen Stoffe, die wir im Stallmiste auf die Aecker führen, nur eine geringe Menge ausmachen, und leicht auslöslicher Natur sind, so verschwinden sie bald daraus, und wir haben es bei unsern Untersuchungen größtentheils nur mit ben Resten der Pflanzenkörper zu thun.

Daß der humus verschiedene Eigenschaften erhalte, je nachdem er unter verschiedenen Berhaltniffen fich gebildet hat, wurde bereits erwähnt. Die merkwürdigste Berschiedenheit ist jene, wenn er beim Jutritte von zu vielem Wasser gebildet wurde, benn dadurch wird er sauer, weil sich Effig, und wie Einige meinen, auch Phosphorsaue unter soschen Umständen erzeuge. Im Torf- und Moorboden, so wie allenthalben, wo das Wasser lange gestanden hat, sindet man eine freie Saure im humus.

Genauere Untersuchungen über die chemischen Gigenschaften des humus hat der verstorbene Professor Erome zu Möglin angestellt. Sie stehen in hermb ftadts Archiv für die Agrisklur. Chemie V. B. 350.

12. Er halt beinahe das Doppelte seines Gewichtes an Basser zwischen sich angezogen, ohne es in Tropfen fahren zu lassen.

Rach Soubler können 100 Theile humus 190 Theile Wasser angezogen halten. Rach Korte (Derm bft. Archiv VII. 28. 109.) halt ber aus wildem Kastantenholz erhaltene humus 239 Prozent Wasser in sich, mahrend ein lettenartiger Thon nur 45 Prozent anhalt.

13. Das empfangene Wasser halt er fehr hartnacig an sich, und lagt es langsamer noch, wie ber Thon entweichen.

Nach Schübler verdünsteten von 10000 Theilen Waffer in der gleichen Zeit aus dem humus 108, während vom Thone 313, aus der Gartenerde aber nur 245 entwichen. Er seht die marmehaltende Kraft des humus = 0,49, während sie Crome (a. a. O. 413.) = 0,72 seht. Solche Differenzen ergeben sich,

wenn der ju untersuchende Rorper in einem größeren ober Beineren Bolumen, und verschiedentlich jusammengebruckt ber warmen Luft ausgesett wird.

- 14. Sein Volumen wird dabei um o,1 vermindert.
- 15. Seine Robaffon ift gering.

Wenn man ihn feucht zusammenbrückt und bann austrocknet: so hangt er nach Schubler etwas mehr wie die kohlenfaute Ralkerbe, und etwas weniger wie die kohlensaure Bittererde zusammen.

16. Sest man ihn der freien Luft aus, fo faugt er von allen Bestandtheilen des Bodens am meisten Feuchtigkeit ein.

Rach Schübler absorbirten 1000 Grane humus in 48 Stunden 110 Grane Wasser. Rach Körte (a. a. D.) saugt er aber in 4 Wochen fast sechsmal so viel Feuchtigkeit an.

17. Er zerset die atmosphärische Luft von allen Beftandtheilen bes Bodens am meisten, und absorbirt einen großen Theil des Sauerstoffes aus ihr.

Nach Schibler absorbirt er im feuchten Zustande von 0,21 Sauerstoff, die in der Luft vorhanden find 1/5, = 0,203, im Zeitraume von 30 Tagen.

- 18. Der mit Sauerstoff verbundene Humus ist nun auflöslicher im Wasser, und ein Theil der Kohle des Humus verbindet sich mit dem Sauerstoffe zu kohlensaurer Luft.
- 19. Er erwarmt sich, der Sonne ausgesetzt, am schnellssten und am stärkten; verliert aber die empfangene Warme auch wieder am schnellsten.

Die ftartere und schnellere Erwarmung ift wohl nur der bunteln Farbe juguschreiben, so wie die geschwindere Bertalfung seiner Lockerheit.

20. Er findet sich nur in der oberen Schichte bes

So welt die Pflanzenwurzeln reichten, die zuerst den Boden bedeckten: so weit tann er im natürlichen Justande mit Humus gemengt seyn. Thierische Körper verfaulen nur an der Oberstäche, und man bemerkt in einer geringen Tiese nichts mehr von ihnen.

- 21. Go weit der Boden mit humus gemengt ift heißt, man ihn Dammerde.
  - 22. Die Schichte der Dammerde ist verschieden tief.

Wo Rlima, Boben und Lage die Begetation überhaupt begünstigen, ist sie tiefer, wie da, wo die entgegengesetzen Berbaltniffe vorhanden sind. Im Juße der Berge sindet man meistens eine sehr tiefe Schichte, well durch den Regen die fruchtdare Erde immmer von den Hoben abgespult wird. In der Nahe von Flussen ist die Dammerde durch das Uebertreten des hoch gehenden und Schlamm führenden Wassers ebensalls mächtiger, wie entfernt von ihnen.

### 2. Oalze.

- 1. Alle jene Körper werden im Allgemeinen Salze genannt, die sich im Wasser auflösen und einen Geschmack haben; insbesondere aber nennt man also jene Verbindungen von Sauren mit Erden, Laugensalzen oder Mestallen, die in 500 Theilen Wasser auflöslich sind.
- 2. Sie haben alle eine regelmäßige Gestalt, die fie annehmen, sobald sie sich nebsibei mit Wasser verbinden können.
- 3. Es gibt eine unübersehbare Menge von Salzen. Den Landwirth konnen aber hier nur jene interessiren, Die in ber Oberflache bes Bodens manchmal vorkommen.
- 4. Man fann die falzigen, im Boben portommenden Körper eintheilen in folche, wo die fauerbaren Grundlagen in den mineralischen Bestandtheilen desselben vorhanden sind, die durch die Zwischenkunst eines dritten Körpers sich mit Metallen oder Erden zu einem Salze vereinigen, und

in andere, wo die fauerbare Grundlage ein Beftandtheil der organischen Materie ift.

- 5. Bu ben ersteren gehören bie Verbindungen der Schwefelfaure, welche durch die Zerfetzung des Schwefelsfiese entstanden ist, mit dem Gifen, der Kalt und Bittererde. Bu den letteren die Verbindungen der Salpetersaure, die aus dem Stickstoffe der zerfetzen thierischen Körper mit dem Sauerstoffe der Luft entstanden, mit Kalt und Bittererde:
- 6. Man findet schwefelsaures Gifen nicht felten in solden Boden, der versumpft ist: Gips oder schwefelsaure Bittererde aber nur in der Nabe von Gipslagern. Salpetersaure Salze finden sich in der Erde von Misteeten, in reichlich mit Pferdemist gedüngten Garten, die mit hohen Mauern umgeben sind; in der Erde der Biehstallungen; Miststätten.
- 7. Die Gegenwart ber Salze im Boden dauert nur fo lange, als die Verhältniffe sich gleich bleiben, unter denen sie entstanden sind, Werden diese verändert: so gehen sie neue Verbindungen ein, werden zerset, oder eingesaugt, und verschwinden aus dem Boden.

Darum findet man in einem alten Ackerboden kein Salz, weil durch die Wendung des Bodens diese Körper in Berührung mit anderen Substanzen kommen, zu denen ihre Bestandtheile eine nähere Verwandtschaft haben als unter sich. Das schwestelle gaure Eisen des nassen Torfes wird zerseht, wenn dieser trocken gelegt worden ist, indem sich das Eisen jeht mehr oppdirt, und nun nicht mehr in der Saure ausstöllich ist. Die Saure zerseht sich unter der Mitwirkung der Roble, und der Schwesel verstächtigt sich aufgelöst in Wasserkoss. Die salvetersauren Salze lösen sich im Masser auf, und werden von den Gewächsen, wenn sie in größerer Wenge darauf stehen, bald ausgezehrt. So verliert sich auch der Gips und die schweselsaure Talkerde völlig aus dem Boden, weil beibe Körper zersehhar sowohl, als im Wasser aussöllich sind.

Bon der physischen Beschaffenheit und darauf gegründeten Eintheilung des Bodens, in sofern sie von seinen Bestandtheilen abhängt.

- 1. Unter ber physischen Beschaffenheit bes Bobens verstehen wir in agronomischer Sinsicht: ben Busammenhang seiner Bestandtheile und sein Berhalten gegen bas Baffer und die Barme. (§. IV. A. 5.)
- 2. Die Bestandtheile bes Bodens muffen wir eintheis Ien in feine naberen und entfernteren.
- 3. Die naberen Bestandtheile des Bodens sind jene mehr oder weniger fein gepülverten, zusammengesesten Körper, die in dem Gemenge des Bodens vorhanden sind, und auf mechanische Urt von einander geschieden werden können.
- 4. Entfernte Bestandtheile bes Bodens nennt man die Elemente der naheren Bestandtheile.
- 5. Zu den ersteren gehören der Sand, der Thon, der kohlenfaure Ralk, die kohlenfaure Bittererde, das Gisfenoryd und der Humus; zu den lettern: die Riesels, Thons, Ralk- und Bittererde; das Eisen, der Sauers, Rohstens, Wasser- und Stickstoff; der Schwefel, Phosphor, die Laugensalze u. s. w.
- 6. Die physische Beschaffenheit bes Bodens wird beftimmt durch bas Mengen = Berhaltniß der naheren sowohl als entfernteren Bestandtheile beffelben, und durch Ginflusse, die außer seiner Mischung liegen.
  - 7. Belche Beranderungen ber Boden erleidet, und

welche physischen Eigenschaften er durch die verschiedentliche Mischung der naheren Bestandtheile erlangt, wollen wir in diesem Abschnitte untersuchen, und wie dieselben durch die außeren Ginflusse verandert werden, im folgenden.

- 8. Da wir aber diese Untersuchungen nicht in allgemeiner, naturwissenschaftlicher, sondern nur in landwirthschaftlicher hinsicht unternehmen, so muffen wir nebstbei untersuchen, in wiesern diese verschiedenen Bodengemenge dem Wachsthume der Pflanzen überhaupt zusagen, und welche Arten von Pflanzen vorzüglich darin gedeihen.
- 9. Die Bodenarten können daher doppelt eingetheilt werden: in physischer hinsicht, in wiesern die Beschaffenheit des Bodens durch das verschiedene Mengungsvershältniß seiner nähern Bestandtheile, abgesehen von allen andern Einflüssen, verandert wird, und in land wirthschaftlicher hinsicht, in wiesern sie durch ihre physische Beschaffenheit dem Wachsthume gewisser Pstanzen mehr oder weniger zusagen.
- 10. Die erstere Eintheilung ist weniger schwierig, benn sie beruht bloß auf der Kenntniß der verschiedenen Menge der naheren Bestandtheile des Bodens; die lettere erheischt aber eine genaue Berucksichtigung der mancherlei Verhaltnisse, wodurch die physische Beschaffenheit des Bodens verändert wird. Die erstere gilt allgemein, die andere nur relativ.

#### A. Bom Ganbe.

1. Die physischen Eigenschaften bes Sanbes besteben barin, daß er nicht zusammenhängt, nur wenig Wasser zwischen sich angezogen halt, sich start und schnell erwärmt und am spätesten die empfangene Wärme wieder verliert. (§. IV. A. a. 1).

- 2. Je mehr ein Boden Sand überhaupt und inebefondere grobkornigen in sich enthält: je mehr außert er diese Eigenschaften.
- 3. Besteht ber Boden bloß aus feinem Sande, so beißt man ihn Flug fand, weil er, alles Bindemittels entblogt, durch den Bind aufgehoben und weggeführt wer- ben kann.
- 4. Ein Boden aus grobem Sande mit wenig Thon und vielen Steinen, heißt Grand. oder Schuttboben.
- 5. Salt der Sand aber so viel Thon, daß er im feuchten Bustande aneinander gedrückt, gering zusammenhangt, im trockenen aber wieder von selbst zerfällt, oder mit geringer Gewalt von einander weicht: so nennt man ihn Sandboden.
- 6. Es gibt eine große Verschiedenheit des Sandbos bens, je nachdem der Sand selbst gröber oder seiner ist, und je nachdem ihm eine etwas größere oder kleinere Menge von Thon und den übrigen naberen Bestandtheilen des Bos dens beigemengt ist.
- 7. Der Sandboden wird um so mehr zusammenhangend, als ihm Thon beigemengt ist, und er bedarf um so weniger Thon um einen gleichen Grad von Bindigkeit und wasserhaltender Kraft zu erlangen, je feiner der Sand selbst ist, oder je mehr feiner kohlensaurer Kalk oder Humus darin vorhanden ist: und er wird um so loser, je mehr die Menge des grobkörnigen Sandes vorwaltend wird.

Je feiner Die Bestandtheile des Bodens sind, je größer ift die Gewalt der Angiehung, die sie unter sich und gegen das Wasser außern: je gröber die Bestandtheile find, je loser und durrer ift der Boden. Dieß ift die Ursache, warum der gröbere Sand, wenn er in großer Menge im Boden vorhanden ift, ihn leicht fo lose macht, daß er in einem erodenen Klima unfruchtar wird.

- 8. Der Sandboden wird nach Maßgabe seines gestingeren oder etwas größeren Zusammenhanges eingetheilt in losen und lehmigen Sandboden.
- 9. Der lo se Sandboden nahert sich dem Flugfande, und unterscheidet sich von demfelben dadurch, daß
  der Sand selbst grober, und daß ihm ein geringer Theil
  von Thon beigemengt ist, der fein Verweben hindert. Beim Pflugen im nassen Zustande bildet er keine zusammenhangende Scholle,
- no. Der lehmige Sanbboben besteht aus einer großen Menge feinen, und einer kleineren Menge gröberen Sandes, dem etwas mehr Thon, auch wohl etwas Ralk beigemengt ist. Solcher Boden bildet im nassen Zustande beim Pstügen Schollen, die aber beim Eggen völlig zerfallen.
- n. Wenn zu viel Sand im Boben vorhanden ift: so wird er zur Kultur unserer meisten landwirthschaftlichen Gewächse untauglich: denn da der Sand das empfangene Wasser zu leicht wieder fahren läßt, theils seines geringen Zusammenhanges wegen, theils weil er sich zu sehr erwarmt, so ist er zur Kultur aller jener Pflanzen untauglich, die etwas mehr Feuchtigkeit erheischen, oder ein vollkommenes Austrocken des Bodens nicht ertragen können. Der Sandboden past daher nur für Sandpflanzen; und andere, mehr Feuchtigkeit fordernde Pflanzen können nur dann im Sandboden gebauet werden, wenn ein seuchtes Klima den Mangel der wasser-haltenden Kraft des Bodens ersett.
- 12. Der Flugfand ift für fich ohne Werth. Der Grand- oder Schuttboden fann nut dann ale Uderland einen Werth haben, wenn er nicht gang ohne Bindung ift.

Der Sandboben hat einen geringen Werth, weil er nur wenigen Gewächsen zusagt; er heißt in Deutschland überall Roden boben, weil man als Wintergetreide nur Roden in demfelben mit Vortheil bauen kann.

(3m nördlichen Deutschland wird der bestere Sandboden: Saberboden; ber mittelgute schlechtweg: Rodenboden, und der gar lose seches und neunjähriges Roden land genannt. Im erstern bauet man Roden im Winters, und haber im Sommerfelde; im zweiten Roden im Winters, Buchweißen im Sommerfelde; im dritten wird der Acker nur alle 6 oder 9 Jahre einmal aufgepflügt und mit Winterroden bestellt.

In welchem Berhaltnisse die nabern Bestandtheile des Bobens zusammengeset senn muffen, wenn sie zu einer oder zur anbern Bobenklasse gezählt werden sollen, hierüber baben die Lehrer der Schule zu Möglin viele Untersuchungen angestellt. Tha er hat die Resultate berselben in seiner rationellen Landwirthschaft (II. Th. 142.) in einer Tabelle ausgestellt, aus der
wir das, was den Sandboden angeht, hier mittheilen.

Rummer.	Spstematische Benennung.	Gewöhnliche Bonifirunges Benennung.	Gehalt an Thon.	Gehalt an Sand.	Gehalt an Raff.	Behalt an Sumus.	Werthever- haltnig.
14	Sandiger	Gerftenboden		[		1	
	Lehmboden.	zweiter Urt.	28	70		2	40
15	Desgleichen.	Saberboden.	231/2	70 75	_	11/2	30
16	Lehniger Sandboden:	Desgleichen.	181/2	8e	-	11/2	20
17	Desgleichen.	Rockenboden,	14	85	_	1	15
18	Sandboden.	Desgleichen.	9	90		1	10
19	Desgleichen.	bjähriger Ro-	1 .			.,	ا ہ
20	Desgleiden.	denboden. 9iåhriger Ro-	4	90	_	3/4	5
		denboden.	2	971/2		1/2	2

Die mechanische, durch das Schwemmen mit Wasser bewirkte Scheidung des specifisch schwereren grobkornigen Sandes von den specifisch leichteren Theilen des Bodens, die hier Thon genannt werden, liegt Diefer Abtheilung der Bodenarten zum Grunde.

Beil aber ber Thon ein chemisches Gemisch aus Thonerde, Riefelerbe und Eifenoryd ift, in welchem der bindende Theil, Die Thonerde, in einem verschiedentlichen Mengenverhaltniffe vorkommen kann, und weil im Thone nebenbei immer noch eine balb

größere, bald kleinere Menge von höchft feinem Sande vorkommt, der gleiche specifische Leichtigkeit mit den Ihontheilen hat: so erbellet hieraus, daß in den, durch das Schweimmen abgeschiedes nen Theilen des Bodens bald mehr bald weniger Thon, und selbst in diesem Thone bald mehr, bald weniger Thonerde vorhanden sepn werde. Run hangt aber die wasserhaltende Kraft der erdigen Bestandtheile des Bodens von der Feinheit ihrer Zeretheilung und von ihrer Kohasson ab, die Kohasson aber größtenstheils von der Thonerde, und weil in gleichen Gewichten durch Schwemmen erhaltenen Thones bald mehr bald weniger Thonerde vorhanden senn kann: so kann auch die Rohasson und die wasserhaltende Kraft in zwei Bodenarten verschieden senn, wenn auch die Menge der durch Schwemmen erhaltenen seinsten Theile gleich groß, und der beigemengte gröbere Sand unter sich nicht verschieden ist.

Daß der Professor Crome in den von ihm untersuchten Thonarten auch verschiedene Mengen von Thonerde fand, habe ich bereits oben (§. IV. A. a. 2.) erwähnt; daß er aber in dem Thone aus Rlaiboden mehr Thonerde, im Thone aus Lehmbone nem geringte Menge von Thonerde im Thone aus Lehmbone aus Lettenboden erhielt, kann eben so gut davon herrühren, daß das Gestein, wovon die Erdart herrührte, diese eigenthums liche Mischung von Riesel- und Thonerde enthielt, als daß er den seinen Sand, der in den lettern Thonarten mehr vorhanden ist, zu wenig sorgfältig abschied, oder nicht abzuscheiden im Stande war, und ihn nun als Rieselerde anführt. Da vy führt (a. a. D. S. 228) vier Ackererdezerlegungen an, die als Belege meiner Behauptungen dienen können; denn die Menge der Thonerde in dem seinen, durch das Schwemmen erhaltnen Theile des Bodens wechselt darin von 0,07 bls 0,41.

Es ist eine vergebliche, unnuse und in ein Labprinth führrende Muhe, die Rlassistation der Bodenarten auf die mechanische oder chemische Scheidung der Beständtheile desselben zu gründen; denn auf die erstere Art ist man nicht im Stande, die Menge der Thoneebe in dem feinpulverigen Antheile des Bodens auszumitetein; und die zweite Art liefert darum mangelhafte Angaben, weil es unmöglich ift, den Thon von feinem Sande durch Schweme

men oder Roden gang gu befreien.

Es dunkt mir daher zwerläßiger, wenn wir unfere Einstheilungen des Bodens auf feinen sichtlichen größeren oder kleineren Jusammenhang grunden, so wie er beim Pflügen und Eggen im halbabgetrockneten Justande sich darstellt. Wollen wir seine Berwendbarkeit als Ackerland noch näher wurdigen: so untersuchen wir seine wasserhaltende und ansaugende Kraft, was ohne Schwierigkeit geschehen kann, und wodurch wir siber seinen Gebalt an Thonerde und Pumus sicherere Aufschlüsse eryalten, als durch die demische Zerlegung, die ein Landwirth ohnehin nie vorzunehmen im Stande ift.

Wendet man dagegen ein, daß die Rohafion des Thonbo-Burgers Lebrs. b. Landw. I. Bb. 4

dens durch den Symus und Kalk gemindert werde; so wie, daß die mafferhaltende Rraft beffelben durch den humus betrachtlich vermehrt werde; und daß also beide trügliche Rennzeichen der Mifchung bes Bobens fepen: fo will ich bieg teineswegs lauge nen. 3ch glaube aber, bag wir meniger oft Fehlichluffe mas den werden, wenn wir aus der Robafton, und der mafferhaltenden Rraft mitfammen auf die Natur und Difchung des Bodens foliegen, als wenn wir blog aus ber mechanischen Ubicheidung ber Beftandtheile feinen Bufammenhang und feine mafferhaltende Rraft in voraus bestimmen wollen.

Wie ungenügend die mechanische Scheidung gur Erkenntniß des Bodens fen, mögen folgende, von mir angestellte Un-terfuchungen zweier Ackererden beweisen, wovon fich die eine durch ihre hohe Fruchtbarkeit, und daß fie dem Weißen und dem Mais gleich gut zusagt, und die andere durch ihre Durre und Magerteit auszeichnet, bei der fie nur Roden, nicht einmal Ger-

fte mit Bortheil hervorbringt.

Bestandtheile der Adererde.	<b>A.</b>	В.
In kaltem Waffer auflösliche Theile Berbrennliche Theile Unfühlbare erdige Theile Feiner Sand. Grober Sand mit kleinen Steinen.	0,001 0,066 0,178 0,071 0,681	0,069 0,192 0,216 5,230

Man follte aus der Bergleichung der Bestandtheile diefer beiden Aeder glauben, daß der Boden B viel bindiger fenn follte, als der von A, denn er enthalt 0,192 unfuhlbare, d. h. dem Thone an Feinheit fast gleichkommende Erde und noch nebstbei 0,216 feinen Sand, mabrend der Boden A nur 0,178 feinfte Erde, mir 0,071 feinen Sand und mehr groberen Sand als B enthalt; und boch ift nur das Gegentheil mabr, benn beim Adern ballt fich der Boden in A ju magig harten Schollen, die fich nicht febr leicht zereggen laffen, indeffen fich der Boden in B nach Regen oder Durre immer gleich leicht pflugen lagt, und nur im naffen Buftande gering gufammenhaltende Schollen bilbet, die fich leicht und gang durch die Egge gerkleinern laffen.

Nach der Thaer'schen Tabelle mare der Boden A als bes ferer Saberboden und ber Boden B als Gerftenboden zweiter Urt gu flaffifigiren. Bei Diejem mag es hingeben, er ift ein lehmiger Sand, allein der erfte ift ein Lehmboden, und ver-Dient ein Gerftenboden befter Art genannt gu merden, der nach der Tabelle aus 0,60 Sand, und 0.38 Thon jusammengesest

fenn follte.

Die Kohasion gab hier viel richtigere Rennzeichen zur Beftimmung der Alassissitätion des Bodens als die mechanische Scheisdung; und eben so deutlich die Untersuchung der wasserbaltenden Kraft: Denn 100 Theile der Erde von A hielten 56, und von B nur 34 Theile Wasser zwischen sich angezogen. In den 0,178 der feinsten Erdtheile des Uders A war demnach viel mehr Thonerde enthalten, als in den 0,230 des Uders B. Der große Gehalt an verdrennlichen Theilen rührt bei B zum Theile von noch unzersetzen Vegetabilien her, denn bei späteren Untersuchungen zeigte

er nur 3 bis 4 %.

Ein fehr kleiner Theil von Thonerbe, ber mit hochft za-tem Sande im Boden vorhanden ift, verleiht ihm hinlängliche Bindung, um noch als Acker einen Werth zu haben, der freilich burch das Klima, die Unterlage ic. verändert wird. Man bauet zu holk ham, in Norfolk Gerste und Rüben in Aeckern, die aus o 88 Sand, und 0,12 fein zertheilter Substanz bestehen, in denen nur 0,11 Thonerde; wo also im ganzen Boden nur 0,0100 Thonerde enthalten sind (Davy a. a. D. S. 199.). Sols der Boden würde bei uns nur als schlechter Rockenboden klassisit werden. Der gewöhnliche Boden in der Umgedung der Stadt Klagenfurt ist der so eben beschriebene Boden von B. Unser besserer Boden besteht

aus grobem Sande = 0,466, — feinem Sande = 0,266, — unfühlbaren Theilen = 0,278.

Die mafferhaltende Rraft Diefes Bodens ift = 482. Er bilbet beim Pflugen nur gering gusammenhangende Schollen.

### B. Bom Thone.

- 1. Die physischen Eigenschaften des Thones besteben darin, daß er fest zusammenhängt; viel Basser zwischen sich angezogen hält; sich dem Eindringen des Waffers, daß er nicht angezogen halten kann, widerset; sich langsam erwärmt, und die empfangene Wärme schneller, wie der Sand verliert (J. IV. A. a. 2.).
  - 2. Wenn bem Boden so viel Thon beigemengt ift, daß er, im halbfeuchten Zustande gepflügt, zusammenhangende Schollen bildet, die durch die Egge nur uns vollfommen zerkleinert, und nur mit großer Mube ganz

zertheilt werden können: so nennt man ihn einen Thon-

3. Der Thonboden verschluckt eine größere Menge von Wasser, wie der Sandboden, bis er sich naß ansfühlt. Sind seine Zwischenraume aber mit Wasser ansgefüllt: so laßt er das nachfolgende nicht mehr ein und durch sich in die Tiefe dringen, sondern halt es auf.

Daher stauet bas Waffer in ben Furchen der thonigen Aeder oft lange zum Berberben ber Saaten: mahrend es aus ben Furchen der Sandader bald verschwindet.

4. Er lagt das Baffer nur langfam wieder fahren, und trodnet viel frater ab, wie der Sandboden.

Das spätere Abtrocknen ber Thonader muß drei Ursachen zugeschrieben werden: 1) feiner großen wafferhaltenden Eigensschaft, wornach er mehr Wasser aufnimmt, und es langsamer wieder von sich läßt; 2) seiner Rohasson, die das Eindringen der Luft abwehrt, und 3) seiner geringenen Rapazität für die Wärme.

5. Im naffen Zustande ift er schwer, formbar, und

Raffe Thondder laffen fich nicht pflügen, benn die Juge thiere finken zu tief in den Boden ein, haben keinen sidern Tritt, und die Werkzeuge verkleben sich so sehr, daß die Reibung beim Umwenden des Erdstreifens zu groß, und von der gewöhnlichen Kraft nicht mehr überwältiget wird. Man muß oft lange warten, bis solcher Boden den überfluß des Wassers verdünstet hat, bis man ihn zu pflügen anfangen kann.

6. Im trodenen Buftande gieht er fich febr gufammen, und hat einen großen Bufammenhang.

Der Thonboden bekommt in heißen und durren Sommern Svalten, und er verhartet dann fo fehr, daß es fo lange unmöglich ist ihn aufzupflügen, bis nicht ein ausgiebiger Regen den Zusammenhang seiner Theile wieder gemindert.hat.

7. Der Boden angert die Eigenschaften des Thones um fo mehr, als ihm mehr feine Thonerde beigemengt ift.

- 8. Mach ber Menge der Thonerde wird der Thonboden eingetheilt in Letten, Lehm und Ziegelthon, oder Klai.
- 9. Letten, Moll-Letten heißt jener Thonboden, ber als solcher den geringsten Grad von Zusammenhang außert, bessen Schollen zwischen den Fingern leicht zer-brochen werden können, die im Wasser zersließen, und in der hige ihren Umfang nicht sehr auffallend vermindern. Bei einem gehörigen Grade der Ubtrochnung läßt sich solcher Boden durch Pflug und Egge vollkommen pulvern. Er ist zusammengesest aus vielem groben Sande mit einer verhältnismäßig nur geringen Menge von Thonserde.
- 10. Lehm nennt man jenen Thonboden, dessen Schollen fest zusammenhängen, und nur mit Sewalt zerbrochen werden können, die im Regen nur wenig zerstiesen, und in der hiße fest zusammenbacken. Nur durch mehrmaliges Pflügen und Eggen im gehörigen Zeitpunkt läßt sich der Lehm ziemlich vollkommen zertheilen. Er ist zusammengesept aus weniger grobem Sande, wie der Letten, mit einer verhältnismäßig größeren Menge von Thonerde.
- Diegelthon, Klai, heißt endlich jener Thonboden, deffen Bestandtheile unter sich einen so hoben Grad von Anziehung ausüben, daß sie immer fest zusammenkleben, und bessen Schollen durch die gewöhnlichen Ackerwerkzeuge nur zerstückt, nicht aber gepülvert werden können. Er ist zusammengesetzt aus wenig grobem, und vielem seinen Sande mit vieler Thonerde.
- 12. Der Thonboden ift mehr geeignet, das Bachsthum der Pflanzen überhaupt zu begünstigen, wie der Sandboden, weil er das empfangene Baffer nicht fo

leicht verliert, ber Luft nicht fo viel Zugang zu ben Burgeln ber Pflanzen gestattet, sich nicht fo ftart erwarmt, Feuchtigkeit aus ber Luft anfaugt, und die zu rasche Berefegung bes humus hindert.

Bie fehr ber Werth des Thonbodens relativ sey, werden wir im solgendem Paragraphe zeigen. Hier betrachten wur die Bodenarten für sich. Go wie der Sandboden einen höheren Weith hat, je mehr er mit Kalk, Thon und humus gemischt ist; um so hoher ist auch der Werth des Thonbodens, wenn er mit einer angemesseren Menge von Sand, oder Kalk mit humus gemengt st; und so wie bloger Sand keiner Kultur fähig ist: so ist auch der Ziegelthon, wenn er keinen gröberen Sand oder Kalk bei sich suhrt, ein Boden, der wenig geeignet ist, den landwirthichaftlichen Gemächsen jum Standorte zu dienen. In einem dem Klima und den übrigen Umständen angemessenen Thonboden, sinden die Psaahsthum schoell und kräftig vor sich gehen soll, mehr erfüllt, als im Sandboden, und darum sind die durch thre reichen Ernten berühmten Gegenden nur Thonboden.

Bu den angeführten Ursachen, warum die Kultur des Thonhodens überhaupt lohnender sey, gehören auch noch folgende. Im
Thonboden tritt nie ein völliges Stocken der Begetation ein, weil
der Thon sehr lange das Wasser zurüchält, und weil er über
Nacht wieder Wasser anfaugt, und dann dauert in ihm die empfangene Düngung auch viel langer, denn es geht da die Zersehung der organischen Substanzen überhaupt viel langsamer vorsich, wie im Sandboden; auch ist es nicht unwahrscheinlich, daß
der ertraktive Theil des Humus, wenn er nicht sogleich von den
Psanzenwurzeln angesaugt wird, sich im Thonboden chemisch mit
dem Thone mischt, und nur allzemach wieder aussischich wird,
während er im Sandboden als Kohlensäure sich verstüchtiget. Das,
was Da vy über diesen Gegenstand sagt (a. a. L. S. 210.), vers
dient vollständig hier angeführt zu werden.

»Die Erden, sogar die kohlensauren, erdigen Berbindunsgen haben einen gewissen Grad chemischer Anziehung für mehrere Bestandtheile der animalischen und vegetabilischen Substanzen. Dieses wird durch das Verhalten der Alaunerde und des Dehls sehr gut erläutert. Bermischt man eine saure Aufösung der Thonerde mit einer Aussösung der Seife, welche aus Dehl und seuersesten Laugensalzen besteht; so wird das Dehl sich mit der Thonerde verdinden und ein weißes Pulver darstellen, welches in der Flüssigkeit zu Boden sinken wird.

Der Ertrakt aus den sich zersehnen vegetabilischen Subftanzen, bildet, wenn er mit Pfeisenthon gekocht wird, eine demische Jusammensehung, durch welche die vegetablische Substanz
schwer auslöslich und zersehder wird. Reine Riefelerde und Riefelsand haben wenig Wirkung darauf, und derzenige Boden, wels
der die meiste Thous und Kalkerde enthalt, ist der, welcher die

größte Rraft in Erhaltung des Dungers zeigt. Gin solches Erds reich verdient ein reiches genannt zu werden, denn die vegetabislische Rahrung wird lange Zeit in einem solchen erhalten, so daß sie (nach und nach) von den Organen der Pflanzen aufgenommen werden kann. Riefelsand im Gegentheile, verdient den Beinamen eines armen Bodens, den man ihm gewöhnlich zu ertheilen pflegt, denn die organischen Substanzen, welche in einem solchen Boden enthalten sind, werden von den erdigen Bestandtheilen micht angezogen, und sind daher mehr geeignet durch die Wirtung der Utmosphäre zerseht, oder durch das Wasser fortgesührt zu werden.«

»In den meisten schwarzen und braunen, reichen Gartenenden scheinen die Erden sich in einer eigenthumlichen Berbindung mit ertraktiver Substanz, welche mährend der Zersebung der Besgetabilien hergegeben wird, zu befinden; diese wird langsam aufgenommen, oder vom Wasser aus den Erden angezogen und scheint eine der vorzüglichsten Ursachen von der Fruchtbarkeit des Bodens auszumachen.

- 13. Nach seiner Verwendbarkeit zur Kultur bestimmter Gewächse wird er bei uns in Gersten : und Weipenboden eingetheilt.
  - 14. Gerstenboden nennt man den mürben, und Weigenboden Ehonboden.

Es gedeiht nahmlich bei uns, die wir im Ganzen ein mehr trockenes als feuchtes Alima haben, die Gerfte nur in einem Boden, der nicht zu lose ift, und Weißen fordert überhaupt einen geschlossenen Boden, und kann selbst im bindigken bei einer angemessenen Dungung und angestrengter Bearbeitung gebauet werden. Man wurde aber einen zu eineitigen Begriff erhalten, wenn man glaubte, daß im murben Thonboden nur als lein die Gerste, und nur im zähen Lehm der Weißen kultivirt werden könne, es ist vielmehr nur die erstere Bodenart diesenige, in welcher auch der Weißen sammt den meisten anderen Ackergewächssen mit ber größten Sicherheit gedeiht.

Die Benennungen des Bodens nach seiner Berwendbarkeit find zu lokal, das heißt zu relatin, als daß fie je einen wiffenschaftlichen Merth erlangen könnten; denn weil die wasserhaltende Kraft und die Erwärmungsfähigkeit des Bodens nicht bloß von der Menge und Beschaffenheit der Bestandtheile desselben abhängt so ändert der Boden seine Natur, und wird gewiffen Pflanzen mehr oder weniger zusagend, je nachdem die übrigen Einstüsse auf seine physische Beschaffenheit verändernde Einwirkungen auszüben.

Dag bie mechanische Scheidung der Bestandtheile des Bodes ungenügend fen, um daraus feine Kohafion, seine wasserhaltende Rraft, seine Benennung, vorzüglich aber seinen Berth zu bestimmen, haben wir schon früher angegeben. Jum Beweise unterer Behauptung wollen wir die Thaer'sche Tabelle, in sofern sie den Thonboden betrifft, hier anführen, und mut einisgen Bemerkungen begleiten.

_							
Rummer.	Spftematische Benennung.	Gewöhnliche Bonitirungs. Benennung.	Gehalt an Thon.	Gehalt an Sand.	Gehalt au	Gehalt an humus.	Werthevers halfniß.
				<u>'                                     </u>			
,	HumoferThon- boden.	Starker Weits genboden.	74	10	41/2	111/2	100
او اا	Sumofer,ftren.	<b></b>	1.	1	7/2	/2	
	ger Beden.	Desgleichen.	81	6	1 4	82/5	98
3	Desgleichen.	Desgleichen.	79	10	4	61/2	96
4	Reicher Der:		1 //		1 *	0,2	30
1	gel-Boden.	Desgleichen.	40	22	36	4	90
5	humoler lofer			١.		i	_
1	Boden.	Aueboden.	14	49	10	27	3
6	Sumofer	Starter Ger:		,			ا ا
	Sandboden.	stenboden.	30	67	3	10	78
7	Reicher Thon-		ا مر ا	0.0		١. ا	
	boden.	zenboden.	58	36	2	4	77 75
8	Mergelboden.	Beibenboden.	56	30	12		
9	Thonboden.	Beibenboden.	60	38		2 '	79
1 1	Lehmboden.	Desgleichen.	48	50		3	65
11	Desgleichen.	Desgleichen.	68	30	-	2	60
12	Desgleichen.	Gerftenboden			.		
		erster Art.	38 1	60		2	60

Die ersten 6 Bobenarten sind offenbar Marschood en, das ist: reicher, durch Ausschmannung entstandener, vielen Haums, zum Theil beträchtlich viel Kalk enthaltender Boden. Diesen Beimengungen ist es zuzuschreiben, daß ein solcher Boden noch bearbeitbar, und wenn er sicher vor dem Eindringen des Wassers liegt, so fruchtbar ist. Wenn man den großen Gehalt an Thon, der hier angegeben ist, gegen die geringe Menge von Sand vergleicht: so sollte man meinen, daß man es mit einem sehr seisen Biezelthon zu thun habe, was aber der Marschboden keinesweges ist; denn der bei weitem größte Theil des hier sogenannten. Thoaes ist nichts als sehr garter Sand, mit einer keinesweges sehr großen Menge Thonerde, aber einer verhältnischaftig großen Menge von Hunus. Darum zersließt solcher Boden im Wasser ganz zu Schlamm, und backt in der hiße wieder sehr sest aneinander. Wir werden vom Marschboden unter dem Altikel »Humuss mehr sprechen.

Beibenboden, wie er in den gewöhnlichen Medern vorkommt, beißt nach dieser Tabelle folder, der 0,60 — 68 Thon, 0,30 - 38 Sand, und 0,02 humus enthalt. Ift demfelben Raft beigemengt, fo bringen icon 0,56 Thon die nothige Bindung

Davn (a. a. D. 227) will aber fcon' einen folden Boden einen Rlaiboden (soll heißen Letten) benannt wiffen, der 1/6 feine, unfühlbare erdige Substang, und Lehm folden, der 1/5, febr feine, talthaltige Erde enthalt. Gin fruchtbarer Boden von Evesham in Borcefterfbire, den er unterfucte, beffand aus 3/5 feinem Sand, und 3/5 unfühlbarer Substang. Diese let: tere mar jufammengefest aus:

0.35 Thonerde,

0,41 Riefelerde,

toblenfaurer Rafferde. 0,14

0,05 Gifenornd,

organischer Materie und Galgen. 0,07

Rach Thaer gehört Diefer Boden gum fandigen Lehm, den er als Gerftenboden sweiter Urt bonitirt. 36 bin aber überzengt, daß er vermög feiner mechanischen und chemischen Bestandtheile eine sehr bindige Eigenschaft habe, und als ein gaber Lehm nur gum Beigenboden gegablt werden muffe; benn wenn 0,13 reine Thonerde im feinsten Bustande mit feinem Sande gemengt find : fo ift diefe Menge Thonerde mehr als hinlanglich, ibm eine febr große Bindigfeit ju verschaffen.

Gin Lettenboden icheint jener von Tiviotdale gu fenn, der aus 3/6 feinem Sand, und 1/6 unfühlbarer Daterie gufammengefest mar. (Davy ebendafelbft,) Thaer beift folden Boden nur mehr einen lehmigen Sand, einen Haberboden. Weil

aber die feine Materie gufammengefest ift aus:

0,41 Thonerde,

0,42 Riefelerde, 0,04 kohlenfaurer Ralterde,

0,05 Gifenoryd,

0,08 organischer Materie und Salze, und bemnach 0,07 reine Thonerde in dieser Erdenmengung mit feinem Sande gemengt vorhanden find : fo hat er annoch hinlangs liche Bindung, um als ein murber Thon - oder Lettenboden auch bei uns, um fo mehr in England, ale Gerftenboden flaffifi-

girt gu merden.

Die mafferhaltende Eigenschaft des Bodens steigt aber überall, so wie die Menge des Thones im Boden gunimmt. Der Letten halt bey Soubler 0,40, ber Lehm 0,50, ber Rlai 0,61 und der ausgesottene Thon 0,70 Baffer. Die Hofmy ler Acters erde nahm 0,52, und die aus einem Thale des Jura 0,47 Wasser an; dafür aber hatte die erstere 0,51, die lettere nur 0,33 durch Schwemmen erhaltenen Thon. — Gang baffelbe gibt Erome an, fo daß ich beinahe fürchte, die Angaben von Schübler ftuben fich hierin nur auf feinen Borganger.

### C. Bom fohlenfauren Ralfe.

- 1. Die physischen Eigenschaften bes zum feinsten Pulver zerfallenen tohlen fauren Ralfes bestehen darin,
  daß er mehr Wasser zwischen sich aufnimmt als der Thon,
  es aber geschwinder wie dieser fahren läßt. Seine Rohasion ist geringer, so wie seine Fahigkeit Warme aufzunehmen und zu behalten auch kleiner ift, wie jene des Thons.
- 2. Er ift nicht, wie ber Sand und Thon, ein bestanbiger Bestandtheil bes Bodens, und haufig ift er nur in . fo fleiner Menge vorhanden, daß er die physische Beschaffenheit des Sand - und Thonbodens nicht merklich verandert.
- 3. So lange ber Kalf nicht 2 Procent ber fein pulverigen Theile des Bodens beträgt, bemerkt man von ihm keinen Einfluß auf die Abanderung der physischen Beschaffenheit des Sand - und Thonbodens: ein größerer Gehalt verändert aber seine Eigenschaften merklich, und solcher Boden erhält jest eine andere Benennung.
- 4. Wenn mehr als 0,02, und nicht über 0,10 kohlen- sauren Kalkes im Boden vorhanden sind: so erhalt er den Beinamen kalkes im Boden vorhanden sind: so erhalt er den Beinamen kalk altig, z. B. kalkhaltiger Letten-, Lehm-, Klai-, Sandboden. Sind mehr als 0,10, aber nicht über 0,75 Kalk mit einer angemessenen Menge von Thon, die nicht weniger als 0,10, und nicht mehr als 0,75 betragen darf, im Boden vorhanden: so heißt man ihn Mergel, und se nachdem eine Erdart in demselben vorwaltet, bestömmt er von dieser den Beinamen; so hat man Sand-Thon und Kalk- Mergel. Sind mehr als 0,75 Kalk im Boden vorhanden, so heißt er Kalkboden, und se nachdem etwas mehr Sand oder Thon ihm beigemengt ist, heißt er sandiger, oder thoniger Kalkboden.

- Se herricht viele Willfur in der Gintheilung der Mergelsarten. Da aber die Benennungen und Gintheilungen derfelben gleichgultig find, wenn wir nur einen bestimmten Begriff damit verbinden: fo mag diese unsere Eintheilung ihrer Einfachheit wes gen vielleicht jener von Andrea und Crome vorzuziehen seyn. (hermbstädts Archiv, V. B. 396.)
- 5. Die Gegenwart des fohlensauren Kalkes im Boden offenbart sich durch das Aufbrausen desselben, wenn Sauren darüber gegossen werden. Seine Menge im pulverformigen Zustande kann aber nur durch Hulfe der Chemie ausgemittelt werden.

Für den Landwirth ift es hinlanglich, aus dem Aufbraufen die Gegenwart des Raltes im Boden zu erkennen: denn die Bitstererde, wie sie in den Steinarten vorkommt, brauft eben so nig, als das im Boden vorkommende kohlensaure Gifen. Aus dem flarkeren oder schwächeren Ausbrausen, aus der Farbe und dem Jusammenhange schließt er dann mit ziemlicher Sicherheit, ob viel oder wenig Ralt im Boden vorhanden fep.

Wer aber genauer wissen will, wie viel Kalt im Mergel vorhanden sey, übergieße ihn mit Salzsaue, die allen Kalt, die allenfalls mitverbundene Bittererde, so wie das Eisen, und auch einen geringen Theil von Thonerde aussoft. Aus der Flüssigkeit wird zuerst das Eisen durch die Blutlauge, und dann die Erdarten durch kohlensaures Kali gefällt. Wenn man durch Sieden den Ueberschuß der Roblensaure was der Austöfung des salzsauren Kali verjagt: so fällt die kohlensaure Bittererde zu Boden; und die Thonerde wird vom Kalke geschieden, wenn man diese Mischung in ägendem Laugensalz kocht, die wohl die Thonerde, nicht aber den Kalk ausschles.

6. Die Mischung bes Thons mit bem Kalke, welche man Mergel nennt, weicht in manchen Stücken, in hinficht ihrer physischen Beschaffenheit, vom Thone ab. Sie hat nicht im nassen, wohl aber im trocknen Zustande eine kleinere Kohasson, und nimmt noch mehr Wasser an, als sie vermög des Gehaltes an Thonerde thun sollte; auch verliert sie im Wasser ihren Zusammenhang.

Im Gangen macht die Beimischung des Raltes ben Thon geringer gusammenhangend, und den Sund masserhältiger. Dars um gerfallen die Schollen des Mergelbodens über Winter, und auch im Sommer bei anhaltendem Regen, was im Thonboden nur bann geschieht, wenn der Frost die Erdklumpen auseinan-

bertreibt. Die Sandhügel dorren in regenarmen Sommern fast gang aus, während die Ralk, und Kreidehugel noch immer grünnende Pfianzen auf sich tragen.

7. Kalfhaltiger Boden ift bei gleichen übrigen Berhaltniffen fruchtbarer, wie faltlofer.

Diese Erfahrung kann nicht durch die Mirkung des Rales auf den im Boden befindlichen humus erklatt werden, denn der kohlensaure Kalk außert keine zersehende Wirkung auf ihn; noch kann sie erklatt werden aus der Wechselmirkung des Kalkes auf die Luft, denn mit Roblensaure gesättigter Kalk absorbirt den Saueritoss der atmospharischen Luft geringer als Thon. Es muß daher die größere Fruchtbarkeit des kalkhaltigen Bodens nur daher die größere Fruchtbarkeit des kalkhaltigen Bodens nur dahurch erklatt werden, daß er bei seiner großen wasserhaltenden Krast sich doch weniger sest, wie der Thonboden schließt und der atmosphärischen Luft größeren Jugang gestattet, wodurch der Humus mehr, wie im Thonboden austöslich wird, und weil der kohlensaure Kalk im kohlensauren Wasser austöslich ist und von den Pstanzen als ein wesentlicher Bestandtheil derselben einges saugt wird: so liegt auch hierin eine nicht unbeträchtliche Ursache seiner größeren Fruchtbarkeit. Dies Lestere gilt besonders von einigen Pstanzen, die mehr wie die übrigen vom kohlensauten Kalke zu ihrer Bildung bedürsen, und daher nur im keleshaltigen Boden vorkommen, wie z. B. die schwarze Rieswurzel, die Esparsette, und die meisten schotentragenden Gewächse.

8. Die Benennung des Bodens nach seiner Berwendbarkeit zur Kultur der Pflanzen überhaupt und insbesondere, gründet sich nur auf seinen geringeren oder stärkeren Zusammenhang, und seine geringere oder stärkere, durch die Mischung oder andere Einstüsse bedingte wasserhaltende Kraft. In wiesern der Kalk eine Veränderung der physischen Beschaffenheit des Sand und Thonbodens bewirkt, erhält dieser im veränderten Zustande auch eine veränderte Benennung.

Man kann daher nicht fagen, ein Boden muffe so viele Theile Thonerde in sich enthalten, wenn er ein Rocken-, Gerstensoder Weißenboden soll genannt werden, weil eine kleinere Menge hievon hinreicht, ihn zur Rultur dieser Pflanzen tauglich zu machen, wenn ihm Kalk beigemischt ist; oder es muffe ihm so viel Sand beigemischt seyn, wenn er nicht zu bindig seyn soll, weil der Ralk den Zusammenhang des Thons ausnehmend mindert. Ralkhaltiger Letten, das heißt Sandmergel, ist ein besserer Gerstenboden als kalklofer, und kann in einem nicht zu trocknen Klima wohl auch

schon ein Weißenboden senn. Ralkmergel ift der Gerste und dem Weißen besonders juträglich, und Thommergel, der sich dem Tugern Unsehen vom Thome fast gar, nicht unterscheidet, ift ein ungleich bessere Weißenboden, als unter gleichen übrigen Umständen der Lehm, besonders aber der Ziegelthon oder Klai, in dem alle Kultur so sehr gefährdet ist.

Davy untersuchte ein vorzügliches Weißenfeld aus der Rachbarschaft von West Drapton (a. a. O. 200) und fand, daß es aus 2/5 fein zertheilter Materie und 3/5 kieselerdigem Sande

jufammengefest fep. Die erftere bestand aus:

Pohlenfaurer	Rali	erbe			•	•	82,0
Riefelerde	•	•	•	•	•	•	0,32
Thonerde	• '	•	•	•	•		0,29
organischer T	Nater	ie, (	Salzen	•	•	•	0,11.

In 100 Theilen des ganzen Bodens waren demnach nur 71/4 Procente Thonerde, aber fast eben so viele kohlensaure Raikerde vorhanden, die zusammen der verhältnismäßig großen Menge von höchst feinem Sande eine hinlänglich starke Bindung sowohl als wasserhaltende Kraft verschaften, um als ein vorzügelicher Weihenboden klassisist werden zu können.

### D. Bon der Bittererde.

- 1. Belche Wirkungen die pulverförmige Bittererde auf den Sand-, Thon- und Kalkboden hervorbringe, und wie die physische Beschaffenheit dieser Vodenarten durch sie verändert werde, ist noch zu wenig erforscht worden, als daß man die jest mehr als Vermuthungen hierüber aufstellen kann.
- 2. 2118 ber Betrachtung ber physischen Eigenschaften ber Bittererde (f. IV. A. a. 4) ist es mehr als mahrscheinlich, daß sie die wasserhaltende Kraft des Bodensüberall vermehren und seine Erwarmung verzögern werde.
- 3. Der Werth der bittererdehaltigen Erde hangt ficher nur von ihren allgemeinen physischen Eigenschaften ab, denn es trägt die Bittererde direkt weder zur Beförderung noch zur hemmung der Begetazion etwas bei.

Weil man in der Nachbarschaft von Dontafter in England schädliche Wirkungen von der Unwendung einer gewissen Urt von Kalkstein beobachtete, den man häufig in Enge

land fur Befruchtung ber Felber aufführt, und Tennaut bei ber chemischen Zerlegung diese Kaltes 1/2 Bittererde darin fand s so wurde die Bittererde als eine der Begetazion nach heilige Subfanz verschrien, und man bauete mancherlei Theorien, wos durch die Schällickeit derselben bewiesen werden sollte. Als man später mehrere Kalt- und Mergelarten untersuchte, die nur günftige Wirkungen auf das Wachthum der Pflanzen äußerten, und Bittererde darin vorsand; als man in weit ausgedehnten Gegenden, die so fruchtbar waren, als irgend andere, die Bittererde als einen beständigen und nicht zu geringen Bestandtheil derselben entbeckte, verlor sich allgemach die Meinung von dem schälichen Einstusse dieser Erdart auf die Pflanzen. Daß die kohlensaure Bittererde, wenn sie über die Wiesen oder Getreides faaren gestreut wird, eine gleichgültige, den Pflanzen unschäddliche Eubstanz ser, eine gleichgültige, den Pflanzen unschäddliche Eubstanz ser, erhellet aus dem Versuche von Da vy, den er (a. a. D. S. 374) erzählt, und daß sie wohl eher nütztich als schädlich sey, aus den Versuchen von Lampadius.

Die Berwitterung des Serpentins, noch mehr aber des weit ausgebreiteten, Chloritschiefers gibt uns in Karnten genug Gelegenheit über die unschählichen Ginfluffe der Bitterserde auf das Wachsthum aller Arten von Pflanzen Beobachtun-

gen anjuftellen.

# E. Bom Gifenornd.

- 1. Das Eifenornd ist gewöhnlich in einem so geringen Berhaltnisse mit dem Thone gemischt, daß die physische Beschaffenheit des Bodens durch seine Gegenwart nur in sofern geandert wird, als die dadurch bewirkte verschiedentliche Farbung die schnellere und starkere Erwarmung desselben hervorbringt.
- 2. Rur wenn ungewöhnlich viel Eisenoryd im Thone vorhanden ift, wird auch seine Kohasson verandert, denn badurch wird der Thon bindiger, und hangt im nassen und trocknen Zustande fester aneinander.

Aller Boben würde ohne die Beimischung von Metallen weiß fenn, und sich um vieles weniger erwärmen, weil die weiße Farbe der Körper das Sonnenlicht zurückschlagt, die dunteln Farben es aber einsaugen. Je mehr der Boden überhaupt gefärbt, und je dunkler gefarbt er ist, um fo leichter und schneller erwärmt er sich , und darum sind rothe Aecker häusig als sehr fruchtbar bekannt. Daß man dem Eisen die mehrere Formbare leit und Rohäsion zuschreiben musse, erhellet daraus, daß reine

Thonerde weniger bindig als Topferthon ift, und daß ber vew mehrte Gifengehalt die Rohafion des Thones erhöhe, erhellet aus manchen Untersuchungen. Uebrigens ift das Gifenoryd ein im Waffer unauflöslicher Körper, der keinen direkten Ginfluß auf das Wachsthum der Pflanzen ausübt.

### F. Bom Sumus, -

- 1. Die physischen Eigenschaften bes humus sind im Wesentlichen folgende: daß er einen sehr geringen Grad von Kohasion hat; daß er mehr als alle übrigen Bestandtheile des Bodens das Wasser aus der Atmosphäre und den Sauerstoff der Luft ansaugt, daß er am meisten Wasser zwischen sich angezogen halten kann; daß er es schwerer wie diese fahren läßt, und sich der Sonne ausgesest in einem gegebenen Zeitraume am meisten erwärmt.
- 2. Er kann vermög dieser Eigenschaften auf verschiebene Urt die physische Beschaffenheit des Bodens umanbetn. Er mindert den zu großen Zusammenhang des Thonbodens; er macht jeden Boden wasserhältiger; verhütet
  durch seine Ansaugung der in der Luft befindlichen Wasserdämpse das Ausdorren der Pslanzen, und verursacht
  nebst den Metallen die schnellere und größere Erwärmung
  des Bodens.
- 3. Die Kohasson des Thonbodens wird durch den humus auf mechanische Weise, und daher um so mehr gemindert, je größer sein Untheil im Boden ift.

Judem zwischen den Theilen des Thonbobens allenthalben humustheile eingestreut sind, hindern sie die Wirkung der gegensseitigen Anziehung des Thones, und folder Boden läßt sich im halbabgetrockneten Zustande leichter und vollkommener zertheilen, als wenn weniger und auf feltenern Stellen vorkommende humustheile darin vorhanden sind. Auch wird der Zustammenhang des Ehone durch den humus durch die wasseransaugende Eigenschaft bestellten gemindert, wodurch sich die humustheile vergrößern und die Erdentheile voneinander drängen.

Mancher Marfcboden ift im ausgetrodneten Buftande vom Ziegelthone nicht ju unterscheiden, und läßt fich in einem gehori-

gen Zustande von Feuchtigkeit doch glemlich gut bearbeiten: mahrend der Ziegelthon der Bearbeitung so lange die allergrößten Hindernisse entgegen seht, bis er durch oftmaliges starkes Dungen mit einer hinreichenden Wenge von humus versehen worden ist.

4. Jeder Boden nimmt verhaltnismäßig um so mehr Wasser zwischen seinen Theilen auf, als die Menge des Humns in ihm größer ist, und wenn er in dieser hinsicht den thonigen Boden eher nachtheilig als nüglich ist: so ist er dem Sandboden desto vortheilhafter, der für sich nur eine fehr geringe Menge von Wasser angezogen halten kann.

Sine große Menge trefflicher Berluche über die wasserhaltende Kraft und das Barmeleitungs - Bermögen der verschiedenen Bodenarten hat uns Erome in der schon oft angesubrten Abhandlung hinterlassen. Es erhellet aus denselben, daß die wasserholtende Kraft eines jeden Bodens in demselben Berhaltnisse erhöht wurde, als sie einen größern Gehalt von humus bei sich führte.

Weny wir den Thonboden zum Theil beswegen dungen muffen, damit seine zu große, und daher schäliche Rohafion gesbrochen werde: so wird dies beim Sandboden zum Theil des wegen nothwendig, weil wir seine wasserhaltende Kraft dadurcht verstärken. Aus einem wohl gedüngten Sandboden verdünstet bie mehrere Menge des Wassers, die er beim Regen ausgenomsmen hat, nicht so geschwinde, wie aus einem mageren, und er kann daber eine langere Durre aushalten, wie dieser.

5. Beil ber Sumus die Eigenschaft, die Wasserdampfe aus der Luft einzusaugen, in einem hohen Grade besitt, so wird er dadurch dem Wachsthum der Pflanzen zuträglich, daß er ihr Verdorren beim Abgange des Regens verhütet, und seine Menge steht in einem gleichen Verhältnisse mit der Menge des angesaugten Bassers.

In der Atmosphäre ift immer eine beträchtliche Menge von Basser in Dunstform vorhanden; eine größere in der Hipe des Sommers, eine kleinere im Winter. Durch frisch bereitete, salzsaure Ralkerde läßt sich die jedesmalige Menge dies ses Wassers darstellen. Nach Davy (a. a. 21. 234.) enthält die Luft dei 80 R. ungefähr ½000 ihres Bolumens an Dunst, und da das spezifische Gewicht des Dunstes sich zu dem der Luft nahe wie 10 zu 15 verhält; so beträgt dieß ungefähr ½000 ihres Ge-

wichtes. Bei 300 R. beträgt die Menge des in der Atmosphare enthaltenen Bafferdunftes ungefahr 1/14 bem Botumen oder 1/21 bem Gewichte nach, vorausgefest, bag eine freie Romunikagion mit dem Baffer Statt findet. - Es ift demnach immer eine febr bedeutende Menge von Baffer in der Luft voehanden, das auf zweien Begen, bem birekten, oder indirekten in das Innere der Pflanzen gelangt. Es kommt auf direktem Bege in Die Pflans gen , wenn es bon ben Blattern berfelben eingefaugt wird , und auf indirektem, wenn der humus erst diefe Dampfe absorbirt, und das Baffer derfelben den Burgeln überläßt. Db auf dem einen oder dem andern Bege mehr Baffer den Pflangen guge= führt wird, ist sower, vielleicht unmöglich auszumitteln, da wir das verschiedentliche Bermogen der Pflanzen, Baffer einzusaugen, nicht kennen, noch erheben konnen. Co viel fcheint mabricheinlich ju fenn, daß die dunnblatterigen Pflangen das Bermogen, Baffer aus der Luft zu absorbiren, nicht in jenem Grade besiten, wie Die dichlatterigen, oder fettblatterigen, und wenn in den marmen Gegenden der Erde die Luft in der Racht nicht fo betrachtlich abgekühlt murde, daß der Thaufoft einem täglichen Eleinen Strichregen abnlich wird; so mußte das Pflanzenmachethum da viel beschrankter fenn. Dem Bermogen, Das Waffer aus der Luft einzusaugen , das der humus in einem fehr hoben Grade besitt, verdankt das Badethum der Pflangen einen febr großen Borfdub.

Nad Soublers Beobachtungen nimmt der humus bei einer Temperatur von 12 — 15° R. wenn er unter eine mit Baffer gefperrte glaferne Glode geftellt murde , um fo mehr Waffer auf, je langer er barunter gelaffen murde. 1000 Gran auf einer Flache von 50 Quadratgoll verbreitet, nahmen

Baffer auf

in 12 Stunden 80 Gran. . 24 97 48 110 120 . 72

Die wasseransaugende Kraft des Bodens steht zwar nicht in einem geraden Berbaltniffe mit ber Menge bes barin vorfindigen Humus; weil auch die Kalkerde, ja selbst der Thon diese Eigenschaft befibet, und man tann daber aus der Junahme des Gewichtes der Erde in der feuchten Luft nicht auf ein bestimmtes. Gewicht von humus im Boden mit voller Sicherheit foliegen, wenn auch diese Kraft in ihm vermehrt wird, so wie ihm mehr humus beigemengt ift. Indeffen scheint es doch , daß man hierin ein febr leichtes Mittel gur Sand habe, ben hoheren oder minderen Berth eines Uder Bodens auszumitteln, denn da jede Erde, die in einem folden Difdungeverhaltniffe fich befindet, daß fie das Baffer mit Leichtigkeit eindringen, aber nicht schnell, weder burdfinten, noch verdunften lagt, einen hoheren Werth als Aderboden hat, wie jene, die diese Eigenschaften in einem minderen Grade hat, und da die erstere die masserabsorbirende Kraft in einem höhern Grade außert, wie die lettere; sen es, daß die nachfte Urface in der größeren Menge von humus liegt, mas

Burgers Lehrb. b. Sandw. I. 289.

wohl meistens ber Fall ift, oder daß der bem Thone beigemengte Ralt und Sand mit einer geringern Menge von humus doch einen murben , und nicht zu lofen Boden bildet; so verdient biefer Gegenstand alle Ausmerksamkeit , und die folgenden Beobachtungen von Davy, Schubler und mir durften hier nicht am unrechten Orte steben.

»Ich habe das Bermögene fagt Davy, (a a. 9. 209), wwelches mehrere Arten von Adererde bestien, die atmosphärische Feuchtigkeit zu absorbiren, verglichen, und stets gefunden, daß es in der fruchtbaren Erde am größten war; so daß dieses ein

Rennzeichen von Fruchtbarkeit bes Bodens abgibt.«

»1000 Theile der berühmten Adererde von Ormiston in Oft-Lothian, die mehr als die Salfte unfühlbarer Substanz, und im Ganzen 1/5 kohlensauren Kalk, und 1/6 Dumus enthalt, nahmen, menn sie 80° R. getrocknet, und dann eine Stunde lang einer mit Feuchtigkeit gesättigten Luft bei einer Temperatur von 13 — 14° R. ausgesest worden, 18 Gran an Gewichte zu.

»1000 Theile eines fehr fruchtbaren Bodens von den Ufern bes Fluffes Parret in Commerfetib ire gewannen unter

gleichen Umftanden 16. Gran.«

»1000 Theile einer Udererbe von Merfea in Effer, von welcher bas Joch um 28 fl. 53 fr. verpachtet war, gemannen 13 Gran.«

>1000 Theile feiner Sand von Effer, verpachtet um

18 ff. 10 fr. , gewannen 11 Gran.«

vioco Gran grober Sand, verpachtet um 9 fl. 44 fr., gewannen nur 8 Gran.«

s'1000 Gran von der heide von Bagibot gewannen nur 3 Gran.«

Der Marschboden von Bultegg aus dem Batscher Komitate in Ungarn nahm bei mir in einer Temperatur von 8° R. binnen 48 Stunden, 0,046 zu.

Der Aderboden B, deffen Bestandtheile ich oben beim Sandboden angegeben habe, nahm unter gleichen Umftanden

nur 0,021 an Gewichte gu.

Die Untersuchungen Soublers fimmen mieben meinigen ganz überein; bei ihm nahm die Gartenerde in 48 Stunden um 0,050 an Gewichte zu, mahrend die fruchtbare Ackererde von Hofmyl um 0,025, und ein anderer armer Boden nur um 0,020 zunahm.

Man wird in trockenen Jahren immer gleichförmig kerbachten, daß die wohl gedüngten und kräftigen Aecker den Mangel des Regens leichter überkommen und minder ausgedorret werden, wie jene, die mager sind: sie mögen übrigens Thons ober Sandäcker senn, und jene Pläte, wo in diesem oder dem vorhergehenden Jahre ein Misthaufen eine Weile am Acker gelesgen hatte, zeichnen sich auch in der größten Dürze und im fandigsten Boden durch ihre lebhafte, nie unterbrochene Vesgetazion aus.

b. Jener Boden, ber mehr humus gegen einen andbern enthalt, erwarmt sich bei gleichen übrigen Bedingungen fchneller und mehr, und verliert die empfangene Warme langfamer:

Die Schuble r'ichen Berfuche über bie Sabigteit ber Besftanbtheile bes Bobens, fo wie der Bobenarten, Barme angunehmen und zu halten, find unvolltommen, und mit zu geringen Maffen angestellt, wenn sie auch im Ganzen teine widersprechenden

Refultate geben. -

Der humus fur fich nimmt bei gleichen übrigen Umftanben im troctenen Buftande in ber Conne fruher, und einen bo-beren Barmegrad an, wie die übrigen Bestandtheile des Bodens, er verliert aber Die empfangene Barme fcneller wie Diefe. Die erftere Gigenschaft rubrt von feiner dunteln Farbe, Die lettere bon feiner Loderheit ber. Wit bemerten aber, daß ein mit Bus mus wohl verfebener Boben fich mehr ermarmt, und die em-pfaugene Barme langer nicht fahren lagt, langer warm bleibt; wie ein weniger humus enthaltender Boden, mas dem obigen, zweiten Sabe zu miderfprechen fcheint, und daber einer Erklarung bedarf. - Der humus enthaltende Boden ermarmt fich in einem gegebenen Beitraume foneller, und mehr, und die Barme dringt tiefer in ihn ein, weil er feine Warme ben Erbtheilen mittheilt. Benn bann am Abend die Quelle ber Erwarmung untergegangen ift : fo iff ein großeres Quantum Barme überhaupt im Boden; das mehrere Beit bedarf um ju entweichen , und weil jest der humus, als ein folechter Leiter der Barme, bas Entweichen derfelben aus der Tiefe verzögert: fo wird es einleuchtend, warum folder Boben die empfangene Warme langer anhalt. Darum ift die Temperatur des Gartenbodens in der Tiefe Der Pflanzenwurzeln bober, wie die Temperatur der gewöhnlichen Aeder, und wenn wir den Boden mit Rohlenpulver dicht überftreuen, fo bringen wir eine ungewöhnliche Barme in die unterliegende Erbicichte, bie megen ber bichten Roblage, als eines folechten Barmeleitere nur febr langfam gu entwelchen vermag, und wir konnen in einem folden Boden jest Fruchte gieben, die fonft nur in warmeren Gegenden forttommen.

Der Professor Lampablus, ju Freiberg in Sachifen, einer rauhen, unwirthlichen Gegend, zog in einem freien, unbedeckten Kasten, im kublen Soumer 1813, mit dem besten Ersolge Melonen, meil er die Erde, worin diese Psianzen standen, mit einer zwei Zoul hohen Kohlenschichte bedeckt hatte. Zue Zeit der Mittagssonne erhielt dadurch diese Schichte eine Temperatur von 30 — 380 R. während das Thermometer im Schaften nur 12 — 16, und in der Sonne 20 — 30° zeigte. (Erssabrungen im Gebiete der Chemie und Hittenkunde. Weimar,

1816. 6. 173.)

- 7. Nach der Menge und Beschaffenheit des im Boben vorfindigen humus erhalt dieser verschiedene Eigenschaften, die dem Bachsthum der Pflanzen bald mehr, bald weniger zusagen.
- 8. Der Werth des Bodens fleigt mit der Menge des humus so lange, bis desselben so viel wird, daß er durch ihn die nothige Bindung verlieret, und dann fällt er in demfelben Verhältnisse, als die Menge des humus noch immer zunimmt.

In gewöhnlichen, gut kultivirten Aedern findet man 2, 3 bis 6 Prozent humus. 6 bis 10 Prozent humus, nicht aber unzerseste Begetabilien, find nur im Gartenboden, oder in solchen Aedern, die eben so, wie die Garten gepfiegt werden. Mehr als diese Menge findet man nur in aufgeschwemmten, oder torfisgen Boden.

9. Er heißt reicher Beigenboden, wenn er, ohne Dungers nöthig zu haben, seine Kultur lohnt; starker Beigenboden, wenn er mit der gewöhnlichen Dungung reichere Ernten, wie der gemeine Lehm - oder Thonboden abwirft; torfiger Boden, wenn das Uebermaß des humus anfängt schädlich zu werden, und Lorf, wenn er ganz aus Vegetabilien besteht.

Der Boben, als Standort der Pflanzen betracktet, trägt nur in soferni zum Wachsthum derfelben bei, als ihre Wurzeln sich leicht in ihm verbreiten, Feuchtigkeit und Rahrung erlangen und vor Werfrocknung und Berrückung geschützt sind. Die Besstandtheile des Bodens sind daher nicht im Stande für sich allein diesen Forderungen zu entsprechen, weil sie entweder zu lose oder zu bindend sind, und außer dem Humus den Pflanzen entweder zu bindend sind, und außer dem Humus den Pflanzen entweder zu einem siehr geringen Theile zur Rahrung dienen können. Ein Boden, der bloß aus verwesenen, organischen Körpern besteht, hätte freilich nährende Substanzen genüglich in sich, allein es fehlt ihm die Kohasson und daher die Stattseit, denn ohne Bindung ist solcher Boden durch den Wind beweglich: er zersießt beim Regen in Schamm, und trocknet in der Oberstäche schnell wieder ab, ohne doch das Wasser aus der Tiese zu entlassen. Die oberhächlichen Wurzeln sind der Einwirs kung der Luft zu sehr ausgesetzt, während die tieser gehenden häusig im Wasser stehen, und wegen der beständigen Verdünstung

des Waffers aus der Unterlage erwärmt fich folder Boden nie gehörig, und ist daher zum Aderbau fehr ungeschickt

Benn aber mit dem humus eine hinlangliche Menge Thon im Boden vorhanden ift, die ihm die nathige Bindung gemaftet :

so bekömmt er um so mehr Werth, je größer die Menge von humus ift, denn um so reichlicher vermag er die in ihm besindlichen Pflanzen zu ernähren. Wan hat in den durch ihre Kruchtbarkeit berühmten, entwässerten Niederungen großer Flüsse oft mehr als 1/4 des ganzen Gemichtes der Erde mit seinem Sande und Sponerde zu einem sehr festen Boden verbunden angetroffen, der lange Jahre als Ackerboden genust werden konute, ohne daß es nöthig war, ihn zu dungen, indem er die Pflanzennahrung genüglich selbst bei sich führte. Rur dann, wenn der große Ueberstuß an Dumus mittlerweise sich zerset hatte, ward es Roth ihn zu dungen,

In der oben angeführten Tasel von Thaer sind die ersten 6 Bodenarten von dieser Art. Erome gibt in der oft erwähnten Abhandlung mehrere Beispiele von Marschboden. Davy liefert zwar (S. 228) 4 Analysen von aufgeschwemmten, fruchtbar ven Bodenarten, wovon aber keine ein Marschboden ift, denn nirgendwo ist darin die große Menge karten Sandes mit Thon und vielem Pnungs, die den Marschoden eigentlich karakterisit,

vorhanden.

Ich habe ben Boden von Bulteg; im Batfcher Romitate in Ungarn untersucht, ber zweifelsohne ein Produkt ift der Aufschwemmung der ungeheuren, in seiner Rachbarschaft vorbeifließenden Strome, der Donau und der Sau. Durch hulfe des Wassers konnte er geschieden werden

in schwarzgrauen Sand, so fein wie er an dem User des Meeres ist . . . . 0,248

3/3 der Erbe sind demnach Sand, und nur 1/3 Thon, und wenn wir annehmen, daß dieser Thon aus 1/3 Thonerde, und 1/3 Riesselerde und Eisen bestand, was im bindigen Thone gewöhnlich der Fall ist so ersehen wir, daß 0,10 Thonerde mit 0,20 Riesselerde, wenn sie mit fast sauter feinem Sande gemengt sind, eines sehr bindigen Boden hervordringen, denn die trockenen Stücke dieses Bodens, wenn sie im nassen Justande zusammengedrückt worden waren, konnten nur mit großer Gewalt auseinander gebrochen werden.

Die wafferhaltende Rraft dieses Badens ift doch nicht höher

als 55, weil so viel Sand im Boden ift.

Beim Brennen ber von ber beigemengten Ralferde und ben Condplien, Die zusammen 0,05 betragen, befreiten Erde

gingen 0,192 verloren.

Diefer Boden bat alle Merkmale des Marschbodens. Er ift dunkelbraun von Farbe im trodenen, schwarz im naffen Bukande; fehr fest zusammenhangend im trodenen, zerstießend im ganz durchweichten Zuftande, und enthält ungewöhnlich viel humus, und Reste von Schalthieren. Die Schichte der Dammerde ist zuß mächtig, und obwohl dieser Boden schon seit 34 Jahrand den Regeln den Dreifelder-Wirthschaft ununterbrochen bes nüht wird, und noch niemals gedüngt worden ist: so lohnt er

doch noch immer die auf ihn verwendete Muhe.

Durch die anhaltende Benützung derlei Bodens jum Ackerbau wird der humus allgemach verzehrt, und wenn auch in demfelben Berhaltmiffe, als Die oberfte Schichte vom humus mehr entleert wird, ber tiefer greifende Pflug eine neue Schichte frifder Dammerde beraufbringt: fo fieht man bod ein, daß mittlerweile eine Beit tommt, mo die von humus größtentheils ausgezogene Erde in der Oberfläche eine fo bobe Schichte bildet, daß der Pflug jest teine neue, frifche Erde heraufzubringen vermag, und nun muß man entweder bie tiefere Erde ausgraben, und auf die Oberflache führen, oder man muß dungen. lang ber Boden von felbft, und ohne Dungung Fruchte tragt, feine Lage vor Heberfdwemmung gesichert ift, und feine Furchen einen Seiger haben : ift er vom bochften Werthe. Er beift in diesem Zustande ein reicher Weißenboden: denn aller Marschboden ist ein Thonboden, in dem der Weißen die sicherste Frucht ift. Hat er entweder ursprünglich weniger humus, oder ift ihm sein Ueberfluß durch die Kultur entzogen worden, so daß er ohne eine regelmäßig wiederkehrende Dungung nicht mehr Die Rulturstoften erfest: fo beißt man ihn einen ftarten Beigenboben, weil dieselbe Dungung, die auf gemeinem Bebm - oder Rlaiboden einen nur mittelmäßigen Ertrag hervorgebracht haben murde, in diefem Boden einen fehr reichen hervorbringt; denn der Dünger wirkt hier doppelt: direkt als Nahrung, und indirekt, indem er die Auflösung des alten im Boden vorfindigen humus befordert.

Ift aller alte Sumus, der durch die Wirkungen des Baffers in den Boden gebracht worden ift, wieder verzehrt und verflüchtigt, so verliert er feine Eigenthumlichteiten als humoser Boden, und ift jeht gemeiniglich ein fehr bindiger, hart zu bear-

beitender Klaiboden.

3ft der Gehalt an humus im Boben aber fo groß, daß er badurch ju lofe wird: fo heißt man ihn einen tor figen Boben, und wenn der Boden bloß aus vegetabilifchen, jum Theile nur halbgerfesten Gubftangen befteht, fo heißt er:

Der torfige Boden verliert allgemach durch die Rultur das schabliche Uebermaß ber organischen Substanzen; denn das Berbaltnis der Erdarten machft in demfelben Maße, als sich die Dumustheile verflächtigen. Reiner Torf aber hat für sich keinen Werth als Ackerboden, und erlangt erst einen durch Rultur; wos von wir an seinem Orte handeln werden.

<sup>10.</sup> Die Beschaffenheit bes humus hat ebenfalls Gin-

fluß auf den Werth des Bodens. Er ist größer, wenn der Humus im Basser mehr auflöslich, und kleiner, wenn er es weniger ist.

Daß die Beschaffenheit des hunus im Boden nicht immer, und überall dieselbe sen, erhellet schon aus dem, was wir früher hierüber vorgetragen haben; denn die Ausschlickseit des humus, und seine pflanzennahrende Kraft nimmt in demselben Berhälte niffe ab, als er sich mindert, weil er immer einsachen Werhalten mittlerweile bloß in gesauerter Kohle besteht, die der Zerseung sehr hartnäckig widersteht. Es hat der Humus aber auch manchmal freie Sauren, meistens Essig, seltener Phosphorsäure bei sich, die nur sehr schwer sich von ihm trennen, und seine Ausschlichseit verhindern. Man sindet solchen sauren humus nur allein in jenem Boden, der lange unter Wasser gelegen ist, oder der sich unter dem Wasser gebildet hat; also nur im Marschoden oder im Torse. In der Luft und bei der Einwirkung der Sonne zerseht sich aber die Saure allgemach von selbst.

### g. VI.

Bon dem Einflusse des Bodens auf das Wachsthum der Pflanzen, und der Beränderung seines Werthes unter veränderten Berhältnissen.

- 1. Der Boben trägt nur in sofern jum Bachsthum ber Pflanzen bei, als diese in ihm die Bedingungen erfüllt finden, von denen ihr Leben überhaupt abhängt, und sein Werth hangt davon ab, in wiesern er diesen Bedingungen mehr oder weniger entspricht,
- 2. Die Pflanzen bedürfen nach der Verschiedenheit ihrer eigenthümlichen Natur einen gewissen Grad von Wärme und Feuchtigkeit, das licht und die Luft muß zu ihren, außer der Erde befindlichen Theilen einen freien, und die lettere selbst in die Oberstäche des Podens einen mäßigen Zutritt haben, und endlich verlangen sie eine genügende Menge für sie schicklicher Nahrung.

- 3. Je mehr den Pflanzen alle diese Bedingungen gewahrt find: je schneller und größer ift ihr Bachethum.
- 4. Die Erdenmischungen tragen nur in sofern zum Wachsthum bei, als sie das empfangene Wasser und die empfangene Wasser und die empfangene Wärme in einem schicklichen Maße zurüchalten; weil aber die zum Wachsthum erforderliche Menge von Nasse und Wärme nur von außen gegeben wird und veränderlich ist, so ist auch der Werth einer gegebenen Erdenmischung in hinsicht ihres Einslusses auf das Wachsthum der Pflanzen nach diesen äußeren Einslussen veränderlich.
- 5. Der Werth einer gegebenen Erdenmischung wirdbestimmt durch das Klima, durch die Unterlage der Dammerbe, durch die ebene oder geneigte Lage des Bodens und durch die Umgebungen, welche auf die Temperatur und Beschaffenheit der Luft Einfluß haben.

### A. Bom Rlima.

- 1. Unter Klima versteht man die der Gegend eigenthumliche Witterung, den Grad und die Dauer der Warme und Kalte in den mancherlei Jahrszeiten, die Menge des Regens, die Gewitter u. f. w.
- 2. Das Klima wird hauptfächlich bestimmt durch den verschiedenen Breitengrad des Ortes, nachst diesem durch seine Erhöhung über dem Meere, seine ebene oder gebirgige Lage und seine Entfernung vom Meere.
- Je fühlicher ein Ort liegt, um so warmer ift er bei gleichen übrigen Berhaltnissen. Je mehr sich der Boden über den Spiegel des Meeres erhebt, je kalter wird die Temperatur der Luft. Große Ebenen sind windig, und leiden hausig an Regenmangel. Gebirgelander haben mehr Regen, weniger Wind und ihre Thaler sind warmer, als bei gleicher hohe die Ebenen. Lander, die am Meere liegen, sind im nordlichen Europa bei

gleichen abrigen Berhaltniffen marmer wie jene, die weit bavon entfernet find.

3. Je mehr die klimatischen Verhältnisse dem Gedeihen ber landwirthschaftlichen Gewächse überhaupt zusagen: je mehr steigt der Werth des Bodens überhaupt, und umgekehrt, je mehr die klimatischen Verhältnisse das Gedeihen der landwirthschaftlichen Gewächse gefährden, je tiefer fällt der Werth desselben.

Der befte Boben in Rarnten hat einen absolut geringern Werth wie der befte Boden in Friaul, alle Werhaltniffe, außer ben Elimatifchen gleichgestellt. Unfer langer und heftiger Winter gefährdet fehr die Binterfaaten, unfere hoben Alpen bringen uns oft noch Frofte im Mai, und dann wohl auch schon im September, und geritoren baufig die hoffnungen des land. wirthes. Die Kultur des Dais und des Buchweißens, als 'zweiter Frucht, migrath bei uns des rauben und unfaten Rlimas wegen nicht felten, und der Weinftod im Freien bringt bei uns nur in einigen wenigen Gegenden fuge Fruchte: mahrend unfere Radbarn jenfeits ber farnifchen Alpen einen außerft milden Binter haben, wo der Boden nie verfriert, der Schnee kaum einige Tage liegen bleibt, wo man ohne Nachtheil bis in den November binein noch Beiben faet, und im hornung fcon wieder anfangt die Sommerfaat zu bestellen, wo die Spatfrofte nach dem Mary nicht mehr erscheinen, wo man den fleinen Dais als Rachfrucht nach Weißen bauen kann, und wo der Weinftod nicht bloß in ben fonnig gelegenen Sugeln, sondern auch in den Ebenen alliabrlich fuße Fruchte bringt. Bei uns bort alle Feldarbeit im Movember auf, und beginnt erft wieder nach der Mitte des Mar; bort tann man bas gange Jahr pflugen, und mit demfelben Paar Bugthiere eine doppelt fo große Flache Land fultiviren, wie bei uns, wo die Bestellung der Wintersaat auf einen so engen Zeitraum begrangt ift; und endlich ernähret man dort die Thiere leichter, wie bei uns, benn bei ber langern Begetagionsperiode geben Wielen und Rleefelder einen größern Ertrag, und Die Beidezeit bauert auch langer, wie bei uns.

4. So wie das Rima warmer und trochner wird, fleigt der Werth des Thonbobens, und so wie es talter und naffer wird, fallt er.

Je warmer das Klima ift, je geschwinder verdünstet bet gleichen übrigen Verhältniffen das Wasser aus dem Boden, je geschwinder und mehr erwarmt er sich, und um so bindiger muß der Boden sepn, wenn die Feldfrüchte in ihm nicht verdorren

follen. Er darf weniger bindig feyn, wenn das Rlima bet gleis der Barme weniger troden ift. Je mehr die Barme aber abnimmt, oder die Fenchtigfeit gunimmt; je weniger bindig darf ber Boden fenn, wenn er Diefelben Fruchte noch gur Reife und Bolltommenbeit bringen foll. In warmen und trodenen lanbern wird nur ber Thonboden fur fruchtbar geachtet, ben man in kalten und naffen für unfruchtbar halt, wo der murbe, mehr fandige, und fich leichter erwarmende Lehm ben erften Rang ein-In England ift ber Roden eine Geltenheit, und man bauet da faft in allen Medern Weihen, weil beb mehrere Regen, ober die größere Fendtigteit der Luft, der ftartere Thau, Die mindere Sike, Den Boden entweder mit mehr Feuchtigkeit verforgt, oder fein Austrodnen nicht fo fehr befördert, oder die Pflanzen felbft ofters und mehr befeuchtet, wie in Deutfche Jand, wo man in leichteren Leckern, in benen ber Englander noch Beigen saet, nur mehr Rocken bauen kann. Um Rlagen furt wird der Mais in einem sehr losen Sandboden mit gutem Ersolge kultivirt, der in Friaul für diese Pflanzen schon viel zu trocken ift, und morin man nur mehr hirse siene Die Benennung bes Bodens nach feiner Bermendungs. fähigfeit, als Roden. Gerften und Beibenboden, tann baben nur einen lotalen Worth haben; benn jene Erbenmifchung, Die in England ein Beigenboden genannt mird, beigt bei uns ein Gerftenboden, und in Friaul ein Rockenboden,

5. Alle Umstände, die in einem warmen und trocknen Rlima die wasserhaltende Eigenschaft des Bodens beförzbern, tragen zur Erhöhung seines Berthes bei, und jene, welche das rasche Absließen oder zu schnelle Verdunsten des Bassers begünstigen, vermindern seinen Werth, und umgekehrt, sindet das entgegengesette Verhältniß in einem kühlen und feuchten Klima Statt.

Das langlame ober ichnelle Berbunften bes Waffers aus bem Boden und feine langfamere ober schnellere Erwärmung hangt auch von andern Umfranden ab, die wir sogleich naher betrachten werden, und die daher den Werth des Bodens in einem geges benen Rlima wieder modifiziren.

## B. Bon der Unterlage der Dammerde.

1. Unterlage der Dammerde, oder auch wohl geradezu Unterlage, nennt man jene Erdschichte, bie zunächst unter ber Dammerde liegt.

- 2. Sie hat großen Einfluß auf die mafferhaltende Eigenschaft der Dammerde und ihre Erwarmung, und tragt daher zur Erhohung oder Berminderung des Boden-werthes bei.
- 3. Die Unterlage ist entweder hindig und läßt bas Wasser gar nicht, oder nur sehr langsam eindringen; oder sie ist sose und läßt es in die Tiefe ohne hinderniß entweischen; oder sie halt das Mittel zwischen beiden.
- 4. Im ersteren Falle verweilet das Basser auf der Oberfläche des Untergrundes, der Boden trocknet nur lang- sam und dunktet immerfort Basser aus und erwärmt sich daher nur spat. Solcher Boden versumpft leicht, wenn er nicht eine geneigte Lage hat.
- 5. Im zweiten Falle geht die Wirfung des Regens zu schnell vorüber, wenn das Entweichen des Wassers aus der Dammerde nicht etwas durch den Untergrund angehalten wird, und derlei Voden ist dem Ausdorren besonders ausgesett.
- 6. Im letteren Falle tragt fie nie jur Verschlechterung des Bodenwerthes bei, haufiger nur ju feiner Berbefferung.
- 7. Je angemessener durch die Unterlage die wasserhaltende Kraft der Dammerde, den übrigen Umftanden gemäß, modifizirt wird, je höher ist der Berth des Bodens.
- 8. Der relative Werth bes Sandbodens wird erhöht burch eine bindige Unterlage; jener des Thonbodens durch eine unterliegende Sandschichte.

Biegelthon und Steingerolle find aber überall gleich ichlechte Unterlagen, und verschlechtern ben Berth bes Bobens auffallend, außer es mare bie Schichte ber Dammerbe ungewöhnlich machtig, so daß im ersten Falle der Ueberstuß des Wassers, tief genug einfinken könnte, daß er den Wurzeln nicht nachtheilig wurde, und im anderen so viel Wasser durch den Humus und die Erdarten in der Tiefe angezogen bliebe, daß dadurch dem Berdoren vorgebeugt wurde. Wenn der thonige Boden nur eine dunne Schichte von Dammerde hat, und horizontal liegt: so versumpft er in einem nassen und kühlen Klima, und hat selbst im trockenen Klima nur einen geringen Werth, weil die Früchte in ihm zu iehr gefährdet sind, und in nassen Jahren ganz zu Grunde gehen. Liegt bald unter der seichten Schichte der Dammerde grobkörniger Sand, oder gar ein Steingerolle, so dorrt solcher Boden nur in sehr regnetischen Jahrgängen nicht aus, sonst aber immer, und um so mehr, je trockener und wärmer das Klima, und je loser die Dammerde selbst ist. Die Brand-oder Schrindstellen auf den Aeckern rühren immer von solcher Unterlage her.

# C. Bon der ebenen oder geneigten Lage des Bodens,

- 1. Die Oberfidche des Bodens liegt eben, wenn das Baffer nirgendwohin ein Gefälle hat; wenn es abfließt, so ift der Boden geneigt. Wohin es abfließt, dahin neigt sich der Boden.
- 2. Der eben liegende Boden verliert das Wasser, das er durch den Regen empfangen, nur durch das Einfinken desselben in die Liefe, und durch das Verdünsten in die Luft; der geneigte Boden verliert es noch außerdem durch das Absließen.
- 3. Der eben liegende Boden wird durch die Sonnenftrahlen weniger ftark erwarmt, als wenn er geneigt der Sonne entgegen liegt, und feine Erwarmung steht immer in einem gleichen Berhaltnisse mit seiner Lage gegen die Sonne.
- 4. Hieraus erhellet, daß die ebene ober geneigte Lage bes Bobens auf feinen Werth, in wiefern nämlich daburch bei gleichen übrigen Verhaltniffen das Wachsthum

der Pflanzen begünfliget oder verhindert wird, einen machtigen Einfluß habe.

- 5. Der Werth des Thonbodens steigt, je leichter derfelbe den Uebersluß des Wassers durch die Neigung und stärfere Erwärmung verliert, und er fallt in demfelben Verhältnisse, als das Wasser weniger Gefäll hat, oder die Sonne weniger in ihm einwirkt.
- 6. Der Werth des lofen Bodens steigt, je ebener er liegt, und er fallt, je mehr der Boden überhaupt, und je mehr er gegen die Sonne geneigt ist.
- 7. Je leichter der Biden durch die Neigung das Waffer verliert, um so mehr muß er an Bindigkeit zunehmen, der um so minder darf die Warme in ihm einwirken, wenn er diefelben Früchte im gleichen Klima hervorbringen soll: und umgekehrt muß er der Sonne in einer sehr geneigten Lage entgegen gerichtet, und loser Natur senn, wenn er in einem kuhleren Klima Früchte hervorbringen soll, die in den Ebenen der warmeren Klimate heimisch sind.

Connig gelegene Sugel, oder Bergfidden, wenn fie fanbigen Boben haben, find in einem warmen Klima als Adergrunde von fehr geringem Werthe, und häufig völlig unfruchtbar. Co wie aber der Boden birdiger, oder das Klima tubler und feuchter wird, erhöht fich ihr Werth.

In den Gebirgelandern des nördlichen Europa werden nur jene Bergstächen zu Aeckern benütt, die der Sonne entgegen liegen, und ihr Werth steigt in demselben Berhältnisse, als sie mehr oder weniger gegen Süden abhängen, und er fällt je länger sie den Einsug der Sonne überhaupt und insbesondere, je länger sie den Einsug der Sonne überhaupt und insbesondere, je länger sie die Worgensonne entbehren mussen. Dene Thäler, die von D. nach B. oder von R. D. gegen S. M. streichen, werden in die Sonns und Schattenseite eingetheilt. Sonnseite wird die der Sonne ausgesetzte, oder der Worgensonne gegenüber liegende Bergstäche genennt, die nur allein zu Ackerland verwendet wird; Schattseite heißt die andere Fläche, wo nur Wälder und Weiden, höchstens Wiesen sind.

Wo man in Deutschland Bein bauet, ift man mehr als irgendwo aufmerksam, daß die Flace bes hügels oder Berges, der mit Reben bepflanzt werden foll, gegen Mittag, oder wenigftens gegen Morgen abhänge; benn in jeder andern Lage ift ber Wein um vieles folechter; und in allen Edndern hangt feine Gute nur von der Dauer und Intensität der Barme und der Befonnung ab.

- D. Bon den Umgebungen, welche auf Die Temperatur und Beschaffenheit der Luft Ginfluß haben.
- 1. Die Umgebungen, welche auf die Temperatur und Beschaffenheit der Luft Einfluß haben, sind nahe und entfernte Berge, Balder, große Flusse, Gumpfe, Seen und bas Meer.
- a. Hohe Berge, Die den größten Theil des Jahres mit Schnee bedect find, erfalten ungemein die benachbarte Gegend, und weil sie im Shumer und herbst leicht beschneiet werben; so gefahrden sie durch Rachtfrofte die Kultur Der garteren Pflanzen.
- 3. Sind die hohen Berge nicht zu nahe, und fo gelagert, daß sie für die gegebene Gegend die kalten Winde abhalten, fo tragen sie zur Erhaltung ber empfangenen Sonnenwarme bei.

Das nordwestliche Italien hat darum ein so besonders warmes Klima, weil es durch die in Norden liegenden hohen Schweizerberge vor den kalten Winden geschüst ist, und gegent Süden offenes Land hat. Wir würden in Karnten ein viel freundlicheres Klima haben, wenn uns die karnischen Alpen ben Einstuß der Süde und Westwinde nicht hinderten.

4. In der Mahe großer Balder ift die Luft falter, und man beobachtet einen ftarferen Thau.

Die ftartere Ausbunftung der Baume erkaltet Die Temperatur, und die in ber Luft vorfindigen Bafferdampfe schlagen fich nieder, wenn die Warme der Luft am Abend noch tiefer sinkt:

So wie die Walber gelichtet werden , erwarmt sich die Luft mehr und das Klima der Gegend oder des Landes wird das burch auffallend verändert , wovon uns die Kulturgeschichte aller Kander die überzeugenoften Beweise liefett.

5. Baumlofe Gegenden sind bei gleichen übrigen Ver-

Wenn die Walder in weiten Cbenen gu febr, ober mohl gang niedergeschlagen werden: so werden die Binde durch tein hindernis aufgehalten, in allen Richtungen über diese Flace zu ftreichen, wodurch sie um vieles trocener, ja leicht zu durre wird, wenn der Boden sandig oder das Klima fehr warm ift.

6. Große Flusse, Sumpfe, Seen, vor allem aber das Meer erfüllen die Luft mit Wasserdampfen, und verursachen in den benachbarten Gegenden mehrere Rühlung, Nebel und farten Thau.

#### g. vu.

Bon der Veränderung des Bodenwerthes durch die tiefere oder seichtere Schichte der Dammerde und die derselben beigemengten Steine.

- 1. Die Schichte ber Dammerde heißt feicht, wenn sie nur 4 bis 6 Boll machtig ist; sie heißt mittelmäßig tief, wenn sie bis 12 Boll, und tief, wenn sie über 12 Boll binabreicht.
- 2. Der Werth des Bodens steigt in demfelben Berhaltniffe, als die Schichte der Dammerde machtiger, und fallt, so wie sie seichter ift.

Je tiefer die Dammerde ift, je größer ist die Menge der pflanzennährenden Materie im Boden; je mehr können die Burgeln der Pflanzen sich in die Tiefe senken, wo sie nicht bloß Feuchtigkeit, sondern auch noch Rahrung sinden, indessen sie im seichten Boden genötsiget sind, hart unter der Oberstäche sich zwerbreiten und daher dem Berdorren, oder bei einer thonigen Unterlage in regnerischen Jahren, dem Ertränken ausgesetz sind. Im tiefen Boden können mehrere Pflanzen nebeneinander stehen, ohne sich in ihrer Bewurzelung zu irren, und die Menge der Wurzeln ist hier immer und bei jeder Pflanze größer, als im seichten Boden. Weil aber die Größe des Wachsthumes der Stängel, Blätter und Früchte immer nur von der Größe und Ausdehnung der Nahrung einsaugenden Organe, der Wurzeln, diese aber von der kubischen Größe der Dammerde und ihrem

Gehalte an auflöslichem humus abhängt: fo muffen die Pflangen einen größern Bachsthum, einen bichteren Stand, und einen reischeren Ertrag in einer tieferen, wie in einer feichteren Schichte ber Dammerbe, bei gleichen übrigen Berhaltniffen, abwerfen.

3. Die Liefe ber Dammerde ift veränderlich. Sie ist mächtig im aufgeschwemmten Boden, in troden gelegten Sumpfen, Teichen, und wird allgemach seichter, so wie durch die Kultur der Humus ausgezogen oder verflüchtiget wird. Eine seichte Schichte kann aber auch wieder durch anhaltend fleißiges Düngen, und durch die Kultur solcher Pflanzen, die den Boden minder erschöpfen, mächtiger werden.

Wit werden auf diesen Gegenstand in dem zweiten Sauptftude wieder zurudkommen, wenn wir vom tiefen und feichten Pflugen handeln.

4. Steine findet man nur in der Dammerbe bes Sandbodens und nur in der Rafe von Bergen.

Wenn man ein wenig über die Bildung der Erdoberstäche nachbenket; so wird es klar, daß man Steine nur in der Umgebung von Bergen sinden könne, woher sie durch die Gewalt der Bache gebracht wurden. So wie in den Ebenen die Gewalt des Stroms durch den verminderten Seiger gebrochen wird; kann das Masser die Steine nicht mehr weiter bewegen, und sie bleiben am Grunde liegen; der seine Sand und Schlamm wird aber weit hinaus ins land getragen. In den Ebenen sindet man daher keine Steine in den Neckern, und wenn sie vorkommen: so ist ihre herkunft nicht schwer auszumitteln. Daß die Steine ims mer Begleiter des Sandbodens seven, erhellet aus derselben Umsache, warum die Steine als die schwersten Körper zuerk liegen bleiben, denn der Sand ist spestssich schwersen Körper zuerk liegen bleiben, denn der Sand ist spestssich schwersen wie der Thon.

5. Der Werth des Bodens wird in demfelben Verhaltniffe minder, als die Menge der Steine in ihm größer wird.

Je mehr ber Boben mit lofen Steinen erfüllt ift, je meniger hangt er jusammen, je geringer ift sein Vermögen, das Wasser ans gezogen zu halten, und weil sich die Steine mehr wie der Cand erhiten, die Warme auch langer anhalten, und tiefer in dem Boben hinab verbreiten: so wird der Regen schleuniger wieder verdunstet,

und ein folder Boben dorrt fruher und flarter aus, als ber, morin feine Steine fich befinden. Bas'man den Steinen gu Gunften angibt, daß fie den Boden zusammendruden, daß die Feuchtigkeit unter ihnen mehr im Beden gurudgehalten merde, und daß er das burd weniger ausdorre, beruht auf falfchen Borausfegungen und geigt fich nicht in der Erfahrung. Die Steine murben mohl eis nen humofen Boden, auch einen Flugfand gufammendrucen, wenn fie in einem folden je vortamen, aber nicht den grobfandigen , worin fie nur allein vortommen. Ropfgroße Steine halten die Feuchtigteit allerdings im Boden mehr gurud, ober vielmehr unter fic, weil fie fich nicht burch und durch ermarmen; aber fleine Steine, von der Große eines Apfels bis gu einer Ruf, wie fie gewöhnlich im Boden vortommen, erhiben fich durch und durch, und es ift unter ihnen teine mehrere Feuchtigkeit bemerklich, als anderswo; auch zeigt eine taufendfaltige Erfahrung, die wir in Rarnthen vorzüglich haufig anguftellen Gelegenheit haben, daß der Werth der Aeder durch das Ablefen und Begführen der Steine überall nur erhoht, und nirgendmo verringert wird.

Die Steine tragen aber nebstdem , daß sie den Boden durrer machen, auch noch auf andere Urt gur Berminderung feines Berthes bei. Beder Boden ift nur in fofern als ein fcicklicher Standort fur die Pflangen gu betrachten, als er in allen feinen Theilen von den Wurgeln durchdrungen werden tann. aber in einem gegebenen tubifchen Raume ber Dammerde ein beträchtlicher Theil deffelben aus Steinen, d. h. folden Körpern, die für die Burgeln undurchdringlich find, besteht: so muß er nothwendig in demfelben Berhaltniffe einen mindern Berth für Die Pflangenerzeugung haben, ale ber Raum groß ift, ben bie Steine einnehmen. Dann hat der fteinige Boben auch begmegen am fo viel weniger Berth, weil et fich nur febr feicht pflugen lagt, weil man ben Dunger nicht rein unteradern tann, weil die Ackerwerkzeuge viel ichneller abgenüht werden, weil man behäufte Fruchte entweder gar nicht oder nur unvollfommen barauf bauen, und weil man endlich ben der Ernte alles Getreide nur mit der

Sichel und nicht mit der Sense abbringen kann. Daß ein mit Unkraut erfüllter Boden einen mindern Werth für den Augenblick habe, als ein gleicher anderer, der frei das von ift, unterliegt keinem Zweifel. Wir können aber hier keine Rückicht darauf nehmen, wo wir von den ftätigen Berhältnissen handeln, die auf das Wachsthum der Pflanzen Einfluß haben; auch kann das Unkraut getilgt werden, ohne daß wir eine besone dere Auslage zu machen genöthiget sind, oder einen Entgang des

Bodennugens erleiden.

#### G. VIII.

# Bom objektiven und subjektiven Werthe des Bodens.

- 1. Der ob jektive Werth bes Bobens ift jener, ben er als Objekt, als Werkzeug zur Pflanzenproduktion an und für sich durch seine Mischung in einer gegebenen physischen Lage für Jedermann hat.
- 2. Der fubjektive Berth bet Bobens ift jener, ben berfelbe Boden als Subjekt ber Kultur burch seine Lage insbesondere erhalt.
- 3. Der objektive Werth des Bodens ift um so größer, je mehr die Mischung desselben den übrigen Berhaltnissen angemessen ist, je günstiger die klimatischen Einflüsse dem Pflanzenwachsthum überhaupt sind, und je größer die Menge der pflanzennahrenden Substanz in ihm ist. Er wird ferner in demselben Verhaltnisse erhoht, als die Kosten geringer sind, die seine gewöhnliche Kultur erheischt.
- 4. Der Boben hat in objektiver hinsicht einen so geringeren Werth, je weniger die klimatischen Verhaltnisse
  dem Gedeihen der vorzüglichsten Setreidearten zusagen; je
  weniger die Bodenmischung überhaupt den meisten Pflanzen
  angemessen ist, oder durch die anderweitigen Verhaltnisse
  verschlechtert wird; je seichter die Dammerde und je armer
  der Boden an pflanzennahrenden Subkanzen ist. Endlich
  verliert jeder Boden noch dadurch an Werth, wenn seine
  gewöhnliche Kultur mit größern als gewöhnlichen Kosten
  verbunden ist.

Die Rulfur des Bodens in den Bergen erfordert größere Auslagen, als die Rulfur in den Chenen, denn alle Arbeiten find da beschwerlicher und langfamer, und verschlingen nothwendig einen größeren Theil ber Ginnahme, ale die Rultur der Gbenen.

5. Der subjektive Werth des Bobens ift um so größer, je naher derselbe dem Mittelpunkt der Birthschaft liegt, je leichter und theurer man die Produkte desselben verkaufen, oder um so viel wohlfeiler man sich Arbeiter oder Dunger-Materialien verschaffen kann.

Der subjektive Werth wird nicht nut allein durch die größeren oder kleineren Rulturskoften bestimmt, die der Acker erfordert, sondern auch noch durch alle Umstände, wodurch die Fruchtbarkeit des Bodens durch wohlfeile Dungungsmittel erhöht, die Aulturskoften durch wohlfeile Arbeiten verringert, und der Berkauf der Produkte durch die Rache von Städten, Fabriken, Straßen, Randle erleichtert und erhöht wird. De näher bei dem Wirthschaftshofe der Acker liegt, je geringer sind die Rosten, welche das hinführen des Dungers und das heimfahren der Ernte verursachen, und um so kleiner ist die Zeit, welche die Arbeiter bloß mit hin und hergehen zubringen, und es steigen die Rosten in demselben Berhaltnisse, als der Acker von diesem Rittels vunkte entfernt liegt.

Dager kann derfelbe Acker in den gewöhnlich gerftreuten Dorffluren dem Eigenthumer A von einem sehr geringen subjektiven Werthe seyn, weil er ganz abgesondert, und weit von seinem hause entfernt liegt, während er dem B von einem sehn großen subjektiven Werthe ware, weil er nahe bei seiner Wohnung und gerade zwischen zweien seiner Felder liegt, wodurch er ganz arrondirt würde. Daß der Boden bei gleichen übrigen Berhältenissen in der Rahe einer Residenz, oder in einer volkreichen, mit Manufakturen erfüllten Provinz mehr werth ift, als weit entfernt von Städten; daß er mehr werth ift, wenn man seine Produkte wohlseil versühren kann, als wenn die Fracht lang und koftspielig ift, u. s. w., bedarf keiner weitern Auseinandersetung, weil dieß ohnehin Jedermann einleuchtend ist.

Eine richtige Werthichatung des Bodens gehört ju ben verwickeltften Gegenständen der Agronomie, und erfordert die grundlichiten Renntniffe von dem Ginfluffe des Bodens unter ge-

grundlichften Renntniffe von dem Einflusse des Bodens unter gegebenen Berhaltniffen auf das Wachsthum der Pflanzen, als auch die größte Umsicht, um nichts außer Ucht zu laffen, was seinen Werth außer diefem noch erhöht oder erniedrigt.

Benn die Ausmittlung des reinen Ertrages eines Grunds findes unter bestimmten, gegebenen Berhältniffen allerdings möge lich ist: so ift auch die Berfassung des Radasters eines ganzen Landes möglich, denn es ist das Land nur ein Aggregat von einzelnen Grundstüden. Beil es sich aber bei der Berfassung des Radasters zum Behufe der Besteuerung der Grundhesister mehr darum handelt, den relativen Werth ihrer Realitäten auszumite

tein, als ihren absaluten: so werden wir diesen Zweck nicht erreichen, wenn wir hiebei concentrisch versahren, was ercentrisch geschehen soll. Der Spielraum der Willfür bei der Erhebung des reinen Ertrages der Grundstüde muß so sehr als möglich beschränkt werden, was nur dann Statt sindet, wenn wohl überdachte, auf die Ersahrung aller Länder gegründete Woranschläge entworsen werden, in denen auf alle Umstände Rücksicht genommen wird, die den Ertrag des Grundstüdes, es sen alcher, Wiese, Weingarten, Wald oder Weide, erhöhen oder verringern, die dem Grundwertsschäder als ein Regulativ dienen, und nach welchen er das Grundsstüd in die eine oder andere Klassestige segründen.

# 3meites Sauptstück.

# Agrifultur.

#### g. I.

Begriff, Zweck und Eintheilung der Agrikultur.

- n. Unter Agrifultur wird jener Theil der Landwirthschaft verstanden, welcher die verschiedene Zubereitung des Bodens lehrt, welche nothwendig ist, wenn die in ihm besindlichen, oder in denselben zu versegenden Pflanzen alles da sinden sollen, wovon ihr lebhaftes Wachsthum abhängt.
- 2. Das Wachsthum der Pflanzen wird in einem gegegebenen Boden um fo lebhafter vor fich geben, als sie in demfelben eine größere Menge von Nahrung antreffen, und Wasser, Wärme und Luft in einem schicklichen Verhältnisse auf sie einwirken.

Siebe hierüber ben f. II. der Ginleitung.

- 3. Die Nahrung der Pflanzen besteht größtentheils aus organischen Körpern, die entweder schon an und für sich im Wasser auflöslich und sogleich nahrend sind, oder durch die Käulnis in diesen Zustand versett werden.
- 4. Wir muffen aber außer diesen noch alle jene Stoffe hieher gablen, die wir in der Zusammensegung

ber organischen Rorper antreffen, und die biefer nicht immer und überall bloß aus ber Berfegung ber organifchen Korpen bernimmt.

Sieher gehören ber Schwefel, und die Verbindungen ber Schwefelfaure mit Laugenfalzen, Kalt ober Gifen; die Verbindungen ber Galpeterfaure mit Laugenfalzen ober Erden; die Verbindungen der Kochfalzsfaure mit Laugenfalzen ober Erden; endlich Kalt und Laugenfalze selbst, in wiesern sie entweder mit den vegetabilischen Sauren oder mit den Bestandtheilen des Humus Verbindungen eingehen, und auf diese Art von den Pstanzen aufgenommen werden.

Die Beweise, daß diese Körper nicht als Reise den Bachsthum der Pflanzen befordern, was ohnehin kaum bewiesen werden darf, da es aller Analogie und allen Erfahrungen entgegen ift; ferners daß sie nicht bloß dadurch wirken, daß sie den im Boden besindlichen Humus in einen im Baffer auslöslichen Jupand verleben; sondern daß sie zum Theil ganz als nahrend, und nur zum Theil als Rahrung vermittlend angesehen werden muffen, werden wir spater, wenn in der Aufzählung der Duns germaterialien die Rede von ihnen fepn wird, liefern,

5. Die Pflanzen erhalten genügende und jährlich sich mehrende Nahrung, wenn die absterbenden Theile der Pflanze im Boden bleiben, und auf keinerlei Weise weggesührt werden: geschieht dieß letztere, so muß ihnen der Entgang durch dungende Materien, die man in den Boden führt, erfest werden. Endlich erhalten die Pflanzen auch noch dungende Substanzen durch Ueberschemmungen.

Der Waldboden, dem man alle abfallenden Blätter sammt ben Wurzelfidden läßt, ift reich genug, besonders in ebener Lage, wo er nicht abgeschwemmt wird, den mächtigsten Holzwuchs zu zeigen. Wird ihm aber nicht sowohl das abfallende Laub, als auch das im Schatten der Baume wachsende Moos entzogen, und zur Streu in der Wirthschaft verwendet; werden seine Wurzelfidde ausgegraben: so fängt der Holzwuchs an zu verkümmern, weil die Bäume Mangel an Nahrung leiden. Wiesen, die nicht mit trübem Wasser aus Bächen oder Flüssen überschwemmt werden können, werden beim jährlichen Mähen, ohne daß man sie düngt, immer weniger ergiebig: nur solche Wiesen, die allichrelich überschwemmt werden, oder nach Gefallen mit Bach = und

Flugmaffer bewäffert werden können, oder folche Aeder, die auf gleiche Art gedüngt werden, wie z. B. die Felder von Rieder Z eg ppten durch den Ril beschlammt werden, bedürsen keiner Dungung, alle andern Biesen, besonders aber Aeder, in denen die Konsumtion des humus noch größer ift, bedürsen in demselben Berhältnisse einer Jusher von Dunger als jener durch die darauf kultivirten Pflanzen aufgezehrt, oder durch die Einwirkungen der Luft, des Lichtes und des Wassers verstüchtiget worden ist.

Wenn man eine Weide oder einen Waldboden aufbricht, und in einen Acter verwandelt: so trägt er so lange reichliche Früchte, als hinlänglicher humus in der Dammerde verhanden ift, die Pflanzen zu nähren. Ift dieser endlich erschöpft: so muß ihm entweder neue Kahrung zugeführt werden, wenn man den sihm Boden noch ferners als Acter mit Vortheil benüßen will, oder man läst ihn ruhig liegen und überläst es der Ratur im Berlaufe einer Reihe von Jahren wieder so viel humus im Bos den zu erzengen, als hinlänglich ift, um eine neue Getreidernte

bervorzubringen.

Am Abbange von Hügeln und Bergen, besonders aber in der Rabe großer Fluffe trifft man oft eine fehr machtige Schichte des reichften Bodens aufgeschwemmt, die oft durch ein Pagr Menfchenalter hindurch immerfort ale Alderland benüßt wird, ohne je gedungt zu werden, und ohne daß es Roth thut fie gu bungen. Mande haben geglaubt, daß man diefe außerordent. liche Fruchtbarfeit der Bechfelwirtung Des Bodens auf Die Luft und das Baffer juschreiben muffe, woher folder Boben die er-forderlichen Stoffe beziehe; benn im humus, als einer zerfets-baren und vergänglichen Gubftanz könne fie unmöglich liegen, der muffe in diefem langen Beitraume durch das oftmalige Pflus gen und Fruchtetragen aus dem Boden langft verlowunden fenn. Indeffen liegt dennoch fo bier wie allenthalben die Urface Der Fruchtbarteit nur im Dumus, ber in einem folden Boden in viel größerer Menge, zu einer mehr als gewöhnlichen Tiefe und mit vielem Thone umbullt, vorhanden ift, der feine Berfluchtis gung hindert. Die Schichte der Dammerde von Bulte gg im Baticher Komitate, von ber ich oben (Agronomie f. V. F. 9) Melbung that, ift 2 Schub machtig. Jener Ader, beffen Erde ich untersuchte, trägt, wie ich bereits melbete, feit 34 Jahren Dais, Weißen, Mengfrucht, Gerfte und Daber; boch mird er alle britte Jahr gebracht. Die Fruchtbarkeit folder Aeder ift Peineswegs unerschopflich; nach einer Reihe von Jahren, Die nach Berhaltnif ber Fructe, bie man bem Boden abnimmt, und nach bem öfteren oder feltneren Pflugen verfchieden ift, mirb endlich ber auffoeliche Theil des Sumus fo gering, daß er die auf ibn verwendete Dine nicht mehr lobnt , und nun muß entweder die untere, vom Pfluge nicht erreichbare Schichte ber Dammerbe burd Graben auf die Oberflache geworfen, und die obere lage bafur hinabgeworfen werden , ober man muß ben Uder bungen. Beweise dafür liefern die alten Marschlander des nordlichen Deutschlandes, die alle mehr oder weniger schon gedüngt merben : fo werden auch im Batfder Komitate nur wenige Gegenden mehr angetroffen, wo man gar nicht bungte, und wo

ber Stallmift gu Brennmateriale vermendet mirb.

Das manche Acter, die nie gedüngt werden, ohne Marschboden zu seyn, doch noch die auf sie verwendete Dube lohnen, liegt oft in der Lage derselben, vermög welcher sie Nahrung zugeschwemmt erhalten, oder muß in der oft wiederhohlten Brache gesucht werden, die man jedesmal nur dann fürzt, wenn sie sie fark begrant hat, und wodurch sie Stelle einer grunen Dungung versieht. Daß solche Accer nur aus Thon- oder Mergelboden bestehen können, versteht sich wohl von selbst.

- 6. Wasser, Warme und Luft werden von außen gegeben, und es liegt nicht in der Macht des Menschen sie zu mehren oder zu mindern, Beil aber von der Mischung, und der Lockerheit oder Festigkeit des Bodens das langere oder fürzere Verweilen des Wassers im Boden, und von daher seine schnellere und größere, oder langsamere und geringere Erwärmungsfähigkeit, so wie auch der größere oder geringere Zutritt der Luft abhängt: so liegt hierin die Möglichkeit, durch die Umanderung der physischen Beschaffenheit des Bodens, die auf die Pflanzen einwirsende Wenge des Wassers, der Warme und der Luft zu verändern.
- 7. Es gibt baber zweierlei Mittel, bie physische Beschaffenheit bes Bodens umzuandern: chemische und
  medanische.
- 8. Chemische Mittel sind die Bestandtheile des Bodens selbst: Sand, Thon, Ralt und Humus, oder halb zersetzte organische Substanzen. Sie verändern die Rohasson des Bodens, seine wasserhaltende Kraft und seine Erwärmungsfähiakeit.
- 9. Mechanische Mittel find die Wendung, Loder rung und verschiedentliche Bilbung der Oberflache des Bobens, wodurch der bem Bachsthum der Pflanzen nachthei-

lige Zusammenhang ber Bestandtheile desselben aufgehoben, und das Absließen und Verdunften des Wassers, sein schnelleres oder langsameres Erwarmen befördert oder verhindert wird.

- 10. Die Pflanzen sind verschiedener Natur; die einen fordern mehrere Feuchtigkeit, die anderen können Trockenheit vertragen; die einen fordern mehr, die anderen weniger Wärme; die einen fordern vielen und leicht auslößlichen Humus, die andern gedeihen auch in einem minder
  reichen Boden; die einen kommen nur im Sand-, die anderen nur im Thon-, und wieder andere nur im Kalkboden
  fort. Wollen wir daher bestimmte Pflanzen in einem bestimmten Boden kultiviren: so muß die chemische Mischung und die physische Beschaffenheit des Bodens der
  Natur der Pflanzen gleich angemessen senn.
- 11. Nicht immer entspricht die Mischung unter ben gegebenen Verhaltnissen der Natur der vorzüglicheren landwirthschaftlichen Gewächse, die wir von unserem Boden zu erhalten wünschen, und wir suchen diesen Fehler dadurch zu verbessern, daß wir ihm jene Bestandtheile beimengen, die ihm mangeln.
- 12. Häufiger aber ist die Mischung des Bodens in Rudficht der erdigen Theile den Pstanzen angemessen, und es mangelt diesen zum lebhaften Bachsthum nur eine angemessene Menge von Nahrung, oder ein Mittel, die im Boden besindliche Menge von altem Humus in eine schnellere Ausschung zu bringen.
- 13. Oft ift der Boden mit unnugen Pflanzen, mit Stei en, Waffer u. f. w. erfüllt, die erft weggeschafft werden muffen, wenn die von uns zu kultivirenden Gewachse einen gehörigen Standort finden follen.

- 14. Enblich wird ber Boben bloß beswegen zur Aultur ber Acter-Pflanzen fehlerhaft, weil seine Theile zu fest auseinander liegen, und seine physische Beschaffenheit wird durch die Wendung und Lockerung so fehr verändert, daß er ohne alle anderen Mittel zum trefflichsten Standorte für diese Pflanzen gestaltet wird.
- 15. Rach ben Mitteln, beren fich ber Landwirth gur Berbefferung feiner Felder bedient, gerfällt die Ugrikultur in die chemische und mechanische.
- 16. Die chemische Agrifultur lehrt, wie ber Boben mit pflanzemahrenben Substanzen bereichert, und wie feine, fur bie gegebenen Berhaltniffe fehlerhafte Mifchung verbeffert mirb.
- 17. Die mechanische Agrifultur zeigt, wie burch verschiedene Arbeiten der Boden gewendet, gelockert, gereiniget und in einen urbaren Zustand versetzt wird.
- 18. Die erftere hat zwei Untertheilungen: bie Cehre ber Dungung und bie Lehre ber Berbefferung bes Bobens burch chemifche Mittel.
- aq. Die lettere gerfallt ebenfalls in zwei Untertheis lungen : in die Beaderung und die Beurbarung.

#### g. 11.

# I. Chemische Mgrifultur.

## A. Bon ber Dungung.

1. Unter Dünger verfieht man im Allgemeinen jeben Korper, ber gur Ernahrung ber Pflanzen unmittelbar beitragt.

- 3. Die Pflanzen werden nur baburch ernährt, daß sie die nahrende Substanz in stüssiger oder dampsformiger Form aus der Erde oder der Atmösphare mittelst der Wurzeln oder Blätter ansaugen. Der nahrende Körper muß daher im Wasser auslöslich seyn, und wenn es eine für sich im Wasser umantösliche Substanz ist, so muß diese erst durch die Einwirkung einer anderen Substanz zerseht und in einer neuen Mischungsform im Wasser auflöslich geworden seyn, ehe sie als Nahrung oder als Dünger zu betrachten ist.
- 3. Die tobte organische Materie enthalt alle die Bestandtheile, aus denen die lebende derfelben Art zusammengesetzt ift. Sie ist daher die vorzüglichste Nahrung der Thiere und Pflanzen.
- 4. Die organischen Substanzen enthalten nicht alle biefelben Urstoffe, und ihr Mischungeverhaltnis ift febr verschieden.
- 5. Jene organischen Substanzen zersesen sich am schnellsten, die aus der größten Menge von Urstoffen zu-sammengesett sind, und geben eine vollsommen befriedigende und reichliche Nahrung, weil alle Bestandtheile der Materie vorhanden sind, aus denen der lebende Körper sich ergänzt und neu gestaltet.
- 6. Organische Substanzen, die nur ans 3 bis 4 Urestoffen zusammengesetzt sind, zersetzen sich nur schwer, bezonders wenn ihr Zusammenhang sehr fest ist.

hierans erklatt sich die große Nahrungssähigkeit des Fleissand der thierischen Substanzen überhaupt für Thiere und Pflanzen; denn sie sind zusammengesest aus Wassersoff, Rohlenftoff, Sauerstoff, Sticksoff, Schwefel, Phosphor, Ralk und Rali: und die geringe Nahrungssähigkeit des holzes, das nur aus Wasser, Rohlen und Sauerstoff, aus kalischen Körpern, und Erden zusammengesest, und überdieß noch von sehr sester Rosskalton ist.

- 7. Da wir aber auch Schwefel, Phosphor, Kalf, Laugenfalze und manche andere Salze bei der Unalpse der organischen Substanzen antressen: so mussen wir mit allem Rechte im voraus schließen, daß auch diese Körper, da sie wesentliche Bestandtheile der organischen Substanz sind, als unmittelbar nährend angesehen werden mussen.
- 8. Durch die Erfahrung wird diese Vermuthung besstätiget, denn alle diese Körper befordern das Wachsthum der Pflanzen.
- 9. Ihre Birfung als Dunger muß aber viel geringer fenn, wie jene ber organischen Substanzen, ba sie nur einen, ober zwei Stoffe in fich enthalten, die in die Pflanzen eingeben.

Sie ift auch beswegen geringer, weil biefe Stoffe nur in Meinerem Dage in ben Pflangen erforderlich find.

- 10. Die organischen Körper werden in zwei Saupt- flaffen abgetheilt, in Thiere und Pflanzen.
- 11. Die Thiere find im Verhaltnisse gegen die Pflanzen nur sparfam über die Erde verbreitet, auch werden sie größtentheils nach ihrem Tode von anderen Thieren aufgezehrt, und nur ein geringer Theil derselben kömmt den Pflanzen als Nahrung unmittelbar zu gute.
- 12. Die Pflanzen bedecken die Oberfläche der Erde, und gewähren nicht sowohl dem größten Theile der Thiere die erforderliche Nahrung, als auch sich selbst, indem das folgende Geschlecht die Ueberreste des erstern ausnimmt.
- 13. Die pflanzennährende Materie, die man im Sumus des Bodens antrifft, oder die man den Zeckern zuführt, besteht daher größtentheils nur aus vegetabilischen, und nur aus einem kleinen Antheile animalischer Stoffe.

- 14. Welche Mittel uns ju Gebote fieben, Die Daffe ber pflangennahrenden Materie im Boden zu vermehren, und welchen Berth Diefe verschiedenen Substangen gegenfeitig für die Ernahrung der Pflangen haben; bann welche Beranderung die tobte organische Materie guvor erleiden muffe, ebe fie als Rahrung für Die Pflanzen betrachtet werden fann, find die wichtigften Untersuchungen nicht fowohl diefes Abschnittes, als ber Landwirthschaft überbaupt: benn ba bas Ertragniß ber Relber bei übrigens gleichen Umftanden immer nur in bem Berhaltniffe größer ift , als diefelben reicher an naturlichem humus, oder ftarfer gedungt worden find; fo erhellet bieraus, bag jene Lebre, welche die dungenden Substangen nach ihrem verschiedentlichen Werthe fennen lehrt, und uns mit ihrer zweckgemäßesten Behandlung und Berwendung befannt macht, den allergrößten Ginfluß auf ben Bortheil der Wirthschaft haben muffe, und die angestrengtefte Aufmerkfamfeit bes Candwirthes verdiene. werden demnach die Lebre ber Dungung in folgenden Abfagen vortragen.
  - a. Bon den Düngermaterialien.
- b. Bon der Zubereitung der dungenden Subftangen, ehe man fie dem Boden einverleibt.
- c. Bon der vortheilhaftesten Art ihrer Berwendung.
- d. Von ihrem verhaltnismäßigen Werthe, und der verschiedenen Menge, die erforderlich ist, um von ihnen bestimmte Wirkungen zu erhalten.

#### A. Bon den Dünger = Materialien.

1. Die dungenden Körper werden eingetheilt in erganische und mineralische.

2. Alles, was organischer Abkunft und im Basset aufloslich ist, oder es in Berührung mit der Luft allmählich wird, muß als Düngermaterial betrachtet werden.

Die von organischen Körpern herrührenden Substanzen burfen nur in sofern als Dungermaterialien betrachtet werden, als sie noch aus einem Gemische mehrerer Elemente bestehen, ober in einem solchen quantitativen Berhaltniffe sich besinden, das ihre Berfetung im Boden nicht gar zu unmerklich ift. Dolz-Roblen und reine Steinkohlen dursen baher, obgleich sie organischer Abrunft sind, nicht hieher gezählt werden, weil die ersteren satt blog aus Roblensoff bestehen, die andern aber eine Berbindung bes Roblensoff bestehen, die andern aber eine Berbindung des Roblens, Basser, Sauer und Sticksoffes sind, die nur sehr langsam durch Luft und Wasser zerseht wird. Strenge genommen mussen aber auch diese Roblenarten als Dungermateriaslien gelten, weil sie einer endlichen Zersehung und Bersichtigung dennoch sähig sind. Da diese aber so langsam, und nur im Berlause einer sehr langen Zeit erfolgt: so konnen die Pflanzen von ihnen keine genügende Rahrung sich aneignen, und wir schließen sie daher mehr in praktischer als wissenschaftlicher Sinsicht aus der Bahl der düngenden Substanzen.

3. Von ben min eralischen Substanzen mussen alle jene hieher gezählt werden, die als zusammengesette Körper die Bestandtheile der organischen Materie enthalten, und mit den Bestandtheilen des Bobens unter der Mitwirfung von Wasser, Wärme und Luft Verbindungen einzugehen sähig sind, oder auch wohl in Wasser aufgelöst, geradezu in die Pstanzen aufgenommen werden. Solche Substanzen sind nach unsern gegenwärtigen Kenntnissen: der Kalf, die Laugensalze, der Schwefel, die Verbindungen der Schwefelsaure mit Erden, Laugensalzen und Eisen; und die Verbindungen der Erden und Laugensalze mit Salpeter und Kochsalzsäure.

#### g. III.

# Organische Düngermaterialien.

A. Thierifche Korper und Musmurfe.

1. Jeder animalif che oder ve getabilif che Rorper, oder nabere Bestandtheil berfelben, ift im Stande den Pflanzen zur Rahrung zu bienen, und muß als Dungermaterial betrachtet werden. Indessen können in der Praxis der Landwirthschaft nur jene thierischen oder Pflanzenkörper zu den Dungermaterialien gezählt werden, die keiner anderen besseren Berwendung fähig sind.

Digleich die Körper unferer Sausthiere die kräftigste Mahrung für die Pfianzen fepn wurden: so kann doch hievom entweder gar kein, oder ein sehr beschränkter Gebrauch gemacht werden; denn gesunde Thiere zu tödten, um sie zu verscharren, ware zu koffpielig, und durch Krankheiten zu Erunde gegangene, die von den Menschen nicht verspeiset werden, kommen zu selten vor, als daß es sich verlohnte hierauf Rückstät zu nehmen, abgesehen von den Hindernissen, die beiser Berwendung das Borurtheil und die Beschwerlichkeit, sie mit der Erde in Mengung zu bringen, entgegensehen; denn fie verscharren heißt nicht immer, sie auf eine solden Art dem Boden einverleiben, daß die Pflanzen Bortheil davon haben. — In den Ufern des Meeres, in den Mündungen großer Fisisse werden manchmal Fische in so großer Anzahl mit Leichtigkeit gesangen oder ausgelesen, daß man sie nicht besser zu verwenden weiß, als sie unterzuädern.

- 2. Alle thierischen Substanzen haben für den Menschen einen so großen Werth, daß er sie forgfältig zu Rathe halt, und auf jede andere Weise hober benutt, als zu Dunger.
- Die haare, Saute, das Fleisch, Fett, die horner, Rlauen, Gebarme, Anochen ; turg alle Theile der Thiere werden bis auf unbedeutende Abfalle benütt.
- 3. Nur allein die thierischen Auswurfe haben keinen andern Werth, außer dem, zu Dunger verwendet zu werden, und da sie zugleich in sehr großer Menge zu haben sind: so eignen sie sich dadurch zum vorzüglichsten Dungemmateriale.
- 4. Die Andwarfe ber Thiere sind ein Gemenge, das aus ben Ueberbleibseln der genossenen Rahrung und Getrante, und ben zur Auflösung derfelben beigemischten thiezischen Gaften besteht.

Um die durch bas Rauen im Munde verkleinerten Speifen im Magen und dem erften Darme vollends aufzulosen, daß bie einsaugenden Gefage bes Getrofes, Diefer große Burgelftod ber Thiere, ber fich in die Gebarme mundet, ohne daß wir feine Dundungen fo wenig wie jene der Pflangenwurgeln nachjugeigen im Stande find, fie aufnehmen tonnen, wird benfelben im Das gen ber Magenfaft, im erften Darme ber Saft ber Pantreass drufe, und die Galle beigemifcht, welche, besonders der erstere, eine ausnehmend starke auflösende Rraft auf die, der Natur des Thieres angemeffenen Speifen ausubet. Der Truthabn loft gange Ruffe im Magen auf; ber Sund und Bolf Beine, u. f. m. Das, mas aus dem Speifebrei von den thierifden Burgeln nicht angefangt worden, wird ausgeworfen, und besteht aus den um aufloslichen oder auch mobl aufgeloften, aber im Ueberfluffe genommenen Rahrungetheilen mit den thierifden Auflofungefaften gemifcht. Der Untheil von thierifden Stoffen in ben Auswurfen Der pflanzenfreffenden Thiere ift immer fehr gering, wie uns die demifde Berlegung Diefer Substangen, ja felbft bas bloge Unfeben berfelben überzeugt. Bei fleischfreffenden Thieren find bie Ertremente gang thierifd. Bei jenen, Die wie der Menfd, Fleifd und Pfiangen effen, find die Auswurfe in demfelben Berhaltuffe thierifder, ale fie mehr Fleisch ju fic genommen haben. Immer geht biefer Speifebrei foon in den Gebarmen in die erften Grade der faulen Gahrung über, denn er findet alle Bedingungen hiezu in dem Rorper. Die Faulnig wird um fo mehr fortidreiten, je mehr die Nahrung thierisch war und je bunner die Ertremente find.

5. Die thierischen Auswurfe ber pflanzenfressenden Thiere sind unter sich nach der Matur der Thiere, und bann bei benfelben Thieren nach der Natur der genommenen Nabrung verschieden:

Sie sind fester oder stuffiger, je nachdem die Thiere viel oder wenig Basser oder wasserie. So besteht der Auswurf des Schaf- und Jiegengeschlechtes aus trockenen Rügelchen, und des Auswurf des Schaf- und Ziegengeschlechtes aus trockenen Rügelchen, und der Auswurf des auf der gleichen Beide sich ernährenden Hornviehes ist ausgelöst und breiartig, wahrscheinlich deswegen, wil das Schaf nur wenig trinkt, und viel verdünstet, während das horns vieh viel trinkt, und weniger verdünstet. Es bleibt demnach im letteren Falle mehr Wasser den sestenenten beigemengt, als im ersteren. Daß aber der auf das trockene Gewicht redus zirte Auswurf der einen Thiere bei gleichem Futter mehr oder weniger therische Materie in sich enthalte gegen andere Thiere, wie Einige meinen, ist einer vernünstigen Unsicht der Sache entgegen, und die größere Virklamseit der einen gegen die ans deren, als Dünger, läst sich viel richtiger anders erklären.

Die Auswurfe derfelben Thierart muffen aber demifd verfchieden fenn, und als Dungermateriale einen abweichenden Berth haben, je nachdem diefelben Thiere verschiedentlich ernahrt werden.

Rabrend sind zwar alle naberen Bestandtheile der organisschen Körper, nur sind sie es nicht im gleichen Grade. Thierische Substanzen enthalten alle zur Bildung eines neuen Körpers ersforderlichen Bestandtheile in sich, und da sie bis auf die Knochen und Hörner nur einen sehr geringen Jusammenhang haben; so werden sie in den Körpern jener Thiere, denen diese Nahrung von der Nahrun angewiesen ist, sehr leicht verdauet, und eine verhältnismäsig geringe Quantität hievon nährt sie hintänglich, weil sie fast ganz ausgesangt werden kann, mährend dieselben Thiere ein viel größeres Bolumen an Pflanzennahrung zu sich nehmen müssen, um die gleiche Sättigung und Krast zu erlangen, wie wir bei der Ernährung der arbeitenden Menschen mit Fleisch und Fett gegen Wehl und Zugemüse ersahren, und wie wir bei der Ernährung der Pflanzen mit Kloatendünger gegen abgesaulte Säglpäne oder Gärberlohe bemerken.

Rach den thierischen Substanzen sind die Körner der Pflansen am meisten nahrend. Sie enthalten fast alle dieselben Bestandtheile wie die thierischen Substanzen, nur in einem anderen quantitativen Berhaltnisse, indem nämlich jene Stoffe, welche allen thierischen Körpern eigen sind: Stickftoss, Phosphor, Schwefel in einem viel kleineren Berhaltnisse gegen den Kohlens, Wasser- und Sauerstoss von den mer ziemlich sest ift, so werden sein dem Magen und den Gedärmen der Thiere, wenn man sie in dem Magen und den Gedärmen der Thiere, wenn man sie nicht vorher durch Kunst zerkleinert, oder ausweicht, nicht immer völlig aufgelöst, und die Thiere brauchen ein größeres Gewicht hievon, um sich zu ernähren, wie von thierischen Substanzen.

Die Blatter, Stangel, Fruchtgehause und Wurzeln ber Pflanzen sind immer aus einer kleineren Anzahl von Urftoffen zus sammengelest, und um so minder nahrend, je weniger sie zusammenaesest sind, und je fester ihr Jusammenhang ift. Wenn die Thiere hievon gehörig sollen ernährt werden; so muffen sie indemselben Verhältnisse mehr davon zu sich nehmen, als sie weniger leicht aussissisch sind, und außer dem Wasser, Sauer und Rohslenstoff weniger von den übrigen Stoffen in sich enthalten.

Da die Ernährung der Pflanzen von denfelben Bedingungen, wie die Ernährung der Thiere abhängt, so wird es einseuchtend, daß die thierischen Auswürfe sich um so nährender für die Pflanzen erweisen werden, je mehr sie thierische Bestandtheile in sich haben, und daß man mit einer verhältnismäßig kleinen Mengederselben sehr auffallende Wirkungen hervordringen wird, so wie, daß die Auswürfe jener Thiere, die reichlich mit Körnern gefüttert werden, als Dünger ungleich wirksamer seyn mussen, als wenn dieselben Thiere nur mit Pflanzenblättern oder duren Stänzgeln ernährt worden sind. Beweis hiefür ist die ungemeine Wirksamsteit der menschlichen Auswürfe, und die Vergleichung der pflanzennährenden Eigenschaft der Auswürfe der Frachtpferde,

Die fast gang mit Kornern, gegen jene, die bloß mit schlechtem Deu und Strohe ernahrt werden. Die ersteren dampfen einen start ammoniakalischen Geruch aus, die zweiten riechen kaum; die ersteren gehen im Saufen, oder auf der Misstatte schnell in Faulniß über, und erwarmen sich sehr heftig; die zweiten thun dießtin einem gar viel minderen Grade, und wenn die ersteren auf den Acker gebracht werden, so außern sie eine auffallend große Wirtung, die nur von den menschlichen Auswurfen übertrossen wird.

6. Die Answurfe des Hornviehes machen in den meisten Wirthschaften den größten Bestandtheil des Dungers aus; der Menge nach folgen hierauf die Auswurfe der Schafe, der Pferde, der Schweine, der Mensichen und endlich jene des Gestügels.

#### a. Auswürfe des Hornviehes.

artig, mit vielem Baffer erfüllt, und defiwegen vor allen geschickt, mit einer großen Menge von Streu sich zu mieschen, wodurch ihre eigene Bersetung aufgehalten, jene ber Streu aber befordert wird.

Roch der Analyse der Erkremente des hornviehes von den Berren Thaer und Ginhof (hermbft. Archiv II. Deft) find dieselben spezifisch schwerer wie Wasser; = 104,5, und bestehen aus 71%. Wasser, und 281% fester Substanz. 3840 Gran frischer Gerkremente moren gusammengesetzt aus

2. Die Auswurfe des Hornviehes, sowohl die festen als fluffigen, dunften felbst bei den Mastthieren keinen ammoniakalischen Geruch aus, und gehen für sich alleiu den Bedingungen der Gabrung überlassen, nicht febr rasch in Faulniß über, weswegen nur eine geringe Erwarmung hiebei bemerkt wird.

Die größere Menge von Baffer, die in diefen Auswurfen enthalten ift, ift die Ursache, daß die durch die anfangende Gährung entstehende hine größtentheils dadurch unmerklich wird, weil sie zur Verdunftung des Baffers verwendet wird.

- 3. Benn das Hornvieh im Binter größtentheils mit Stroh genahrt wird; so ist ihr Dunger auch von ungleich geringerem Berthe, als wenn dieselben Thiere mit heu, oder gar mit Körnern gefüttert werden. Die Auswurfe der mit Getreide gefütterten Mastochsen sind mehr zusammen-haltend, und am Acker von der größten Birksamfeit.
- 4. Der hornviehdunger erzeigt fich am Uder mindet wirkfam, wie jeder andere Dunger, der im Sommer von den Schweinen gewonnene ausgenommen; weil die Auswurfe dieser Thiere fast immer mit Streu überladen sind, während im Pferdemist weniger hieven, und im Schafmiste baufig gar keine Streu enthalten ift.
- 5. Daß sich der hornviehdunger durch langere Jahre wirksam erweist, wie der Pferd und Schafdunger, muß einzig nur den beigemengten, minder leicht auflöslichen und zersetbaren vegetabilischen Substanzen zugeschrieben wers den, die erst allgemach verfaulen, und im zweiten und dritten Jahre den Pflanzen Nahrung geben, wahrend das Thierische im Dünger fast immet im ersten Jahre verzehrt wird.

#### b. Auswurfe ber Ochafe.

- 1. Die Auswürfe der Schafe und der Ziegen bestehen aus runden, kleinen, zimlich trockenen Rugeln, und sehr wenigem Urin.
- 2. Der Schafmist geht in feine mit großer Erwarmung verbundene Gahrung über, benn es fehlen ihm sowohl bie Pflanzentheile, die unter den Bedingungen der Gah-

rung sich erwarmen, als auch bie nothige Feuchtigkeit und Cockerheit.

Sembhnlich wird ber Schafdunger unmittelbar aus ben Ställen auf die Aeder geführt, was in jenen Fällen, wo nur sehr wenig eingestreuet wird, wohl auch das Invedmäßigste ist. Im Stalle kann aber kein Dunger sich erwärmen weil ihm die Bedingungen mangeln, die aur raiden Fäulniß erforderlich sind, bei welcher nur allein eine starke Erwärmung der faulenden Mind, bei welcher nur allein eine starke Erwärmung der faulenden den Schaffe auf den Ställen früher auf haufen; so wird sich da die Masse allerdings erwärmen, aber geringer noch wie die des hornviehdungers.

- 3. Die Auswurfe dieser Thiere lassen sich nur sehr schwer und unvollsommen mit Streu mischen, und weil haufig gar keine, in jedem Falle aber nur eine geringe Menge von beigemengten gröberen Pflanzentheilen sich im Schafmiste vorsindet, und derselbe bloß aus den sein zertheilten Ueberresten der genossenen Pflanzen mit den zur Auslösung derselben bestimmten thierischen Sästen bestehet; so zeigt er am Acker eine sehr große Wirksamkeit, und wird daher mit Recht von allen in der Wirthschaft selbst hervorgebrachen Düngergattungen als der vorzüglichste bestrachtet.
- 4. Die Wirfung des Schafmistes als Pflanzennahrung ist groß, aber sehr vorübergehend; denn die thierischen, und der größte Theil der vegetabilischen Bestandtheile desselben ist in einem auslöslichen Zustande, und kann
  von den Pflanzenwurzeln sogleich angesaugt werden, und
  der geringe Rest zersett sich entweder noch im Verlaufe
  besselben Jahres, oder ist so geringe, daß er einer zweiten Saat kaum mehr hinlangliche Kraft zu geben vermögend ist.

Wenn man vom gewöhnlichen Stallbunger, der aus den Abfallen des hornviehes mit vieler Streu zusammengesett ift, bemerkt, daß 30 Fuder, jedes zu 1200 Pfund einem Joche Acker so viele Kraft geben, daß er bei gunstigen übrigen Berhältnissen 24 Meten Weiten hervorbringt: so werden dieselbe Wirkung 10 Fuder Schasmist a 1200 Pf., oder der dritte Theil der er-

fteren Menge leiften: allein es find bei naberer Untersuchung in diesen 10 Fubern eben so viel, vielleicht noch mehr thierische Erkremente, auf ihr trockenes Gewicht reduzirt, vorhanden, als in den erstern 30 Fubern, wenn wir namlich vom ausgeführten Stallmiste die beigemengten noch unaustöslichen Begetabilien, und das Wasser abschlagen. Es ist daher ganz überfüssig, ja aller Analogie entgegen, anzunehmen, daß im Schafisste mehr pflanzennahrende Materie vorhanden sen, wie im Dünger des Hornviehes, oder der Pferde. Wenn wir nur auf das trockene Gewicht der Abfälle allein Rücssicht nehmen; o zeigt sich zwisschen benfelben kein anderer Unterschied, als der aus der verschies, bentlichen Nahrung der Thiere hervorgehet.

- c. Von ben Auswurfen des Pferdegeschlechtes: Pferde, Efel und Maulthiere.
- 1. Die Auswurfe bes Pferdegefchlechtes: Pferde, Efel und Maulthiere, bestehen ebenfalls aus Augeln, die aber einen minder festen Zusammenhang haben, wie jene der Schafe, mehr Feuchtigkeit in sich enthalten, und spezifisch leichter sind. Der harn dieser Thiere unterscheidet sich aber von jenem der übrigen Thiere sowohl durch seine trübe, rothliche Farbe, als seinen eigenthumlichen Geruch.

Der harn der Thière enthalt von 0,03 bis 0,06 fefter Substanzen, die nach Berschiedenheit der Thiere aus mancherlei Salzen nebst harnstoff zusammengesett find.

Der Rubbar'n enthält (n	a do	Brar	() e)		
Salgfaures Rali und Ar			•		0,015
Schwefelsaucks Rali	•	•	•		0,006
Kohlensaures		•	•	•	0,004
Harnstoff		•	•	. •	0,004
Phosphorfaure Ralkerde	•	•	•	•	0,003
•				-	0.053

Der Pferdeharn besteht (nach Fourcrop und Bauquelin) aus:

Benzoefaurem Natrum	•	•	•	•	0,024
Kohlenfaurem —	•		•	•	0,009
Salzfaurem Rali .	•	•	•	•	0,009
Parnftoff	•	•	•		0,007
Rohlenfaurer Kalkerde	•	•		•	0,011
				_	

o,060 Rebft diesen war noch eine unbestimmte Menge von Schleim vorbanden.

Es icheint, daß ber eigenthumliche Geruch bes Pferbeharns bem Bengoefauren Natrum jugeschrieben werden muffe, welches bem Rubharne, fo wie jenem bes Menschen völlig mangelt.

a. Die Auswürfe der Pferde lassen sich ihres mehreren Zusammenhanges wegen nicht so leicht mit Streu mischen, wie die Auswürfe des Hornviehes.

In einer gegebenen Menge Stallmift von Pferden ift daber immer eine ungleich größere Quantitat von thierischen feften und fluffigen Auswurfen enthalten, wie in einer gleichen Menge Stalls mift vom hornvieh,

3. Wird der Pferdemist, d. h. ein Gemenge von Auswurfen der Pferde, mit einer maßigen Menge von Streu den Bedingungen der Gabrung ausgeset; so geht diese febr rasch und nut der Entwicklung febr vieler Warme vor sich.

Warum sich der Pferdemist mehr, wie der des hornviehes und der Schafe erhibt, rührt von seiner Lockerheit, seiner anpassenden Feuchtigkeit, und der angemessenen Menge von Stroh
her, die ihm beigemengt ift, und die sich eigentlich am meisten
erwärmt, mährend sie sich zersest. Legt man die Auswurfe der Pferde zusammen, ohne ihnen Stroh beizumengen; so Ist ihre Erwärmung ungleich geringer; und wenn der beste frische Pferdemist fark zusammengedrückt wird; so erhibt sich die Masse nicht, und geht nur gar langfam in Kaulnisküber.

4. Der Pferdemift erzeugt fich zur Ernahrung ber Pflanzen fehr wirtfam.

Streulofer Shafmift ift der wirksamfte von allen; diesem folgt der Pferdemist, weil in demselben nur wenig Streu enthalten ift, und der größte Bestandtheil in thierischen Auswürfen besteht. Da diese Auswürfe selbst lofer zusammenhangen, und etswas mehr Feuchtigkeit haben, wie jene der-Schafe, so gehen die darin enthaltenen Ueberreste der Begetabilien sehr schleunig in Fäulnist über, und liefern viele und kräftige Nahrung.

5. Der Pferdemist ift um fo wirffamer beim Acerbaue, je mehr er von Pferden herrührt, die start mit Kornern genahrt werden. Der Pferdemist ans den Stallen ber Birthshauser, mo die schweren Frachtpferde fast ausschließlich mit Körnern genahrt werden, ist der fraftigste von allen, diesem folgt der Dunger von den Kutsch und Reitpferden. Wirthschaftspferde erhalten nicht überall und allemahl Korner, und werden mehr mit Klee, und heu und Wurzelwerf genahrt.

6. Die Wirksamkeit des Pferdedungers ift langer anhaltend, wie jene des Schafmistes, aber fürzer dauernd, wie die des hornviehdungers.

Der Unterschied beruhet, wie wir bereits erelart haben, auf der Quantitat und Qualitat der beigemengten Streu.

- d. Bon ben Musmurfen ber Ochweine.
- 1. Die Auswurfe der Schweine find, wie beim Sornviebe, aufgeloft und breiartig, und mit vielem und febr mafferigem harne gemengt.

Das Schwein ist ein Sumpfthier, und nimmt als ein soldes nur masserige, oder mit vielem Wasser gemischte Rahrung zu sich. In den Ställen wird es ebenfalls nur mit masseriger Nahrung gefüttert: im Sommer mit grünen Blättern von Kles, Kraut, Rüben u. s. w. mit Spülich von Branntweinbrennereten, Bräuereien, oder der Küche: im Winter entweder bloß mit Spülich, oder verdünnten Abkochungen von Hinterkorn, mit Wurzeln u. s. w.

2. Der Schweinmift aus den Ställen zerfest fich nur febr langfam', und außert daber geringere Birkungen am Uder, wir die vorhergebenden Dungerarten.

Barnm der Schweinmist ein kalter, trager Dunger genannt werde, oder mit andern Worten, das Machsthum der Pflanzen nicht fehr auffallend befördere, liegt theils in der Bafferigkeit des Kothes; im vielen, und substanzleeren harne; in der übergroßen Menge von Streu, welche diese Thiere in den Ställen nöthig haben, und in der gehaltsofen Nahrung, welche sie bis zur Zeit der Mastung erhalten.

3. Bur Zeit der Mastung ist der Koth der Schweine dicker, und da er um diese Zeit bloß aus den Ueberresten von gehaltvoller Nahrung besteht, so muß er auch

um vieles wirkfamer jur Ernahrung ber Pflangen fic

- e. Bon den Auswurfen der Menfchen.
- 1. Die men folichen Ertremente sind für ben Betrieb unsers Aderbaues im Allgemeinen von geringer Bedeutung, weil die Menge dessen, was in jedem haussthalte gesammelt wird, zu unerheblich und kleinfügig ist, als daß sie verdiente beim Ackerbau in Anschlag gebracht zu werden.

Die menschlichen Erkremente fangen in jedem Lande erst dann an, besonders gewürdiget zu werden, wenn durch die übermäßige Bevölkerung sich der Ackerdau mehr in Gartenkultur verwandelt, und die Anzahl der Thiere in einem geringeren Verhältnis verwandelt, und die Anzahl der Thiere in einem geringeren Verhältnis vorhanden ift, wie z. B. in den Riederlan den und in Italien. Der Mensch verdünstet, nach den Beobachtungen des Sanctorius mehr als den dritten Theis dessen, was er an Speise und Trank zu sich nimmt. Nach diesem Beobachter entsleerte ein Mensch, der 6 Pfund Speise und Getranke zu sich nachm, in 24 Stunden nur 10 Loth seite, und 3 Pfund füssige Erkremenke, was zusamen in 365 Tagen 1219 Pfund beträgt. Der menschliche Darn enthält aber nach Bergelius.

Sarnstoff 0,030
Calisaures Ummonium, freie Milchfaure, milchfaures Ummonium, und thierische Subftang 0,017
Blasensteinsaure. 0,017

3 Pfund Urin enthalten also 0,144 Pfund feste Substanz; und da im Rothe auch noch 0,733 Wasser, und nur 0,267 sesten Substanz enthalten sind: von 10 loth nur 2½ loth übrig blieben = 0,067 Psund; so geben diese mit den ersteren nur 0,211 Pfund des Tags, und im Berlause des Jahres = 77 Pfund seste wasserlose duhgende Substanz; wobei aber vorausgeset ist, daß nichts verloren ginge. Da dieß aber nicht möglich ist, und man zum allermindesten ½ dieser Wasse als Berlust in Anschlag brinzen muß; so bleiben nur mehr 51,4 Pfund übrig. Wollte man diese dußerst kräftige Substanz mit vielem Wasser verdunnt über die wachsenden Pflanzen ausgesehn, wie dieß in Toskan a gesschieht, oder sie mit Wergel gemischt, über die Pflanzen ausstreuen, wie in China, oder sie im trockenen, und gepülverten Instande anwenden, wie in den Garten von Paris geschieht, so wurde man mehr damit ausrichten; so aber, wie wir diese

Subftanz in Anwendung bringen, wenn es ja irgendwo geschiebt, beschränkt sich ihre Wirksamkeit auf einen zu kleinen Raum, und wenn sie auch alle Aufmerksamkeit von Seite des Landwirthes verdient, und in jedem Haushalte sorgfältig gesammelt werden soll: so wird sie für den Ackerbau doch nur erft dann wichtig, wenn man in der Lage ist, sich dieselbe aus Städten in größerer Menge zu verschaffen.

2. Bon allen thierischen Auswurfen find fie fur bie Ernahrung ber Pflangen die wirtsamften.

Es leben die Menichen größtentheils von Körnern und Fleisch; ihre Auswürfe muffen daher am meisten animalisch und in einem folden Justaude von Austöslichteit seyn, daß sie logleich fast ganz zu Rahrung verwendet zu werden fähig sind. Man kann diesen Dunger deswegen nur für solche Pflanzen mit dem größten Vortheile verwenden, die dicke Stängel, oder niebere breite Blätter treiben. Alles Halmgetreide wächst davon zu hoch und zu murbe auf und lagert sich sicher allemal vor dem Gintornen.

3. Die Birksamkeit dieses Dungere ift eben fo fcnell vorübergebend, wie fle groß ift.

Die Wirkfamkeit eines jeden Dungermaterials ift um fo großer, je auflöblicher diefelbe an und fur fich im Baffer ift, oder je schneller sie durch die faule Gahrung, oder die Orndazion in diesen Zustand gelangt. Co wie aber die organische Materie im Boden fich in einem auflöslichen Buftande befindet, wird fie auch von den Pflangen angesaugt, und nebfibei verflüchtiget, indem durch den anhaltenden Gahrungsprozes fic die organische Materie beständig bestrebt ihren Bufammenhang aufzulofen und in luftformige Rorper überzugeben. Die menfchlichen Ertre-mente, als die aufloslichften von allen, muffen daber in einer gegebenen Beit das Bachethum der Pflangen am meiften begunstigen, aber auch am schnellsten aus dem Boden verschwinden, weil ihre gangliche Berfebung am leichteften erfolgt. — Rur wenn Diefe Substang in großerer Daffe bem Boden burd bas. Unterpflugen einverleibt und nicht blog in fluffiger, ober gepulverter Form aber die machfenden Pflangen auf die Oberflache desselben gebreitet worden mare, murde ihre Zersepung zwei, vielleicht drei Jahre erfordern, weil ein Theil davon vergraben bliebe; die mafferige Auflofung Derfelben, oder ihr geringer Untheil in anderen dungenden mit ihr gemischten Substangen wird aber gewöhnlich im Berlaufe eines Commers im Boden verzehrt.

#### f. Bon ben Auswürfen bes Geflügels.

1. Das Geflügel lebt größtentheils von Insetten und Körnern, jum Theil auch von grünen Pflanzen. Ihre Auswürfe sind daher leicht zersethar, und befordern den Wachsthum der Pflanzen auf eine sehr fraftige Weise; nur sind sie in der Wirthschaft von noch geringerer Bedeutung, wie jene der Menschen.

Jede Wirthschaft halt zwar eine angemeffene Menge von Suhnern, Tauben, Gansen u. s. w. Da diese Thiere aber unter Tags immer frei im Hofraume, und auf Weiden herumgehen, denn durch die Stallfutterung würden sie zu kostpielig, und da man nur eine fehr beschränkte Anzahl dieser Thiere vortheilhaft findet: so wird man in jeder Wirtschaft kaum mehr Dunger von ihnen gewinnen, als die Samenbeete für Kopfkraut, Krautrüben, Tabak u. s. w. erheischen.

#### . B. Begetabilische Körper.

- 1. alle Pflangen und naheren Bestande theile derfelben konnen gu Dunger verwendet werden.
- 2. Bei ber geringen Menge thierischer Materien, Die zu Dunger mit Vortheil verwendet werden konnen, und dem großen Bedarfe desselben, muffen die Pflanzen den größten Theil des Dunger-Materials liefern.
- 3. Mit Vortheil werden aber nur jene Pflanzen, oder Theile derfelben zu Dünger verwendet, die keiner andern mehr Bortheil oder Nupen bringenden Verwendung fähig sind. Sieher gehören nicht sowohl alle todten Pflanzentheile, als auch die lebenden Pflanzen felbit.
- 4. Die verschiedenen Pflanzen und Pflanzentheile haben nach der Verschiedenheit ihrer Natur, und nach dem verschiedenen Zustande ihre Ausbildung eine verschiedene Mischung und mannigsaltig abweichende Kohasion.

Die einen Pflangen enthalten mabrend ihrer Begetagion

mehr Schleim, wie die Stängel und Blätter des Eibisch, der Pappeln u. s. w., die andern mehr Juder, wie die meisten Grabarten, insbesondere der Mais; die einen haben leicht versfaulende Blätter und Stängel, wie Rocken, Weiten u. s. w. Die anderen widerstehen ihrer Zersehung sehr hartnäckig, wie die Radeln der Fichten, Föhren, das heidekraut, u. s. w.

- 5. Je einfacher die Pflanzentheile find, und um fo fester ihr Zusammenhang ift, je weniger sind sie geneigt sich zu gerfegen, und um so langere Zeit erfordern sie hiezu.
- 6. Je zusammengesetter die vegetabilischen Körper find, und je lofer ihr physischer Zusammenhang ift, je leichter zersehen sie sich unter den Bedingungen der Gahrung, je mehr und je ausgiebigere Nahrung liefern sie dem
  Uder zur Ernahrung der Pflanzen.
- 7. Die ersteren mussen nothwendig früher, ehe sie bem Acker einverleibt werden, in eine Lage versetzt werden, in der sie alle Bedingungen sinden, die ihre Zersetzung bezünstigen, wenn sie in den Acker gebracht sogleich als Pflanzennahrung brauchbar feyn sollen; die letztern zersehen sich von selbst schnell genug im Boden, und bedürfen keiner Vorbereitung.
- 8: Solche vegetabilische, oder von Begetabilien herrührende Körper, die zur Düngung verwendet werden, sind: Stroh, Laub, Schilf, Heidefraut, Heideboden, Farrenfraut, Torf, Gärberlohe, Modererde, Teichschlamm, Tang, Dehlkuchen, Malzstaub und Ruß.
- 9. Außer diesen abgestorbenen, trodenen, und zum Theil zerfesten Pflanzen und Pflanzentheilen werden aber auch oft grunende Pflanzen zur Dungung verwendet.
- 10. Besteht die bungende Materie bloß aus todten Pflangentheilen: so nennt man sie einen vegetabili-

fchen Dunger; ist sie aus Pflanzentheilen und thieris schen Auswurfen gemengt, so heißt sie Stallmist, Stallbunger; und hat man grunende Pflanzen hiezu verwendet, so erhalt sie den Nahmen: grune Dungung.

vollen wir nun etwas naher beschreiben, und untersuchen, in wiesern sie geeignet sind ben Pflanzen zur Rahrung zu dienen, und welche Wirfungen wir und von denselben versprechen durfen, wenn wir sie zur Bedungung der Felder verwenden.

#### a. Strob.

1. Das Stroh der Getreibearten, deren Körner die vorzüglichste Nahrung der Menschen sind, wird allenthalben in großer Menge erzeugt, und größtentheils zur Vermehrung des Stalldungers verwendet, weil es einer vortheilhafteren Benugung nicht fähig ist.

In den Gebirgelandern, wo Biehzucht die Sauptabsicht bes Betriebes der Landwirthschaft ift, so wie in mageren, sandigen Ebenen, wo es nicht Wiesen gibt, und die Futterpflanzens Rultur vernachläßiget wird, auch wohl mehr gefährdet und minder einträglich ift, dient das Stroh ganz und gar zu Futter, und kein Salm davon wird dem Biehe untergestreuet; in diesem Falle besteht die Streu aus Laub von Blätter, und Nadelbausmen, heibetraut, u. s. w. Pon dem Werthe des Strohes als Futter werden wir später bei der Biehzucht reden.

2. Im Strobe find noch Schleim und Buder als Bestandtheile vorhanden, und weil der Zusammenhang der Holzsafer nur gering ist: so geht es unter den erforderlichen Bedingungen schnell in Gahrung über.

Biel trägt biegu die hohle oder mit Mart erfüllte gyline brifche Form des Strohes bei , welche die gur Gahrung nöthige Feuchtigkeit mehr guruchfalt , und der Luft mehr Zutritt in bas Innere der Maffe gestattet.

3. Je mehr sich das Stroh irgend einer Getreideart nährend für die Thiere erweiset, je mehr wird es auch am Uder das Wachsthum der Pflanzen befördern.

Richt alle Getreibegattungen haben einen vollsommen tobten Stangel und verdorrte Blätter, wenn ihre Körner reif sind, wie der Weißen, Roden, die Gerste und der Jaber; einige sind noch mehr oder weniger saftig, und das Stroh solder Pfianzen wird daher dem Heu nur wenig nachgeseht, wie z. B. des Pfennichs, der Hirfe, des Wais. Hieber mussen auch Linsen. Widen, und Erbsen gegählt werden, denn sie werden früher geschnitten, ehe die ganze Pflanze todt geworden ist.

#### b. ganb.

- 1. Das laub der Baume ift nachft dem Strohe die ergiebigste Quelle, die Ueder mit pflanzennahrender Materie zu bereichern.
- 2. Es ift in hinsicht ber Form, bes Geschmackes und feiner Bestandtheile unter sich sehr verschieden; als Dunger-Materiale aber zeigt es feine merkliche Abweischung, ob man das Laub von Nabel-oder Blatterbaumen verwendet.
- 3. Es zerfetet sich nicht so geschwind, wie bas Strob, und es ift eine größere Menge folchen Dungers zur hervorbringung einer bestimmten Erzeugniß nothwendig; dafür aber halt er langer an, und erset badurch wieder diesen anschenenden Nachtheil.

Die Radeln der Fichten, Fahren und Tannen enthalten nebft Schleim und Polgfafer noch Darg; die Blatter der Ruffe und Sichen viele Sallusfaure; aber man kann nicht bemerken, daß fie mit den Erkrementen der Thiere gemengt einen minder wirksamen Dunger lieferten, wie die Blatter der Obstbaume, der Erlen, Pappeln oder Buchen.

Man muß aber wohl unterscheiden, ob man als Dungers Materiale bloß allein die Blatter, oder auch die Aeste der Baume, an denen die Biätter hängen, verwendet. Im erstern Falle werden bloß die todten, von den Baumen gefallenen Blatter zussammengerecht, und in die Ställe gestreut; im zweiten Falle beraubt man die Baume ihrer Aeste, und zerhacht die feinere

Stängel fammt den daran hangenden Blatte der einen oder andern Art Streu zersehen die holzigen Stängel und Aeste, und je did eife seiner ihr Zusammenhang ist, je länger musischen Erkrementen gemengt, den Bedingungung ausgeseht senn, wenn die Pflanzen im zigen Dunger Bortheil ziehen sollen.

In miefern es Ruben bringt, die 253 für die lieder ju benugen, und bem Bal Dunger dadurch zu entziehen, muß wohl e Große der Balber, das Berhalinig bes Dr gen bas Getreide muffen uns bestimmen, Baume gu befchieunigen ober ju verzogern, Diefelben gurud, wenn ihnen ber eigene 216 Die jum Bertohlen, ober gur Pottafch = Baume murben dem Aderbau eine febr große teriale liefern, wenn die entfernte Lage fold führen der belaubten Hefte nicht meiftens gz Die jum Sausbedarf niedergeschlagenen Bazz1 Streu, aber im Berhaltniß des gangen Beba Mo man die Balber nicht zu ichonen braucht, find , und das Sols und feine Produkte teinem 5 haben , da beraubt man die jungeren Baume ihrer Mefte, ohne die Stamme umzuhauen: ein in Gebirgen, die Ueberfluß an Bald haben, al ift. In ben Beingebirgen von Unter Stelern Erlen, Pappeln, Weiben, Buchen u. f. w. wes grunen, Unfangs August ihrer Befte beraubt, Bundel macht, die man in jene Gruben als Di Die ein neuer Stock eingelegt, oder ein Zweig e Der Mangel eines andern Dungers und bie Bundel erhöht ihren Werth, und man benüst Die Baume febr boch auf diese Beise.

#### c. Schilf.

- 1. Der Shilf ist in sumpfigen Gegenden in großer Menge vorhanden, und da er keiner besseren Verwendung fähig ist, und seine Blatter sich alljährlich wieder erzeugen, so gewährt er in solchen Lagen dem Ackerbau einen beträchtlichen Vorschub.
- 2. Er zerfest sich leicht, denn sein Gefüge ift von großer spezifischer Leichtigkeit, außerft lofe, und schwammig: deswegen wird aber auch von einer fehr großen Masse Schilf nur eine geringe Menge Dunger.

3. Es ift mehr ale mahrscheinlich, daß bie Wirfung bes Schilfes febr vorübergebend fenn muffe.

#### d. Seibefraut.

1. Das Seidefraut ift ein fleiner, niedriget Strauch, der in fandigen Chenen dem Uderbaue die größte Ueberhulfe leiftet.

In solchen Lagen hat man entweder gar teine, oder nur kleine Flachen von Biesen; die Rultur der Futterpflanzen findet die größten hindernisse in der Trodenheit und Magerteit des Bodens, und das am Ader erzeugte Stroh muß zu Futter vers wendet werden. Die mit heidekraut überdeckten Weiden werden gemäht, und dieser niedere Strauch in den Ställen den Thieren untergestreut.

2. Es ift ein schwer zerfegbarer Körper, ber sich in hinsicht seines Busammenhanges und seiner Bersegbarteit wenig verschieden von den feineren Zweigen des Madelholzes zeigt.

### e. Beideboben.

1. Der Seideboden, oder wie man dies Dunsgermateriale im nördlichen Deutschlande nennt, die Heideplaggen sind Rafenziegel, die man dem Beideboden abschält, um nicht bloß die Stängel, sondern auch die Wurzeln, und den alten, in der Erde vorfindisgen humus als Dunger dem Acker zuzuwenden.

Rur bei einer fehr großen Ausbehnung bes Beibebobens, wie auf ber Luneburger Deibe, fann eine folche Wirth- fchaft Statt haben.

2. Für sich in Saufen gelegt brauchen sie lange Beit um so weit zu zergehen, daß sie am Acker verkleinert untergebauet werden konnen. Werden sie mit thierischen Erfrementen gemengt, so zergehen sie sowohl des Fermentes, als der mehreren Lockerheit des Saufens wegen

Stängel fammt ben baran hangenben Blattern. Die Blatter der einen oder andern Urt Streu gerfeben fich bald, nicht aber Die holgigen Stangel und Hefte, und je dider diefelben find, und je fester ihr Busammenhang ift, je langer muffen fie mit ben thie-rifden Ertrementen gemengt, ben Bebingungen ber faulen Gabrung ausgesett feyn, wenn die Pflanzen im Ader von dem holstigen Dunger Vortheil ziehen follen.

In wiefern es Rugen bringt, die Balbftreu als Dunger für die Aecker zu benüßen, und dem Balde seinen natürlichen Dunger dadurch zu entziehen, muß wohl erwogen werden. Die Größe der Balder, das Berhaltnig des Preifes des Solges gegen bas Getreide muffen une bestimmen, bas Bachsthum ber Baume gu befchleunigen oder ju verzogern, denn immer bleiben biefelben jurud, wenn ihnen der eigene Abfall entzogen wird. Die jum Bertohlen, oder jur Pottafch Giederet bestimmten Baume murben dem Uderbau eine febr' große Menge Danger-Materiale liefern, wenn die entfernte Lage folder Balder bas Rus führen ber belaubten 2lefte nicht meiftens ju toftspielig machte. Die jum Sausbedarf niedergefdlagenen Baume liefern wohl Streu, aber im Berhaltnig des gangen Bedarfes nur wenig. Bo man die Balber nicht ju schonen braucht, weil fie ju groß find , und das Solg und feine Produtte teinen Bertaufs : Berth haben-, da beraubt man die jungeren Baume des Radelholzes ihrer Aefte, ohne die Stamme umzuhauen: ein Berfahren, Das in Gebirgen, die Ueberfluß an Wald haben, allenthalben üblich. In den Weingebirgen von Unter-Stelermark werden bie Erlen, Pappeln, Weiden, Buchen u. s. w. wenn sie am besten grünen, Unfangs August ihrer Aeste beraubt, aus denen man Bündel macht, die man in jene Gruben als Dünger einlegt, in die ein neuer Stock eingelegt, ober ein Zweig eingebogen wird. Der Mangel eines audern Düngers und die Wirkung dieser Bundel erhöht ihren Werth, und man benütt die Baume fehr boch auf diefe Beife.

#### .c. & chilf.

- 1. Der Schilf ift in sumpfigen Gegenden in großer Menge vorhanden, und da er feiner befferen Berwendung fabig ift, und feine Blatter fich alljährlich wieder erzeugen , fo gewährt er in folchen Lagen dem Uderbau einen beträchtlichen Borfchub.
- 2. Er zerfest fich leicht, denn fein Gefüge ift von großer fpezififcher Leichtigfeit, außerft lofe, und fcmammig: defimegen wird aber auch von einer febr großen Maffe Schilf nur eine geringe Menge Dunger.

0116

e als wahrscheinlich, daß die Wirfung vorübergebend seyn musse.

#### Seibefraut.

b efraut ift ein fleiner , niedriget moigen Ebenen bem Uderbaue die größte

jen hat man entweder gar teine, oder nur biefen; die Kultur der Futterpflangen findet Te in der Trockenheit und Magerteit des n Acker erzeugte Stroh muß zu Jutter vers mit heidekraut überdeckten Weiden werden niedere Strauch in den Ställen den Thieren

schwer gerfesbarer Körper, ber fich in fammenhanges und seiner Berfesbarteit von den feineren Zweigen des Nadelhol-

#### e. Beideboben.

deboden, oder wie man dies Dunnördlichen Deutschlande nennt, Igen sind Rasenziegel, die man dem Seideboden abschält, um nicht bloß die Stängel, sondern auch die Wurzeln, und den alten, in der Erde vorfindigen humus als Dunger dem Acker zuzuwenden.

Rur bei einer fehr großen Ausbehnung des Beibebobens, wie auf der 2 uneburger Beibe, tann eine folche Birth-fchaft Statt haben.

2. Für sich in Saufen gelegt brauchen sie lange Beit um so weit gu zergeben, daß sie am Acer verkleinert untergebauet werden konnen. Werden sie mit thierischen Erkrementen gemengt, so zergeben sie sowohl des Fermentes, als der mehreren Lockerheit des Haufens wegen

früher. Die Wirfung eines bestimmten Bolumens berlei Düngers muß aber ber beigemengten Erbe, der fleinen Quantitat von thierischen Auswürfen, und ber schwer zersehbaren Beibestängel wegen nur gering fenn.

#### f. Farrenfraut.

- 1. Farten fraut wird in schattigen Beideplägen, und gelichteten Balbern oft so häufig angetroffen, daß es sich verlohnt, diese sonft-zu nichts dienenden Pflanzen zu maben und zu trodnen, um sie dann in den Ställen zur Vermehrung des Dungers, als Streu zu verwenden.
- 2. Diese Pflanze zerfest fich leicht, und der Dunger, den fie mit den Erfrementen liefert, durfte bochft wahrscheinlich selbft vor dem Strobmiste Worzuge haben.

#### g. Zorf.

1. Der Torf wird swar im Allgemeinen mit größerem Vortheile jum Brennen verwendet: indessen gibt es bennoch Fälle, wo man ihn auch als Dungermateriale mit vielem Nupen gebraucht.

Wer felbst Torfgrunde hat, wird die Mube des Gewinnens besselben durch feine Benusung zu Dunger hinlanglich belohnt erhalten. Sonft erhalt man bei Torfgrabereien den Abfall, der als Brennmaterial nicht zu verwenden ift, wohl umsonft, oder um einen sehr maßigen Preis.

2. Führt man zerfallenen Torf in die Aeder, so kann er durch die Verminderung der Kohasion des Thons, und durch seine wasseranziehende Eigenschaft, abgesehen von seiner Wirkung als Dünger, sehr oft nüßen. Für sich als Dünger außert er nur geringe Wirkung, außer man befördert seine Zersehung, indem man ihn mit thierischen Auswürfen vermengt, oder mit Kalk in Hausen seht, die man dann beseuchtet.

Rach den Bersuchen der hetren Thaer und Einhof (hermbstädts Archiv für die Agrik. Chemie 18. heft) gibt der nasse Torf 18 — 25 Theile trodenen Torf, und hat freie Phosphorsaure in sich. Im Wasser war er für sich salt beisette, löste sich die ganze Substanz die auf wenige Fasern im Wasser auf. 190 Theile der trodenen Torfmasse gaben 41 — 48 Theile Robse 190 Theile Robse. Die Asche Aweier Torfarten bestand:

### h. Sarberlohe.

1. Die Garberlohe bestehet in kleinen Studen ausgelaugter Rinde verschiedener Baume.

Die Garber übergießen die Rinde von jenen Baumen, die eine beträchtliche Menge von Garbestoff — Gallussaure, in sich enthalten, mehrmals mit heißem Wasser, und legen hierein die vorbereiteten Saute, damit sich in dieser Aussöfung die Gallerte der Saut zu Leder verwandle. Die Rinden die bei und von Fichten, Föhren, und Tannen, anderswo von Eichen genommen werden, haben während der langdauernden Einweichung allen Schlein, Garbestoff, und was immer in Wasser aussolich ift, verloren.

- 2. Es ift fehr falfch, bag fich biefe Subftang schwerer auflose, wie die Zweige ber Baume, sie geht vielmehr unter ben Bedingungen ber Gahrung leichter in Faule niß über, und zersest sich schleuniger wie biefe.
- 3. Sie wird vermendet, indem man fie den Thieren unterftreuet, was felten geschieht, oder indem man fie mit Seifenfiederasche in Saufen schlägt, in denen fie so lange stehen bleibt, bis fie hinlanglich fich gerfest hat.
- 4. Ihre Wirkung als Dungung ift febr gering, benu bie von allen anderweitigen nabern Pflanzenbestandtheilen wurgere Lebrb. b. Sandw. L St.

befreite Holzfaser, die in der Garberlohe nur mehr vorhanden ist, zeigt sich so hier, wie Allenthalben gleich schwach als Nahrung der Pflanzen.

#### i. Mobererbe.

- 1. Moder heißt man ben Pflanzenhumus, der sich unter Wasser gebildet hat, oder von demfelben zusammengeschwemmt, lange unter ihm gelegen ift.
- 2. Um Boden von troden gelegten Teichen, Pfühen, überhaupt in Nieberungen, die entweder periodisch überschwemmt worden, oder sehr lange Zeit unter Baffer gestanden hatten, findet man ihn in mehr oder weniger machtigen Schichten, mit viel oder wenig Erde gemengt.
- 3. Der Moder unterscheidet sich vom Torfe darin, daß sich dieser über dem Basser bildet, keine Erde, oder nur eine zufällige in sich enthält, und daß man, wenigstens in seinen oberen Schichten, noch die Pflanzentheile unterscheibet, aus denen er zusammengesett ist, während jener seine ganze Bildung der Bewegung des Bassers verdankt, sich nur unter ihm, und mittelst desselben anhäuft, und immer mit Erde gemengt ist.
- Es ift bochft mahrscheinlich, daß der Moder erft Torf war, der spater gang unter Wasser gefest wurde, welches fein Bachseu hinderte, und seine Abschwemmung und neue Ausschwemmung mit Erde bewerkstelligte.
- 4. Er ist eine stark verkohlte Substanz, die Saure in sich enthält, und für sich in Wasser unauslöslich ist, die aber in Berührung mit Warme und Luft, und vom Ueberflusse des Wassers befreit, bald aussöslich und in diefem Zustande als Dünger mit Vortheil verwendet wird.
  - 5. Die Wirfung bes Moders als Dungung ift immer

nur gering, selhst wenn eine verhältnismäßig große Menge hiervon angewendet wurde.

Die Ursache ift in der Jusammensehung und daher rubrenben geringen Auflöslichkeit dieser Substanz zu suchen, die stark vertohlt ift, d. h. wenig Wasser und Sauerstoff gegen viel Rohlenftoff enthält. Gine solche Mischung zerseht sich nur fehr langfam, und liefert überhaupt wenig Nahrung, und ist hierin dem Torfe, der Garberlohe und dem holze ähnlich, die keine anderen näheren Pstanzenbestandtheile in sich enthalten, als die verkohlte, oder rohe Polissafer,

### k. Teich fchlamm.

- 1. Der Teich fchlamm hat mit dem Moder viele Aehnlichfeit, nur unterscheidet er sich dadurch von ihm, daß er in feinen Bestandtheilen noch viele unzerseste Pflangenförper enthält.
- 2. Wenn man diesen Schlamm am Rande der Teiche, wenn das Wasser abgelaufen ist, in hausen bringt, die man erst im folgenden Jahre auf die Aecker fahrt: so wird man im Allgemeinen größere Wirkungen von einer gleichen Menge desselben gegen dem Moder bewirken, was dem schleimigen, und halbzersetzen Zustande der im Schlamme befindlichen Pflanzentheile, vielleicht auch den Resten thierischer Körper, die zweiselsohne darin vorhanden sind, zus geschrieben werden muß.

### 1. Lang.

- 1. Der Tang ift an ben Ufern bes Meeres ein fehr gewöhnliches Dungungsmittel. Er bestehr in einigen Geepflanzen aus ben Geschiechtern: Fucus, Coramium, Alga u. a. m. die durch die Fluth an das Ufer geworfen werden.
- 2. Er ift eine febr leicht verwefende Gubftang, weße wegen man fie nicht in Saufen liegen laffen darf, weil

man fonft einen zu großen Substang = Verluft erleiden murbe.

- 3. Die Birkung Diefes Dungers ift überhaupt nur gering, und fehr vorübergehend. Beil Diefe Substanz aber so leicht und in so großer Menge erhalten werden kann: so ist sie ein machtiges Mittel, die Birthschaften am Meere zu bereichern.
- Sinclair meint (a. a. D. 43.), daß eine Wirthschaft, welche den Bortheil hat, aus der Rähe sich Tang in Menge versschaffen zu können, um 20 bis 25 % mehr Pachtzins geben könne, als ohne dieses hulfsmittel.

#### m. Oeblfuchen.

- 1. Dehlkuchen werden in jenen Gegenden, wo man viel Pflanzenohl oder Flachs erzeugt, nicht felten als Dünger verwendet.
- 2. Sie bestehen aus ben ausgepresten Samenkörnern ber Rübsen, bes Raps, bes Leins, Mohns oder Leindotters, in benen eine große Menge Schleim, etwas eiweisartige Substanz und eine geringe Menge Oehl vorhamben ist.
- 3. Meistens verwendet man sie mit größerem Nugen jum Futter der Thiere: indessen ist ihre Wirkung als Dunger, wenn sie gepulvert über die wachsenden Pflanzen gestreuet werden, so groß, daß man es oft gerathener findet, die lettere Verwendung der ersteren vorzuziehen.

100 Dehlkuchen koften in Lille 12 Franken, und die Wirthschaft, die im III. B. von Schwerz Riederl. Landw. 116 S.
beschrieben wird, verwendet 14800 Stude. Die Riederlander behaupten, daß auf leichtem Boden kein anderes Dungmittel so witksam sey. Ich möchte hinzusehen; vin einem feuchten, und doch nicht kalten Rlima.«

#### n. Maliftaub.

- 1. Der Malzstanb bestehet aus ben beim Keimen der Korner hervorgetriebenen Burzelchen, die beim Dorren und Umschaufeln sich abstoßen.
- 2. Das, was man hievon in der eigenen Wirthschaft erzeugt, oder von den Brauern in Stadten erlangen kann, wird fo, wie die Oehlkuchen, über die wachsenden Pflanzen ausgestreut, denen sie durch die Schleim und Zuckertheile, die in ihm enthalten sind, die schnelle Nahrung gewähren.

#### o. R if g.

1. Der Ruß aus den Rauchfängen besteht aus den halbverbrannten Theilen des Holzes und dem empyrevmatischen Oehle.

Er ift tein naherer Bestandtheil der organischen Korper, sondern ein Produkt des Berbreunens derfelben, ein Sublimat der organischen Materie, in dem alle die festen und fluffigen Substanzen enthalten sind, die man beim Berbrennungsprozes der organischen Körper erhalt: Kohle, brenzlichtes Dehl, und Effigsaure.

2. Wird er über bie Oberfläche bes Aders gestreuet, fo zersest er sich fehr bald, und seine Wirkung ale Dunger ift von Bedeutung.

Er soll nebenbei noch ben Bortheil gewähren, daß die damit überftreuten jungen Pflanzen von dem Erdflohe und den Berheerungen ber Raupen geschütt bleiben, die so vielfältig die Saaten des Arautes, der Arautrüben und meißen Ruben gerftoren.

# p. Grunende Pflaugen.

1. Wenn man die am Ader machfenden gangen Pflane gen oder vegetirenden Pflangentheile unterpflügt, um badurch einer unmittelbar bierauf in den Boden gebrachten Saat Nahrung zu verschaffen; so heißt man diese Art den Acker zu düngen: eine grüne Düngung.

- s. Die Pflanzen, welche die kunftige Ernte zu ernähren bestimmt find, find entweder von felbst im Boden hervorge- wachsen, oder geflissentlich hinein gesaet worden. Gie sind ferners entweder bestimmt ganz untergepflugt zu werden, oder nur zum Theil.
- 3. Da die organischen Körper überhaupt und insbefondere die Pflanzen sich nicht bloß von der zersetzen und ausgelösten, im Boden besindlichen organischen Materie ernahren, sondern die Elemente ihrer Bildung auch aus Luft mod Basser, und andern unorganischen Körpern sich aneignen (siehe die Einleitung & II.): so erhellet hieraus, daß, wenn man dem kubischen Naume der Erde, in der die Burzeln sich verbreiten, die ganzen ausgebildeten Pflanzen durch Unterpflügen einverleibt, die Masse des Humus nach der erfolgten Zersetung derselben darin größer sepn werde, als sie vorher war.

Ban helmont's bekannter Bersuch mit einem Beibensftode, den er in gewogener Erde machen ließ, war der erste, der die Naturforscher auf die Wirksamkeit des Wassers und der Lust bei dem Bachsthume der Pflanzen ausmerksam machte. Später haben mehrere deutsche und französische Naturforscher: Bonenet, Saufgure, hassen ger Pflanzen und die Luelle, woher die lebenden Pflanzen die Stosse ziehen, aus denen ste die organische Materie bereiten, zum besondern Gegenstande ihrer Unterssuchungen gemacht. Alle die künstlichen Borrichtungen, die ste erdachten, um den Begetazionsprozeß nur unter bestimmten Bedingungen vor sich gehen zu lassen, und den Unterschied des Resultates zu vergleichen, gewähren uns aber nur sehr geringe und zweiselhafte Ausschlässe die Brege, woher die Pflanzen Rahrung beziehen, und über ihr individuelles Bermögen aus der Berseung der atmosphärischen Lust und des Wassers zene Stosse auszuscheiden, die sie zur Bildung der organischen Raferie bedürfen. Daß der Buchweizen, vor allen aber die Lupinen, in sinem Boden sich in großer Wollkommenheit entwickeln, in

dem jede andere Saat kummern murde, werden wir in der spes ziellen Pflanzenkulturslehre naher angeben, und daß solche Pflanzen daher mehr das Vermögen besten, von Luft und Wasser sich ihre nothwendigen Bestandtheile anzueignen, ist die nothwendige Schlußfolge. Da in der atmosphärtschen Luft und im Wasser sich alle die Bestandtheile vorsuben, aus denen die Pflanzen bestehen: Wasser, Sauers, Sticks und Rohlenstoff; so hindert und nichts anzunehmen, daß, die Pflanzen, einige mehr, die anderen weniger von der eingeathmeten Luft und dem eingesausten Wasser einen sehr großen Theil dessen sich anzueignen im Stande seyen, was sie gerade bedürfen, und daß oft ein sehr geringer Theil von Humus nur nöthig ist, um sie wachsen zu maschen. Die am wenigsten Humus zum wachsen bedürfen, eignen sich daher vorzüglich zur grünen Düngung.

- 4. Je schwerer das Volumen ber Pflanzen, oder Pflanzentheile ift, die man dem Acter einverleibt, je größer wird bei gleichen übrigen Verhaltnissen die Wirkung einer solchen Dungung senn.
- 5. Je zusammengesetzer biese Pflanzen oder Pflanzentheile sind, je leichter zersetzen sie sich, und je größer ist ihre Wirtsamkeit.
- 6. Wenn man einen Uder liegen läßt; so wird er sich mit Pflanzen aller Art um so mehr bewachsen, je weniger die Besamung und Bewurzelung berselben durch die vorbergehende Kultur des Bodens zerstört worden ist: je mehr die Kühle und Feuchtigkeit des Klima das Wachsthum der Pflanzen überhaupt begünstiget, und je mehr noch Humus in einem solchen Boden enthalten ist. Stürzt man dann diesen Acker zur Zeit, wenn er sich über und über beswachsen hat; so gewährt das Produkt der Fäulnis dieser Pflanzen andern in den nämlichen Acker gesäeten Pflanzen in demselben Berhältnisse Nahrung, als ihre Menge groß war, und sie leichter oder schwerer auslöslich sind.

Sierauf grundet sich die alteste Wirthschaftsweise, mo man die Weide aufbricht, und so lang mit Getreide bestellt, als der Ertrag der Ernte die Muhe lohnt; worauf man den Acker wieder zur Weide liegen laft, so lange, bis er sich wieder hinlanglich bewachfen und eine ansehnliche Schickte von Dammerde gebildet hat, worauf er wieder aufgebrochen und besatet wird. Sollen sich folche Weiden bloß durch den Weidedunger und das Vermodern der Weidepslanzen wieder in den vorigen Zustand hersstellen, so wird eine lange Reihe von Jahren erfordert, und diese Wirtschaft konnte daher nur in den frühern Perioden der Kultur, bei geringer Bevölkerung Statt sinden. Die Roppels, oder wie wir sie nennen, Egarten wirthschaft ist gwar im Grunde noch dieselbe, allein sie kann ohne zugeführten Dünger nicht bestehen, weil die Weide früher wieder aufgebrochen werden muß, ehe sie den verlornen humus auf dem oben angezeigten Wege wieder erlangt hat.

- 7. Weil aber das Bewachsen eines solchen Acers nur zufällig ist, und die größere Anzahl der darin vorkommenden Pflanzen nicht immer der Natur des Bodens, oder unsern Absichten entspricht; so wird der Acer, den man durch eine grüne Düngung bereichern will, mit solchen Pflanzen ge-flissentlich besäet, welche dem Boden und Klima angemessen, in einem gegebenen Zeitraume das größte organische Volumen hervordringen, das sich unter den Bedingungen der Fäulniß leicht zerset, und dadurch viele und ausgiebige Mahrung gewährt.
- 8. Die Forderungen, welche man an eine Pflanze macht, die zum Behuse der grünen Düngung verwendet werden soll, sind daher folgende. Sie muß mehr von den Bestandtheilen der Luft und des Wassers, als vom Humus im Boden sich ernähren, also in einem mageren Boden dennoch, und zwar nicht kümmerlich wachsen: sie muß in einem Sommer, oder wo möglich noch schneller, zur vollen Ausbildung gelangen: sie muß das verhältnismäßig größte Volumen an Wurze'n, Blättern und Stängeln hervordringen, ferners soll dieser organische Körper so sehr als möglich zusammengesest, d. h. aus mehreren näheren Pflanzenbestandtheilen bestehend und endlich muß er der Natur des Bodens, und dem Klima angemessen servendet
  - 9. Fur ein Klitta, in dem der Bein gedeiht, ift bie

Lupine - Lupinus albus - bie wichtigste Pflange; biefer folgen für faltere Gegenden und bindigen Boden: Biden, graue Erbfen, für leichten Boden: Oporgel, Buchweigen.

Die Lupinen wuchsen mir hier allichtlich in dem schlechtes sten Sandboden mit einer bewundernswürdigen Ueppigkeit, nur wurden sie nie zeitig, selbst wenn ich sie im Anfang Aprills gessäet hatte. Dieß verhindert ihre Anwendung zu Dünger für Karnten, weil der schrichte Ankauf der Saat aus Italieu zu hoch zu stehen kommen würde. Welche Anwendungen man aber von dieser Mstanze in Italien und Frankreich macht, kann in Simonde's Toskan. Landw. und in Thaers neuen Annalen, I. B. wo der herr v. Wulffen die Berwendung der Lupinen im Gflichen Frankreich beschreibt,

nachgelefen merden.

Bon der grünen Düngung durch Widen, Erbien, Sporgel oder Buchweißen wird in Deutschland ein viel zu besschränkter Gebrauch gemacht, obgleich es gewiß ift, daß kein Dünger so wohlseil ift, wie dieser. Pflügt man ein solches Feld zweimal vor der Saat, und dann, wenn die Pflanzen untergeadert werden; so ist der Uder so rein, und mürbe, als er es nur immer durch die Brache werden kann. Man erspart die wichtige und beschwerliche Urbeit des Düngeraussührens, und wicken Widen oder i Meten Sporgel bereichern ein Joch Uder hinlänglich, um nach Abschlag der Saat 8 — 10 Meten Korn in einem nicht gar zu losen Boden hervorzubringen. Eine sehr interessante Beschreibung der Benützung des Buchweitzens in der dürren Ebene zwischen Rennkung der Benützung des Kuchweitzens in der bürren Ebene zwischen Rennkung sowohl als zur Fütterung, verdanken wir dem Freiherrn v. Ehrenfels, in Andres ökon. Berhandl. Oft. und Nov. 1817.

venn wir Futterpflanzen bauen, die große und saftige Burzeln bilden, welche, wenn sie durch den Pflug gewendet werden, und in Fäulniß gerathen, die folgende Saat reichlich nähren. Hieher gehören der Klee, die Luzerne und Esparsette.

Die Birtung der Burgeln dieser Pflangen ift gleich der organischen Masse, die sie ausmachen. Alle Lugernfelder haben so dicke Wurgeln, und geben beim Berfaulen so viele Nahrung daß häusig Lagergetreide davon entsteht. - Nach Alee gerath das in sein Stoppeln gesäte Getreide um so viel reichlicher, als das Aleeseld dichter bewachsen war. Die Masse der Burgeln eines gut

bestandenen Rieefeldes ift fo groß, daß fie einer halben gewöhnlichen Bungung mit Stallmist gleichgefeht werden muß.

21. Endlich muß anch noch jene Urt der grunen Dungung erwähnt werden, wo man grune vegetabilische Körper, die anderswo gewachsen sind, auf den Acker bringt, um sie da unterzupflügen.

Das Rraut der Ruben mird in einigen Gegenden des Elfases, nach Schwerzs Bericht (Glafische Wirthschaft S. 205) nicht, wie bei uns und überall verfüttert, sondern auf die Aeder geführt, und da untergepflügt, wodurch es als unmittelbarer Dünger für den darauf folgenden Winterroden größeren Pupen verschaffen soll, als wenn es erft verfüttert worden ware

12. Die Ausgiebigkeit und Dauer ber Wirkung einer grünen Düngung hangt von der Masse, und der Zersetsbarkeit derselben ab. Wicken, Spörgel, Buchweigen, überhaupt alle Blatter und Stängel grünender Pflanzen verfaulen und zersehen sich im Berlaufe eines Jahres, und nach demselben wird keine Spur mehr von ihnen wahrgenommen: wogegen die Wurzeln der Klee-, vorzüglich aber der Luzernselder zwei und drei Jahre bedürfen, um völlig aufgelöst zu werden.

### g. IV.

# Mineralische Dünger = Materialien.

- 1. Alle mineralischen Körper, die Schwefel, Kalk, Laugenfalze, Salpeter- und Kochsalzsäure in sich enthalten, und in Wasser, oder in den Bestandtheilen des zerseten Bassers auslöslich sind, oder es bald werden, mussen als Düngermaterialien betrachtet werden. (Agrik. §. II. 7. 8. 9.)
- 2. Ihre Wirffamfeit, ale pflanzennahrende Substan-

in wiesern sie an und für sich als wesentliche Bestandtheile ber organischen Substanz in die Natur der Pflanze eingehen, und dann, in wiesern sie durch ihre Bechselwirkung die Auslöslichkeit des im Boden befindlichen Humus befördern, und dadurch die Menge der wirklichen Nahrung vermehren.

3. In wiefern ein Korper an und far fich zur Ernahrung der Pflanzen beiträgt, heißt er positiv bungend:
in sofern aber seine Wirfung größtentheils nur darin besieht, den im Boden befindlichen humus in einen auflöslichen Zustand zu versegen, heißt er Dunger- oder Nahrung vermittlend.

Es ift schwer, ja vielleicht unmöglich, die Dunger = Materialien in diese zwei Klassen einzutheilen, weil fast alle auf doppelte Art zur Ernährung der Pflanzen beitragen. Selbst der Dunger wirkt auf die leptere Art auf den alten humus im Boden, und wenn das Laugensalz den humus auslöslich macht, so
geht es in dieser Aussolung auch mit in die Pflanzen ein.

### A. Schwefel.

- 1. Der Schwefel ift ein einfacher, bis jest ungerlegter Korper, der haufig im Mineralreiche, feltener in den organischen Korpern, und bei den Pflanzen nur im Kleber und der Eiweismaterie angetroffen wird.
- 2. Im Wasser ist er unaussöslich; wird bieses aber durch einen andern Körper zersest, so lost sich der Schwefel im Wasserstoffe auf. Auch wird er durch Vermengung mit ägendem Kalke und Laugenfalzen im Wasser auf- löslich.
- 3. Streuet man gepulverten Schwefel über grunende Pflanzen aus; fo wird man in dem Verhaltniffe größere

dangende Wirkungen von ihm wahrnehmen; als seine Auflösung begunftiget wird.

- 4. Daß sich der Schwefel wirkfam erweise, wird erfordert, daß entweder Kalien, oder tohlige Materie vorhanden senen, welche ersteren den Schwefel in Wasser auflöslich machen, während lettere das Wasser zerset, und dadurch zur Auflöslichteit des Schwefels im Wasser mitwirkt.
- 5. Soll der Schwefel bloß auf die lettere Art in Baffer auflöslich gemacht werden: so darf der Boden keinesweges von humus ganz erschöpft senn, auch muß Wasser und Warme in einem schicklichen Verhältnisse auf den Boden einwirken, weil sich sonst der Schwefel gar nicht oder zu langsam auflöst.

Daß Mineralien, die Schwefelsaure in sich enthalten, das Wachsthum der schotentragenden, und öhlsamenliesernden Geswächse, gleich dem Stalldunger befördern, wußte man lange schon, und die Wirkung des Gipses, der vitriolhaltigen Steinstohlen und Torsarten wurde der Schwefelsaure zugeschrieben. Da aber diese Saure, außer im verdanntesten Justande, nur nachteilig auf die grünenden Pflanzen einwirkt, wenn sie nich einen Körper sindet, mit dem sie sich neutralisirt; so war man genöthiget anzunehmen, daß sie sich nur dann vortheilhaft zeiget, wenn sie im Boden Kalk oder Talk antrist, mit dem sie sich zu Gips oder Bittersalz vereiniget, die beide im Wasser auslöslich sind, und von den Pflanzenwurzeln eingesaugt werden können. Ob die Zersehung des Gipses, und der schwefelsauren Mittelsalze in der Pflanze selbst vor sich gehe, oder ob unter der Mitzelwirkung der Wärme und des Wassers diese Körper sich vorher im Boden mit den Bestandtheilen des Hums zersehen, müssen wir noch dahin gestellt seyn lassen.

Die ersten mir bekannten Beobachtungen über die Aehnlichkeit der Wirkung des Schwesels und Gipses sind von Berard. (Cause de fertilité contenue dans le plâtre. Annales des arts et métiers. 1809 T. 53.) Ich selbst habe am 17. Aprill des Jahrs 1813 hierüber einen vergleichenden Versuch angestellt, und habe 5 gleich geoße Vierecke in einem Aleeselbe so bestreuet; daß auf Nro. 1, 1000 Pfund Gips, Nro. 2, 500 Pf. Schwesel und Nro. 3, 300 Pf. Schwesel zuf das Joch zu liegen gekommen waren. Um 25. Mai war der Rlee im Bliben, und da zeigte fich Rro. 1 mit 1000 Pfund Gips pr. Joch als das auffallend schönfte Stud, diesem folgte Rro. 4 mit 200 Pf. Schwefel; die übrigen Stude waren sich fast alle gleich im Unsehen, alle schöner, wie der daneben flebende, gestiffentlich nicht gegipste Rlee.

Daß zur leichteren Auslöslichkeit des Schwefels ein schicklicher Grad von Warme und Feuchtigkeit Statt haben muffe, schließen wir nur durch Induktion, weil wir diese Bedingungen beim Gipfe wahrnehmen, und wir die Wirksamkeit des Gipfes dem Schwefel zuschreiben.

6. Den Schwefel felbst als Düngemittel anzuwenden durfte in Deutschland wohl nirgendwo vortheilhaft sepn, da und seine Erzeugung aus Schwefelties zu theuer zu stehen kömmt, als daß sie seine Verwendung als Tüngermittel zu bezahlen im Stande ware.

# . B. Schwefelhaltige Mineralien.

1. Wenn man schwefelhaltige Mineralien im fein gepulvertem Zustande über schotentragende und öhleriche Samen gebende Pflanzen ausstreuet, so bemerkt man, wenn bas Klima oder die Jahreswitterung hinlanglich warm und feucht ist, eine Wirkung hievon, die der, einer Dungung mit organischen Substanzen gleich kömmt.

3ch habe mehr als einmal versucht Gips auf Biefen. Grafer, und Getreibe, und auf verschiedene andere Pflangen gu ftreuen, habe aber nie eine Wirkung davon mahrgenommen. — Es daucht mir fehr schwer, diese Erscheinung gu erklaren.

2. Schwefelhaltige Mineralien, die man bis jest zum Behufe des Aderbaues verwendet, find Gips, und vitriolhaltige Steinkohlen, und Ebrf.

Ich zweifle keinen Augenblid, daß Schwefelkies (Marekaft), Glaubersalz (schwefelsaures Natram) und alle Berbindungen der Schwefelsaure mit Laugensalzen und Erden, dungende Wirkungen außern wurden; nur konnen sie deswegen nicht vere wendet werden, well sie zu koftspielig sind.

- 1. Der Gip 8 ift eine Berbindung der Schwefelfaure mit Kalf. (Ugronomie &. IV. 3. 23.)
- 2. Wenn man Gips über bie oben genannten Gewachse ausstreuet: so bemerkt man unter Umstanden, bie feiner Auflösung und Zersetzung gunftig sind, daß er, gleich einer Dangung, ihr Wachsthum befordert.

Die vorzüglichste Berwendung des Gipfes ift zur Ueberftreuung der Alee:, Luzern:, und Esparsettselder, weniger bekannt ist sein Gebrauch bei Erbsen, Wicken, Bohnen, so wie beim Ropfkraute und dem Leine. Um Rhein macht man von ihm einen sehr ausgebreiteten Gebrauch sowohl zu den Futterpflanzen als den übrigen schotentragenden Gewächsen, aber bei uns wendet man ihn außer zu Alee, nur zu Araut und Lein an.

Unter welchen Umftauden sich ber Gips wirksam erweiset, ift noch keinesweges wöllig erhoben. Er wird durch den größten Theil von Deutschland, durch einen Theil von Jtalien und Frankreich mit entschiedenem Rußen angewendet, wahrend er in England, außer in der Grafschaft Kent, nach vielfältigen Bersuchen nuslos senn soll, und doch rühmt man in dieser Insel die dungenden Wirkungen der Torfasche, die oft mehr als ½ Gips, nebst diesen aber nur indifferente Erdarten enthält. Die Weinung Davy's (a. a. D. 383.), daß der Gips deswegen nicht allgemein wirksam sen, weil der meiste ansgebauete Boden ihn ohnehin in hinreichender Menge für den Bezdarf der kultivirten Gewächse enthalte, und daß er ihm mit dem Stallmiste genügend mitgetheilt werde, streitet wider alle unsere Ersahrungen, nach welchen der Gips im wohl gedüngten Boden größere Wirkungen hervordringt, wie im magern. Die Ursahe muß in England nur im Klima liegen, oder daß man ihn zu einer unschilcsieden Zeit ausstreuet.

Zufolge meiner eigenen Erfahrungen und Nachforschungen zeigt sich der Gips am wirksamsten im bindigen, und kalkhaltigen, am unwirksamsten im Sandboden. Wenn der Aprill und Mai mäßig seucht und warm sind: so bringt er selbst im Sandboden große, im Thon: und Mergelboden aber außerordentliche Wirkungen hervor. In trodenen und beisen, in trodenen und kalvten, so wie in nassen und kalten Frühlingen ist seine Wirkung gering, besonders im Sandboden.

gering, besonders im Sandhoden.

Bon dem Zeitpunkte, in welchem er ausgestreuet wird, bangt ganz gewiß auch zum Theil seine größere oder geringere Wirksamkeit ab. Ich habe vielen Grund zu vermuthen, daß man ihn in trockenen und kalren Gegenden, so wie in sandigen Feldern schon im Spätherbste; im Thonboden aber, und in warmern und feuchten Gegenden im Fruhlinge ausstreuen musse.

- b. Bitriolhaltige Steinkohlen, und Torf.
- 1. Viele Steinkohlen und Torfarten enthalten eine große Menge von Schwefeleisen, bas sich an der Luft, beim Einflusse des Wassers sauert, und schwefelfaures Eisen bildet.
- 2. Wenn man berlei zu Pulver zerfallene Steinkoblen und Torfarten auf bieselbe. Art wie ben Gips anwendet, so bemerkt man ahnliche Wirkungen.

Bon den Wirkungen der Oppelsdorfer Steinkohlen, die aus 0,47 Kohlen und 0,55 Eisenvitriol bestehen; so wie über die Wirkungen eines vitriolhaltigen Torfes kann man nähere Nachrichten sinden in Thaers Annalen X. Band, und in Andre's ökonomischen Renigkeiten, 1818. S. 86.

#### C. Ralf.

- 1. Der Ralf, als Düngungsmittel, wird entweder in seinem reinen, d.h. agenden, oder im fohlen fauren Zustande angewendet.
- 2. Da die Wirkung verschieden ift, je nachdem man ihn in diesem oder dem anderen Zustande verwendet, so muß hier die eine sowohl als die andere Kalkart unterfucht werden.

#### a. Reiner Ralf.

n. Wenn man agen den Kalf mit fo vielem Baffer verbindet, oder so lang in der freien Luft liegen läßt, bis er zerfällt, und dann dieses Pulver so gleichförmig als möglich über die Aecker streuet, und mit der Obersläche des Bodens in Verbindung bringt: so bemerkt man in den meisten Fällen, daß die Fruchtbarkeit des Bodens da-durch vermehrt geworden sen, und daß der Kalf eine Birkung änßere, die jener einer Dungung mit Stallmiste ziemlich ähnlich ist.

2. Der abende Kalk außert eine machtige Wirkung auf den im Boden befindlichen, ftark verkohlten, oder sauren Humus, macht ihn im Wasser auslöslich, was er bisher uicht in diesem Grade wat, und verschafft auf diese Weise den Pflanzen Nahrung, die sie ohne ihn nicht gehabt haben wurden. (Siehe Agronomie §. IV. A. a. 3. 4.)

Da diese neu gebildete, pflanzennahrende Subpang ans humus und Kalk besteht, so muß daher der Kak nicht fowohl als dungervermittlend, sondern auch als nahrend betrachtet werden.

3. Der ähende Kalk kann baher als Düngemittel nur in einem folchen Boden mit Vortheil angewendet werden, in welchem Humus vorhanden ist: fehlt dieser gang, so hat der Kalk nichts aufzulösen, und was von ihm selbst nach seiner Verwandlung in kohlensauren Kalk aufgelöset und in die Pflanzen eingefangt wird, ist zu gering, als daß es den Abgang der übrigen nährenden Elemente erssehen könnte.

Daß man ben Raft nicht mit thierifdem Dunger mifchen burfe, noch auf frifch gedungte Meder aufführen, erhellet aus bem, mas hierüber in der Agronomie gefagt worden ift.

4. Die größten Wirkungen vom abenden Kalke bemerkt man im ausgetrocknetem Torf - und Moorboden, der
mit faurem Humus überladen ist, hierauf im schweren Thonboden, in dem sich der Humus minder leicht zerset,
wie im Sandboden, und wo er häusig in einem nicht fauren,
aber fast völlig kohligen, und nur gering auflöslichen Zustande angetroffen wird.

## b. Roblenfaurer Ralf.

r. Wenn man tohlenfauren Ralt, Rreide, Mergel, Baufchutt auf die Meder bringt, und Diefe

Substanzen im möglichst fein zertheilten Zustande mit der oberen Schichte der Erde verbindet: so wird man in einem jeden Boden, der keinen Kalf enthält, bemerken, daß uns mittelbar hierauf entweder das Pflanzenwachsthum im Allgemeinen, oder im Besonderen badurch erhöht gewors den sey.

2. Da der kohlensaure Ralk auf den im Boden befindlichen humus nicht zersehend wirket (siehe Agronomie S. IV. A. 3.); so muß diese Erscheinung, die einer Dungung oft sehr ähnlich ist, größtentheils nur der durch ihn bewirkten Veranderung der chemischen und physischen Beschaffenheit des Bodens zugeschrieben werden.

In allen Fallen, wo Saure im Boden vorhanden ift, bringt der kohlensaure Ralk durch seine Entsaurung des humns Bortheil hervor, weil dieser jest sogleich auslöslich wird; und überall, wo dieber der Kalk im Boden zu sehlen schien, denn ganzlich abwesend ist er wohl nirgendwo, da wird durch sein hinzukommen die Masse der zur Bildung der Pflanzen erforder: lichen Stosse vermehrt, und diesem Umstande mussen wir es zuschreiben, daß einige Pflanzen, die den Kalk mehr als andere zu ihrer Bildung bedurfen, nach aufgeführtem kohlensaurem Kalke bei gleichen übrigen Berhältnissen ein lebhafteres Bachethum außern, wie andere. Dieher gehören vor allen die schotenstragenden Gewächse, und von diesen insbesondere Esparsett, Erbsen und Klee. Im ersteren muß er als Dünger selbst ause sehen werden. Die günstigen Birkungen des kohlensauren Kalkes oder Wergels mussen aber mehr, und in den meisten Kalkes oder Wergels mussen aber mehr, und in den meisten Fällen ganz der durch ihn bewirkten Beränderung der physischen Besschaftenheit des Bodens zugeschrieben werden, wovon wir an seis pem Orte das Erforderliche anzeigen werden.

# D. Laugensalze.

a. Jene Körper werden Laugen falze genannt, Die im Baffer auflöslich find, einen laugenartigen Gesichmad haben, die blauen Pflanzenfarben grun, und die gelbe Farbe des Kurkume braun farben.

- 2. Sie werden eingetheilt in feuerbeständige, und flüchtige. Bu den ersteren gehört das Rali und Matrum, zu den lettern das Ammonium. Die beiden ersteren sind einfache (nach Davy metallische Oryde), das lettere, ein aus Wasser- und Stickloff zusammengesetzer Körper.
- 3. Das Kali findet man in der Afche der meisten Pflanzen, so wie auch in feltenen Fällen als Bestandtheil von Mineralien. Das Natrum wird zwar auch als Bestandtheil der Pflanzen in ihrer Asche angetroffen; allein nur dann, wenn sie in der Nahe des Meeres leben.
- 4. Wenn man die Laugensalze von den übrigen Bestandtheilen der Usche reinigt; so nennt man dann das Kali Pottasche, und das Natrum Soda. Beide sind im kohlensauren Zustande. Sie werden ägend, wenn man sie durch Brennen, wie den Kalk, von der Kohlensaure befreiet.

Ralt und Laugensalze findet man nicht bei der Zerlegung ber organischen Substanzen auf naffem Wege, sondern immer nur in ber Afche derfelben, mahrscheinlich weil fie im organischen Rörper nur immer mit verschiedenen Sauren verbunden, vorshanden sind.

5. Die Laugenfalze außern eine ungleich größere auflösende Wirkung auf ben humus, wie der Ralt, weil sie nicht nur allein im agenden, sondern auch im toblenfauren Zuflande denselben zersegen, und im Wasser auflöslich machen.

Beswegen man sich auch des kohlensauren Rali zur Unterssuchung der im Boden vorhandenen Quantität humus mit größer ver Sicherheit, als des Brennens der Erde bedienet, wobei nicht sowohl der humus, d. h. die durch Gabrung zerfeste organische Materie; sondern auch robe, todte, organische Substanzen, Mürzelchen, Stoppeln, verstüchtiget werden, die in diesem Zustande noch nicht als humus, als pflanzennährende Substanz betrachtet werden ben konnen.

6. Bur Bedüngung der Felder bedient man fich nicht der gereinigten Laugensalze, sondern entweder der Solzasche im unausgelaugten, oder im ausgelaugten Buftande, dann der Steinkohlen und Lorfasche.

### a. Solzasche.

- 1. Wenn man holgasche über Wiesen, Rleefelder ober grünende Saaten ausstreuet, und hinlanglicher Regen fällt, der das Laugenfalz auflöst; so bemerkt man Wirkungen an den Pflanzen, die man sonst nur von dem Ueberstreuen dungender Substanzen gewahrte.
- 2. Die Laugensalze sind humusaustösend, dungervermittlend, und weil sie in dieser Austösung in die Pstanze felbst mit eingehen, und immer als Bestandtheil derselben gefunden werden: so sind sie auch nährend, und gehören zur Klasse der Düngungsmaterialien.
- 3. Die Afche ber Pflanzen enthält außer bem Laugenfalze noch schwefel-, phosphor und kohlensauren Kalf und Bittererde, Eisenornd, felbst etwas Thon- und Kiefelerde.
  Da die erdigen Verbindungen mit Sauren ebenfalls Dungungsmittel sind: so wird die Afche, wenn man sie als
  Dunger verwendet, nirgendwo geschieden, sondern ganz
  perwendet.

In herm bstadts Archiv VI. B. I. heft, ift & . 63 eine Uebersicht, welche Quantitaten Asche und Laugensalz die Holzarten gewähren, vom Freiherrn von Wernet, die sehr unterrichtend ist. Die Ulmen, Weiden, Eschen, Aborne geben am meisten Pottasche, hierauf die Föhren, Fichten, Tannen, am wenigsten die Aspen und Erlen. 1000 Pfund Ulmenholz mit belaubten Zweigen gab 22 Pf. 30 Loth 2 dl. 3 pf. 120 rpftbl. Alche, und in dieser Asche war 3 Pf. 7 Loth 3. pf. 44 rpftbl. Pottasche entshalten; indessen 1000 Pf. Erlenholz vom Stamme 13 Pf. 28 Loth 2 dl. 2 pf. 116 rpftbl. Asche gaben, und in dieser nur 29 Loth

2 pf. 60 rpfthl. Pottasche enthalten war. Krome fand in 100 Theilen Usche: (von welchem Polze?)

- 4. Die holzasche wird nur in seltenen Fallen ale Dungermittel angewendet, weil es fast immer vortheilhafter ist ihren Gehalt an Laugensalzen zum Behufe des Waschens, und Seisensiedens im Saushalte, oder in Salpetersiedereien, Glasfabriten, Farbereien u. f. w. auszuziehen.
- 5. Die ausgelaugte Usche bleibt aber noch immer ein sehr schändares Düngermaterial, daß aber auch einen sehr abweichenden Werth hat, je nachdem man es von verschiebenen Gewerboleuten erhalt.
- 6. Wird die Afche in Pottaschsiedereien, Galpeterfiebereien, u. f. w. bloß ausgelaugt, b. b. ber Gehalt an Laugensalzen ausgezogen: fo bleibt eine Substanz über, die mit der Torfasche die größte Zehnlichkeit in den Bestandtheilen fowohl, als in ihrer Wirffamfeit bat. ausgelaugte Ufche aber von Geifensiedern, Bleichern begogen : fo erhalt man nebft ben gewöhnlichen Bestandtheilen ber Usche auch noch eine beträchtliche Quantitat tohlenfauren sowohl ale agenden Ralfes mit, weil man diefen meis ftens im Uebermaße ber Ufche jufest, um apende Lauge gu erhalten, und es ift begreiflich, daß Diefer Bufat Die Birtfamteit der Ufche um ein Betrachtliches erhöhen muffe. Bur Seifensiederasche fommen aber noch fernere die in der Lauge unauflöslichen Fleischtheile des Fettes, fo wie die mit fohligen Stoffen erfüllte Mutterlauge, wodurch bie Seifensiederasche Schapbarer wird, als alle die angeführten Uschenarten.

Ueber die Wirkung der Seifenstederasche zur Befruchtung ganz magerer Aecker erzählt herr Siemens, in Thaers Annalen der Fortschitte des Ackerbaues, III. B. S. 407, so wie herr Albert ebendaselbst V. B. S. 327 sehr auffallende Thatssachen, aus denen erhellet, daß in dieser Asche selbst eine große Menge positiv nährender Stoffe enthalten sehn mussen. Der schwefelsaure und kohlensaure Kalk, die halbverkohlten Solztheile, der kleine Antheil von Laugensalz, der immer noch darin enthalsten ist, endlich die in der Mutter Lauge aufgelösten animalischen, und vegetabilischen Theile liefern die Stoffe, die eine düngerähnsliche Wirkung am Acker hervorbringen. In den Jahren 1816, 1817 und 1818 habe ich in ausgetragene, mehr sandig als lehmige Aecker Seifenslederasche geführt, und habe Erbsen davon erhalten, deren Wachsthum gegen die daneben stehenden ungeaschen sich verheilt, wie überhaupt eine halbgedüngte, gegen eine ungebüngte Frucht.

### b. Torf- und Steinkohlenasche.

1. Sorf und Steinkohlen geben beim Verbrennen eine verhaltnismäßig größere Menge von Ufche, wie bas Holz, die sich von der Holzasche dadurch unterscheidet, daß in beiden kein Laugensalz enthalten ift.

Die Zerlegung der Torfasche ber Herren Thaer und Einhof ist bereits (Agrik. §. III. B. g.) angeführt. Der größte Theil dieser Asche bestand in dem einen Falle aus Thon und kohlensaurem Kalke in dem andern aus kohlens und phose phorsaurem Kalke und Thon. Eisen, Rieselerde und Gips sind in minderem Verhältnisse vorhanden. Davy fand in der Torfasche fast immer eine sehr große Menge von Gips, oft den vierten, ja wohl den dritten Theil ihres Gewichtes. Die anderen Bestandtheile dieser Asche waren Kalkerde, Thonerde und Rieselserde mit abweichenden Mengen von schwesselfaurem Kali, etwas Kochsalz und Eisenoryde. (Agrikultur: Chemie S. 382.) Der abweichenden Mischung muß man es zuschreiben, daß die Asche gewisser Gegenden in holland, wo man bloß Torf brennt, mehr geschätzt wird, als andere.

Die Steinkohlenasche enthält gewiß eben so sehr abweischende Bestandtheile der Qualität und Quantität nach, wie die Torsasche. Es gibt Steinkohlenasche, die ziemlich viel schweselssaures Rali, Sips und andere Berbindungen verschiedener Saure mit Erden enthält. So enthält die Lavant thaler Steinkohlenasche in Karnten beinahe 0,05 im Waser austölicher Substanzen, die größtentheils Glaubersalz sind: während die Aschenschen bei Sonneg ain Karnten größtentheils aus kohlensaurem und wenig schweselsaurem Ralke mit Thon und

Riefelerde bestebet.

- 2. Die Torf. und Steinkohlenasche ist keiner anderen mehr Rupen bringenden Verwendung fabig, und wird daher überall als Dungermittel angewendet.
- 3. Ihre Wirkung muß in bem Werhaltniffe größer fenn, ale ihr Gehalt an Gips, oder ben übrigen Berbindungen der Schwefel = und Phosphorfaure mit Laugenfalzen, und Erden größer ift.

# E. Salpetersaure Salze.

1. Die Verbindungen der Salpeterfäure mit Laugen falzen und Kalferd e begünstigen das Wachsthum der Pflanzen ohne allen Zweifel; nur kann von ihnen beim Acerbau entweder gar kein, oder ein höchst beschräukter Gebrauch gemacht werden, weil salpeterhaltige Erde fast immer mit größerem Vortheile ausgelaugt und auf Salpeter, als wie zu Dünger benütt wird, und Salpeter selbst ein zu kostspieliger Dünger ist, als daß ihn der Landwirth bezahlen könnte.

Man findet den Salpeter in einigen Pflangen; j. B. im Zabal und im Safte der Stangel des Mais völlig gebildet vor. Es ift freilich der Salpeter nur ein aus Stickftoff und Sauerstoff jusammengesetter Körper, der bei der Zersehung der organischen Substang gebildet wird: das beweist aber nichts dagegen, das man ihn nicht als Pflanzennahrung anseheu könne, wenn man ihn anwendet, so wie er durch die Kunft dargestellt wird, zumal es in der Ersahrung gegründet ist, daß der Salpeter das Wachsethum der Pflanzen befördere.

# F. Kochsalzsaure Salze.

1. Die Verbindungen der Koch falgfaure mit Laugenfalzen und Ralf und Bittererde, wenn sie in einer schicklichen Masse dem Boden einverleibt werden, bringen ebenfalls dungerahnliche Wirkungen hervor; allein es gilt von ihnen baffelbe, mas mir fo eben von ben Berbinbungen ber Salpeterfaure gefagt haben.

Biele Pflanzen wachsen nur in solchem Boben, worin tochfalzsaures Natrum — gemeines Kochsalz — vorhanden ift, und durch das Berbrennen derselben gewinut man die gemeine Barill, die in kohlensaurem Natrum besteht, von der die Rochsalzsaure durch das Brennen verstüchtigt worden ist. Die Abfälle beit den Salin en, die man in sehr großer Masse, oft umsonst, oder sehr wohlseil haben kann, sind der Dorn und Pfannskein, die aber beide nichts anderes als Gips und kohlensaurer Kalk sind, die man zerstampsen muß, wenn man sie verwenden will. Je nachdem mehr oder weniger Gips in diesen Abfällen vorhanden ist, je nachdem wird auch ihre Wirkung größer oder kleiner seyn. Eine Mischung von Pfannskein, Psannenschlamm und Usche, die auf manchen Salinen unter dem Rahmen D ung erfalz verkauft wird, hat zweiselsohne größere Wirklamkeit als der einsache Pfannsoder Dornstein. Siehe hierüber die Abhands lung von Fr. Pohl im VIII. B. der Thae' schen Annalen.

#### g. v.

- b. Bon der Zubereitung der dungenden Substanzen, ehe man fie dem Boden einverleibt.
- 1. Alle Körper sind nur in sofern pflanzennahrend, als sie im Basser auflöslich sind, und von den Pflanzenwurzeln angesaugt werden können.
- 2. Die näheren Bestandtheile der Thiere und Pstanzen sind für sich zum Theil im kalten Wasser auflöslich, zum Theil nicht.
- 3. Bu den ersteren gehören von den thierischen Substanzen: der Schleim, Leim, die Eiweißmaterie, der Harnstoff, die Blasensteinsaure; zu den letteren: der Faserstoff, fette und öhlige Substanzen, Anochenmaterie u. s. w.
- . 4. Bon ben naheren Bestandtheilen ber Pflangen sind im falten Baffer auflöslich: Gummi, Schleim, Zucker, Eiweisstoff, Extraktivstoff,

wohin wir auch die färbenden, betäubenden, bittern, gärbenden Stoffe der Pflanzen zählen, dann die Pflanzenfäuren und ihre Verbindungen mit Laugenfalzen. Im falten Baffer find unauflöslich: Holzfafer, Stärfe, Kleber, elastisches Gummi, Bachs, Harz, Kampferzfette und flüchtige Deble.

- 5. Bringt man frische thierische, oder vegetabilische Substanzen in Berührung mit machfenden Pflanzen; so werden diese um so üppiger machsen, als jene auflösliche Stoffe in sich enthalten, und ihr Wachsthum wird um so kleiner seyn, je weniger auflösliche Materie in denselben vorhanden ift, oder in einem gegebenen Zeitraume sich in denselben bilbet.
- 6. Beil aber der größere Theil der tobten organischen Materie im kalten Wasser für sich nicht auslöslich ist: so würden die wachsenden Pflanzen von ihr nur geringen Vortheil zehen, wenn sie nicht durch den Fäulnisprozeß in einen Zustand versetzt würde, wodurch sie allgemach im Wasser ganz auslöslich wird.

# A. Thierische Körper.

1. Alle thierischen Substanzen sind sehr zusammengesetze, und bis auf die Knochen nur gering zusammenhängende Körper, die unter den Bedingungen der Käulniß schleunig sich zersetzen, und eben deswegen im kurzesten Zeitraume den Pflanzen die größte Menge von Nahrung liefern. — Beil aber die wachsenden Pflanzen
nur in demselben Verhältnisse Nahrung erheischen, als ihr Bachsthum schnell und groß ist: so erhellet hieraus, daß wenn man bloß thierische Substanzen zu ihrer Dungung verwendet, dieselben keine vorbereitende Behandlung

nöthig haben, welche die Masse der auslöslichen Bestandtheile vermehrte; denn fur den geringen Bedarf der jungen Pflanzen hat die rohe thierische Substanz genug Nahrung an Schleim, Leim, Eiweismaterie u. f. w. und so wie sie größer wird, fault und zersetzt sich der thierische Körper, wenn er anders in hinlanglicher Quantität im Boden vorhanden ist, und versieht die Pflanzen mit hinreis chender Nahrung.

2. Da die thierischen Körper so leicht zersetbar sind, ber Prozeß der Zersethung und Faulniß aber immer mit Berflüchtigung eines Theiles der Substanz verbunden ist, so muß man die Faulniß derselben so lange zu hindern sich bemühen, bis man sie in den Boden gebracht hat.

Der Aloakendunger wird in Frankreich gebort, hierauf. vermahlen, und wird überall nur über die wachsenden Pflanzen ausgestreuet, und die Chinesen mengen ihn ganz frisch mit Lehm oder Mergel, und machen Ziegel daraus, die sie trocknen, und dann in gehöriger Zeit verwenden. In beiden Fällen wird der zerstörenden Fäulniß vorgebeugt, ohne daß man diese Dangermittel der Unwirksamkeit beschuldiget. Die Gärtner um Pescia im Toskanischen berwenden diesen Dünger, so wie sie naus den Aloaken der Städte erhalten, unmittelbar, nur mit Wasser verdunnt, indem sie die grünenden Pflanzen damit begießen, (Simonde, S. 18), und nichts übertrist die Wirkssamkeit diese Düngers.

3. Streulose, thierische Exfremente muffen baber, wenn man sie nicht bald verwendet, entweder getrocknet, oder mit vielem Wasser vermengt werden. Im lettern Falle wird die Faulniß und Verslüchtigung der festen Substanz zwar nicht ganz gehindert, aber doch sehr verzögert.

Wenn man, wie dieß in den meisten Gegenden ber Schweiz üblich ift, die Erkremente des Biebes mit vielem Basser vermengt, in unterirdichen Behaltniffen so lange aufbemahrt, bis ste schiellich verwendet werden konnen, so hat man hierbei den Bortheil, daß die dungende Substanz sehr gleichformig über den Boden verbreitet, und daß ihre rasche Jersehung durch den Ueberstuß des Wassers gehemmt wird.

Die Aufgabe, wie alle Bestandtheile der todten organischen

Materie den lebenden Pflanzen zu Rusen zu bringen seyen, kann sicher nur dadurch erreicht werden, wenn man die unzersetzte todte Materie in den Bereich, oder in die Berührung der lebenden Pflanze bringt, deren Wurzeln dann die ursprünglich ausschlichen, oder durch die Fäulniß ausschlich werdenden Bestandtheile der organisschen Materie einsquen und sich aneignen. — Wenn daher die todte organisse Materie eine hinlängliche Menge ausschlicher Bestandtheile in sich enthält-, um sogleich Nahrung abgeben zu können, und wenn diese Substanz von der Urt ist, daß sie sich unter den Bedingungen der Fäulnis im Boden hinlänglich schnell zersest, um es den Pflanzen nie an Nahrung gebrechen zu lassen; so ist jede frühere Besörderung der Fäulnis berselben ein offensbarer Berlust von Pflanzennahrung.

# B. Begetabilische Körper.

- 1. Die vegetabilischen Körper, die man jur Ernahrung der Pflanzen als Dunger verwendet, find entweder grunende Pflanzen, oder Körner im ganzen, oder gepulverten Zustande, oder Humus von verschiedener Matur, oder trockene Pflanzen von verschiedener Form, Zusammenhang und Bestandtheilen.
- 3. Indem man die grunenden Pflanzen unterpflügt, und mit Erde bedeckt, damit sie während ihrer Zersegung im Boden eine andere Saat ernahren, erfüllt man die Aufgabe möglichst, von der wir so eben gesprochen haben.

Die untergepflügten Pflanzen finden genug Feuchtigkeit, Luft und Barme im Boden, um sich im Berlaufe eines Jahres ganz, oder größtentheils zu zerseben, und nach Berschiedenheit ihrer Masse und ihrer Mischung eine größere oder kleinere Wirzung als Dünger bervorzubringen. Es würde ein sehr wesent licher Substanz: Verluft seyn, wenn man im herbste die Wickens oder Buchweißensaat ubmächen, und über Binter in haufen liegen lassen wollte, um sie zur Fäulniß zu bringen, und sie dann erst im Frühlinge auf den Acker zu bringen, und unterzupflügen, abgesehen von der mehreren und schlichen Arbeit, die hiebet verschwendet wurde.

Die grunenden Pflanzen, mit Ausnahme alter, holziger Luzern und Esparfettwurzeln, find voll Saft, mit Goleim, Buder, Eiweiß und andern auflöslichen Substanzen genischt; Gr Zusammenhang ift gering, und die Holzfaser ift noch

nicht so ausgebildet, auch nicht in so großer Menge vorhanden, wie bei den reifen Gewächsen. Darum gewähren sie schnelle Rahrung, und so gering auch im Ganzen die Masse derselben seyn mag, die sie liefern, so ist sie doch hinlänglich, einer Saat zu genügen, weil sie während dem Wachsthume dieser ganz verzehrt wird. Darum bemerkt man von einer grünen Düngung, die aus blühenden Wicken, Buchweißen, Lupinen bestand, nur für eine Saat Wirkung, und nur alte Luzern- und Esparsettselder liefern für mehrere Jahre Nahrung.

3. Verwendet man Korner zur Ernährung der Pflangen; fo bedürfen diese, wenn man sie nach getödtetem Reime unter die Erde bringt, keiner Vorbereitung. Sie faulen da schnell, und liefern viele und ausgiebige Nahrung. Bringt man sie aber nicht in die Erde, sondern will sie nur zur Ueberstreuung der wachsenden Pflanzen verwenden, so muffen sie zuvor zu Mehl gemahlen werden.

In Stalien ift es nicht ungewöhnlich, tummernbe Domerangen : und Limonienbaume mit Lupinenkornern ju bungen, bie man juvor hist, um die Reime ju todten, und dann rings um ben Stamm des Baumes vergrabt. Die Saaten mit Getreibemehl gu dungen, durfte mohl nicht vortheilhaft fenn, diese Urt der Dungung gewiß fehr wirksam mare; aber fie mit den ausgepregten, getrochneten und zerkleinerten Dehlkuchen ju aberftreuen, ift in den Dieberlanden und in England febr gewöhnlich. Gin fehr fprechender Beweis, unfere Grachtens, bag bie im Baffer auflöslichen Beftandtheile ber tobten Begetabilien von ben Burgeln der lebenden unmittelbar angefogen, und in ihre Ratur permandelt merden. Die große Menge von Soleim, die in den ausgepreften Dehltuchen vorhanden ift, wird durch den Regen ben Pflangen geschwind, und unmittelbar Bugemenbet, ohne daß diefe oben überliegende Gubftang in Faulnig übergebt, mas ungleich fpater erft gefdiebt, und wodurch erft ber Rleber, und die Solgfafer aufloslich werden; wegmegen man auch nach übergeftreueten Dehlluchen foleunige Wirkungen am Ader mahrnimmt, was nicht geschehen konnte, wenn bloß erft durch die Faulniß Nahrung entwickelt werden mußte. Um sich die Mühe des Zerkleinerns der Oehlkuchen zu ersparen, wirft man fie haufig in die Jauche, und verbreitet fie mit derfelben über den Ader.

4. Wir haben verschiedener Arten von humus als Dungermaterialien erwähnt: Teich fchlamm, Moder und Torf. Alle biese Substanzen konnen unmittelbar in

Die Meder geführt werben, und es ift feinem Zweifel unterworfen, daß fie durch die Umanderung ber physischen Beschaffenheit bes Bobens mittelbar, und burch bie Bermehrung ber pfignzennahrenden Bestandtheile unmittelbar zur erhöhten Kruchtbarfeit derfelben beitragen.

Berr Baugban von Ramert in England bat auf das Unrathen Davy's mit vielem Erfolge Torferde auf fandigem Boden angewendet.

5. Der humus diefer Substanzen ift aber immer entweder in einem fauren, ober zu ftart vertohlten Buftande, ober es finden sich beibe Bustande. Dadurch aber verliert er feine Auflöslichfeit, und man bemerkt von ber Amvendung eines folden Dungers, oft nur eine febr geringe Wirfung, die der Dube nicht lobnt, die man darauf vermendet.

Arthur Young gibt dem Torfftaube viel mehr Bob, als alle dentschen Landwirthe.

»Er bewirkt überall dasselbe wie die Asche. Man halt wben Torsstaub als das vortrefflichste Ueberdungungsmittel für vdie Zwiebelbeete im Sarten, auch bemerkt man nicht, daß mehr Unkraut neben diesem Düngmittel aussproßte. — Er hat »große Wirkungen auf die Disteln, welche, wenn sie damit übers "kreuet werden, verwelken, als wenn sie ausgedort würden. "Sie erhoblen sich aber wieder, wenn man sie nicht wiederhohlt weit Sarkstauk überkeren a. Eine erhoblen sich aber wieder, denn man sie nicht wiederhohlt weit Sarkstauk überkreuet a. Erne Farmer's Calendar Ate mit Torfftaub überftreuet.« (The Farmer's Calendar. 8te Auflage. London, 1809. . . 172.)

6. Die Auflöslichkeit eines folchen humus wird aber befordert, wenn man ihn mit falischen Ropern : Ralf, Mergel, Ufche, Geifensiederasche mengt, die ihn entfauern, ober wenn man diefe Korper mit faulenden thierischen Substangen in Berbindung bringt, die fie ebenfalls entfauern, und der ftockenden Berfetung einen Borfchub geben.

Saurer humus verliert aber auch ohne alle Beimengung bon Dunger ober talifden Rorpern feine Saure, wenn ber Boden troden gelegt, und burch die Unwendung bes Pfinges gelüftet mird.

- 7. Der Teichschlamm bedarf kaum einer anderen Borrichtung, um als Dünger zu dienen, als daß man ihn einige Monathe der Luft auf einem trockenen Orte ausgeseht läßt. Er enthält nicht immer sauren Humus, und die beigemengten unzersehten thierischen und vegetabilischen Substanzen bringen eine hinlangliche Gährung in ihm hervor, daß er dann im Boden sogleich Nahrung abzugeben im Stande ist.
- 8. Der Mober muß eben fo, wie der Teichschlamm, eine Beile in haufen der Luft ausgesetz bleiben, damit das überflussige Basser verdunste, und eine neue Gahrung in demselben entstehe, welche die Saure zerset, und ben humus auslöslicher macht.
- 9. Sest man dem Moder kalische Körper zu, so wird feine Auflöslichkeit um vieles befördert, und sein Werth dadurch beträchtlich erhöht.
- 10. Der Lorf ist an und fur sich noch unaufloslicher wie ber Moder, auch ift er nicht so fehr wie biefer in humus umwandelt, und enthalt noch eine große Menge von gusammenhangenden Burgeln, und Blattern.
- 11. Seine Auslöslichkeit wird badurch fehr befördert, wenn man ihn, gleich dem Moder, eine Beile in haufen liegen läßt, in denen eine neue Gahrung die Menge des auflöslichen humus vermehrt.
- 12. Man erreicht aber diesen Zwed geschwinder, wenn man seine Gahrung durch zugesetzte thierische Auswurse beschleunigt. Indem man ihn den Thieren in den
  Ställen unterstreuet, hat man den Vortheil, deuselben ein
  reines und trockenes Lager zu verschaffen, und durch das
  faule Ferment der Extremente die Gahrung und Entsausrung des Lorses zu befördern.

- 13. Ware mehr Torf vorhanden, als man schicklich mit Exfrementen mischen kann; so mussen dem übrigen die obbesagten kalischen Substanzen schichtenweise zugesetzt werden, die nicht nur allein seine Saure neutralissten, sondern auch, wenn es Laugensalze sind, ihn schleunig auslöslich machen. Hat man keine solche Substanzen, so wird der Torf an Auslöslichkeit gewinnen, wenn man ihn in kleinen Hausen wenigstens ein halb Jahr lang liegen läst, ehe man ihn in die Aecker bringt.
- 14. Trodene, ungerfeste Pflanzen, ober Pflanzentheile find die gewöhnlichsten und häufigsten Düngermaterialien. hieher gehören: Stroh, Laub, Baumzweige, Schilf, heidefraut, Farren-fraut und Garberlohe.
- 15. Alle diese Wegetabilien enthalten eine geringe Menge im kalten Basser auslösliche, gegen eine große Menge unauslöslicher, vorzüglich holziger Substanz. Bringt man sie allein, und für sich in die Oberstäche bes Bodens, so gewähren sie ben darin wachsenden Pflanzen in so lange fast gar keine Nahrung, bis sie durch bie Fäulniß zersest und auslöslich gemacht worden sind.
- 16. Beil aber die Faulniß ber meisten dieser Körper, wenn sie der Erde oberstächlich beigemischt worden, nur sehr langsam vor sich geht, und ihre Vermengung mit der Erde nur badurch möglich würde, daß man sie vorher gehörig zerkleinerte, oder sie in die Pflugsurche einlegte: so ist es vortheilhafter ihre Faulniß früher beginnen zu lassen, ehe sie in den Boden gebracht werden, damit sie früher zum größeren Theile auslöslich werden, und sich in der Folge schleuniger zersegen, und damit sie auch ihren Zusammenhang verlieren, und mit geringerer

Mühe, und vollkommen ber Erde einverleibt werden fönnen.

Stroh und Laub verfaulen bald in der Erde, wenn fie mit bem Pfluge mohl untergebracht worden find. Die Birfungent einer hoben, und dichten Stoppel, die man gleich nach dem Schnitte unterpflügt, find nicht zu verkennen, und jene Stellen ber Meder, auf die benachbarte Baume ihr Laub fallen laffen, das im Frühlinge mit untergeadert wird, find immer fruchtbarer wie die übrigen. Das Laub konnte man ohne alle Borbereitung unteradern, nachdem es zuvor gleichförmig über ben Acter geftreut worden mare: aber das Strob, und alle die andern Begetabilien, wenn man fie für fich als Dungermaterialien verwenden wollte, mußten fruber gerhadt und verkleinert werben, weil fie ihrer Lange wegen fonft nicht unter die Erbe gebracht werden konnen. In diefem Bufiande wurden Strob und Farren-Fraut, die fich bald gerfeben, zweifelsohne fehr oft mit Bortheil verwendet werden konnen, besonders bei Fruchten, die in weit von einander entfernten Reihen gepflanzt, und spater behauft werden , 3. B. bei Rartoffeln, Erbsen, Mais u. f. w.; allein von den übrigen Begetabilien, wenn man fie auch mit Sorgfalt unter die Erde brachte, wurden die Saaten des erften Jahres zu wenig Rahrung erhalten, weil diefe holzigen Gubstanzen gu febr gu= fammenhangen, und nicht fo balb fich gerfegen, ba ihnen die Bedingungen mangeln, unter benen diese Rorper balb faulen.

Awar verwendet man Bündel von Erlen - und andern Holfs Reifern als Dunger in den Weingarten, allein man vergrabt dies felben tief genug, damit fie nicht ausdorren, und bann erwartet man von ihnen auch nicht, daß fie in demfelben Jahre noch das Bachethum der Reben befordern follen, beren Wurgeln erft in ber Folge dahin gelangen, und Rahrung baraus ziehen. Die Bermendung bes Strohes und ber andern Streumaterialien gur unmittelbaren Dungung kann baher aus mehreren Ursachen nicht Statt haben, weil eine große Daffe biefer fpegififc leiche ten Rorper kaum mitteft des Pfluges mit Erde bedect werden konnte, und wenn dieß auch mit einer Nachhulfe bewirkt murbe, man dadurch den Boden hohl legen und leicht ein Berdorren det Pflanzenwurzeln verurfachen murde; und weil die meiften diefer Substanzen nicht in dem Berhaltniffe fich fonell genug gerfegen,

als die Pflangen Rahrung bedürfen.

17. Die Faulnif ber Begetabilien wird in einem gegebenen Beitraume um fo größere Fortschritte machen, als Die Pflanzenforper felbft weniger zusammenhangen, und in hinficht ihrer Bestandtheile, zufammengefester find; je mehr fie fich ferner in einer Lage befinden, die den Bedinaungen ber Saulnig entspricht, und je größer und wirffamer die beigemengte Menge des faulnißerregenden, fremben Korpers ift.

Blatter, und banne, mit Schleim gemische Holzfasern, b. h. Stroh, faulen von allen oben angeführten Dungermaterialien am schnelften; bloges Holz am langsamften, obyleich auch bei demselbem ein großer Unterschied obwaltet, ob es nämlich von den einjährigen, saftigen und murben Aeften, oder vom Stamme alter Baume herrührt. Große Stüde alteren Holzes, besonders von den fest zusammenhangenden, spezifisch schwersten, faulen so spatt, und so unmerklich langsam, daß man sie beim Ackerdau als völlig unnüs betrachten mußt indessen die Sasspane des Weicheren, und mehrere Monate lang liegen läßt, allerdings schon zum Theil aussolich geworden sind, und den Pflanzen Nahrung gewähren.

18. Die Fäulniß der vegetabilischen Dungermaterialien wird im schnellsten Zeitraume vor sich geben, wenn wir dieselben mit thierischen Erkrementen mengen, und dieses Gemenge in schicklich großen haufen unter den Bedingungen der Gabrung stehen lassen.

Mue Rorper geben um fo ichneller in Saulnif über, und gersehen sich, je vollständiger ihnen die Bedingungen, unter denen die Ghrung überhaupt Statt sindet, gewährt sind. Diese kind eine hinlanglich große Anhäufung der zu zersehenden Substanz, Wasser, Sakrme und Luft in schiedlicher Masse. Das Strob am Dache fault nicht, obgleich alle diese Bedingungen theilmeife porhanden find , weil fie nie insgefammt auf daffelbe einwirken; vergraben wir aber Strob in die Erde, und bededen es nur et-nige 300 bod mit Erde, fo werden wir finden, daß es im Berlaufe meniger Bochen ichon feinen Bufammenhang verloren haben wird. Lagt man einen Saufen Strob frei der Ginmirtung Des Regens und der Buft ausgesett, und ift er nicht fo geformt, daß bas Regenwaffer von ihm abgleitet, sondern in ihn eindringt : fo fault diefer Saufen um fo ichneller gufammen , je marmer nebftbei die Bitterung, und je großer der Strobbaufen mar. Saben wir diefem Strobhaufen noch überdieg einen Rorper jugefest, der icon in der faulen Gabrung begriffen mar, oder außerft leicht in benfelben übergeht; g. B. thierifche Ertremente: fo wird das durch die Faulnig noch früher berbeigeführt, und rafcher fortgefest, denn Begetabilien geben für sich unter den Bediugungen der Gabrung nicht sogleich in Faulniß über, sondern fie werden erft suß, dann sauer, endlich faul. Sett man ihnen aber ein faules Ferment ju , b. b. einen faulenden Rorper, fo fann meder Die fuße, noch faure Gahrung mehr Statt haben, und fie geben unmittelbar und schleunig in Faulnig über,

Wie größ ein folder Saufen febn foll, hangt von ber leichtern oder schwerern Zerfesbarkeit des Begetabils ab, das hier mit den Erkrementen gemengt ift. Stroh, Laub, und Fartenstratt geben leicht und bald in Faulnif über, und würden fich in größen Saufen leicht zu sehr erhiten, und zum Nachtheile des Andwirthes zu sehr verflüchtigen, indeffen holzige Körper und Torf in größere Massen aufgehäuft sehn burfen, oder mulffenzwenn sie fich in der gleichen Zeit eben so weit zerfeten sollen.

ig. Daburch, bag wir diese vegetabilischen Dungermaterialien unseren Sausthieren unterstreuen, haben wir noch den Bortheil, daß wir benfelben ein reinliches und trockenes Lager bereiten, und daß sie selbst die Arbeit der Mengung ihrer Erfremente mit der Streu vollbringen.

no. Alle Begetabilien, die man nicht geradezu auf Bie Neder als Düngermittel führen darf, werden den Thieren untergestreuet, und heißen defiwegen Streu; Streumaterialien:

21. Die Urt die Streu mit ben Erfrementen in eine insglichst genaue Mengung zu bringen, ist verschieden nach ber mehreren oder minderen Freiheit der Bewegung der Thiere in ben Ställen und nach der Menge und Verschiesbeichet der Streu:

Je mehr die Thiere in den Stallen fich frei herumbemes gen konnen, je gleichförmiger wird die untergelegte Stren alleute halben mit ihren festen und flussigen Gekrementen durch sie fetbif gemischt werden; je weniger sie sich bewegen konnen, indem sie angehangt find, und gedrangt fleben; je unvollommener ift die Mengung der Streu mit den Extrementen, und je tiehr muß nachgeholsen werden, wenn der Zweck der Gleichformigkeit erreicht werden foll.

Bon der Berschiedenheit der Streu hangt ebenfalls; aber im minderen Grade die Art der Einstreuung und Mengung ders selben mit den Grerementen ab. Je leichter sich die Streu mit den Abfallen mischt, und ben Urin ansaugt, je mehr ift sie gestignet den angehangten Thieren untergeiegt zu werden. Je holb signet den angehangten Thieren untergeiegt zu werden. Je holb von der je langer sie je, je mehr ift es nothwendig; daß sie von den Thieren übergangen, und durch Treten mit ihren Absfallen gemengt werde. Eben fo kann eine große Masse von Streu nur dadurch mit ben Extrementen gehörig in Mischung kommen; wenn sie von den frei darauf herumgehenden Thieren

allenthalben mohl damit gemengt, und durchtreten wird, und mit einer geringen Menge von Streu langt man nur aus, menn

Die Thiere angehängt find, und dicht aneinander fteben.

Bo man teine andere Streumaterialien hat, als die der Ader liefert, muß man mit denfelben möglichst wirthschaftlich verfahren, und in diefen Sallen findet man bas bornvieh angehangt, und man raumt täglich den Dift fammt der Streu unter den Thieren weg. Bo man Ueberfluß an Streumaterialien hat, f. B. in febr fruchtbaren Gegenden, wo im Binter bei binlanglichem Deu und Rlee nur wenig Strop gefüttert wird; beim Bebentzuge; oder wo man fich viele Streu verschaffen fann, indem man Shilf, Farrentraut, Laub u. f. m. auf eigenem Boden erhalt; da findet man die Thiere, wie in den Biebhofen von England, oder in den geraumigen Stallabtheilungen unferer Bebirge, fret herumgeben, und die Streu mit ihren festen und fluffigen

Ertrementen auf bas genauefte mifchen.

Chafe und Och meine laufen überall frei in ihren Ställen berum, und durchtreten allenthalben die ihnen gegebene Streu. Die erstern bedürfen nur wenig hievon, weil ihre Er-Fremente mehr troden find , und ihr harn wenig beträgt. Ihre Bliege find baber im Binter nicht fdmutiger, wie im Commer. Dagegen entleeren die Schweine einen viel weichern Roth und fehr viel Sarn, und weil fie in ihren Ställen mehr mit Fluffigem genahrt merden, wie die übrigen Thiere: fo bedurfen fie einer oftmaligen Reinigung ihrer Ställe, und einer großen Menge von Strett: - Den Dift der Schafe tann man den gangen Winter über in den Ställen laffen; benn ba er bei der geringen Menge von Streu fast gang aus ihren Ertrementen besteht , fo bedarf er keiner Vorbereitung, braucht nicht in Gahrung über-jugeben; die ihm nur nachtheilig wurde, weil man zuviel an Substanz verlore, ohne durch die verbesserte Qualität ent-schädiget zu werden, und er kann geradezu auf die Aecker geführt. werden,

Die Menge der Streut, welche die Schweine nothig has ben, murde die fur fie bestimmten Stalle bald anfullen. Œ8 wird daber der Stall nach Berichiedenheit der Jahreszeit, und nach der Berichiedenheit feiner Bauart bald fruber bald fpater, immer aber dann ausgemiftet, wenn ber Raum für Die Troge und Thuren anfängt beengt ju werden.

Die Pferde sind in allen Wirthschaften, wo man nicht Pferdegucht betreibt, immer angehängt, und da man diese Thiere mit vielem Fleiße reinlich halt; fo wird ihnen nur Abends eingeftreuet, und man bestreitet ein reinliches Lager fut fie mit der verhaltnigmäßig Bleinsten Menge von Streu, denn nur der bintere Theil der Streu wird von den angehangten Thieren verunreiniget, der vordere wird weggeraumet, und dient fur die folgenden Tage. Daher ift der Stallmift von Pferden, gleich jenen von Schafen fo wirkfam, weil er faft blog aus thierifchen Abfallen bestehet , und eine fo geringe Menge von Strob in fic enthalt, das von allen Streumatertalien fic am leichteften gerfest. Weil man ihre Abfalle mit der wenigen Streu aber täglich wege raumt, und dieses Gemenge vor allen andern geneigt ift, schleunig in eine sehr ftarke Gahrung zu übergeben, so muß man beforgt sepn, die nachtheilige Zersehung dieser wirksamen Substanz so sehr als möglich zu unterdrücken, die die Zeit ihrer Verwendung kommt.

Da das hornvieh in den meisten Wirthschaften die größte Maffe des für den Uderbau erforderlichen Dungers zu liefern hat: so finden sich über die Mischung der Ubfalle dieser Thiere mit der Streu die mannigfaltigsten Abweichungen, die aber immer ihren zureichenden Grund in der Menge und Berschieden.

heit der Streu haben.

Bo man teine ober nur gar wenig Streu hat, wie in jenen Gegenden bon Solland und ber Schweis, mo gar fein, ober nur ein geringer Aderbau getrieben wird : da find die Stalle fo eingerichtet, daß die angehangten Thiere ben Stand, auf dem fie fteben und liegen, nicht Berunreinigen tonnen. Die Grfremente merden in der & dweig rudmarts in einer großen und weiten Rinne aufgefangen, mit Baffer verdunnt, und in Bottiche geleitet, die in die Erde eingegraben find, worin biefe Jauche fo lange gefammelt und aufbewahrt wird, bis die Beit ihrer Bermendung tommit, mo man fie bann in Faffern auf Die Biefen oder auch mohl auf die Rlee : und Getreidefelder führt, um fie Damit gu bedüngen. Sat man bem Biebe Streu untergelegt, fo mird diefe aus den Rinnen wieder herausgezogen, und befonders auf die Miststatte gebracht, während man die Jauche in die Behalter abfliegen lagt. Dan glaubt ba, auf Diefe Urt gemanne man um fo viel mehr Dunger, als die Jauche beträgt; weil man fo viel feften Dift erhalt; als die verwendete Streumenge beträgt : allein man überfieht hiebei , bag nur die organifche Das terie nagrt, und daß das Waffer in ber Jauche keinen andern Bortheil gewährt; als die nahrende Substang möglichst genau gu gettheilen. Dan erhalt nicht mehr Branntwein, wenn man gur gabrenden Deifche noch mehrere Kannen Waffer gugieft, und fo werden Menfchen und Pfangen auch nicht mehr genabrt; wenn man eine Unge Gummit in 20 oder 30 Ungen Baffer aufloft. -Aller Bortheil des fluffigen Dungers beruht Demnach in Der Leich. tigfeit, die pflanzennabrende Substang febr gleichformig über den Boden verbreiten zu können; und wahrscheinlich auch darin, daß Die Erkremente mit fo vielem Baffer vermischt, abgehalten were den, fo schleunig ju gabren; und ehe fie in den Boden kommen, fich nublos zu verflüchtigen.

Wo man eine zureichende, aber nicht überfiussige Santitat Streu hat, um die Thiere in den Ställen reinlich erhalten zu können, wird den angehängten Thieren täglich untergestreuet; und täglich wird die mir den Erkrementen gemeingte Streu wieder unter denselben weggenommen, und entweder unmittelbar auf die Misstate gebracht, oder wo es an Raum nicht gebricht, hinter den Thieren so lange aufgehäuft, als es die Dertlichkeit zuläst; Worduf diese größere Masse Miss, die sich indessen auch messe

'mit dem Harne der Thiere angesogen hat, auf die Mistisatte sumal geführt wird , und einen großern Raum bafelbft einnimmt. Bei mehrerer Streu und engerem Raume wird der Dift nicht tage lich unter den Thieren meggenommen, sondern es geschieht nur alle 8 bis 14 Tage, daß man die Stande reiniget, und den Dift auf die Diftfidtte führt. In den Riederlanden (fiebe Somers. Riederl. Birthich. U. B. 294) halt man es fur portheilhaft, ben auf diefe Art durch ein Paar Bochen unter dem Diebe gelegenen Dift in eine große , 2 bis 6 Fuß tiefe Grube gu . fcieben, die hart hinter dem Stande der Thiere ausgegraben ift , und worin man den Dift fo lange liegen lagt , bie die Beit feiner Bermendung vorhanden, oder bis die Grube voll ift, worauf man fie leert, und ihren Inhalt auf die Meder bringt, wo man ihn entweder fogleich breitet, wenn man ihn braucht, oder im entgegengefehten Falle einsweilen in Saufen legt. - Go vortheilhaft diefe Art der Dungerbereitung auch zweifelsohne ift, da fie fo wenig Muhe macht, den Berluft der dungenden Materie durch Abfliegen, Berdunften , ober rafche Gahrung möglichft verhattet, fo ift fie doch auch mit Rachtheilen verbunden; benn die Stalle muffen befonders breit gebauet fenn, und erfordern daber eine großere Dadung; fie find febr weit, und defiwegen im Winter falt, und konnen daher nie in einem kalteren Rlima, als jenes von Brabant ift, eingeführt werden, und endlich ift Das Ausführen des Diftes aus diefen Gruben mit viel größerer Beschwerde verbunden, als wenn die Thiere, wie in unsern Bergen, immer auf bem reichlich bestreueten Diftlager fteben. das fich über die Goble des Bodens erhebt, und mit Leichtigkeit ausgeführt merden fann.

In einem milderen Rlima, wie jenes von Deutschland ift, wo man fich nicht genothigt fieht, die Thiere im Winter in Die Stalle gu fperren, fondern wo fie blog Rachts eingetrieben werden, bei Tage immer weiden, wie j. B. in England, jum Theil in Ungarn, da bedarf man nicht forgfältig geicoloffener Stalle; da wird der Biebhof, der entweder bloß ein umgaunter offener Ort ift, oder nur jum Theil ein Dach hat, mit Strob und anderen vegetabilifchen Dingermaterialien überlegt, und man überläßt es ben baranf herumgehenden Thieren und ber Witterung, Dift darans ju machen. Jebe Quantitat und Qualitat von Streu wird bei biesem Berfahren mit ben Ertrementen der darauf herumgehenden Thiere gemischt. Weil aber eine ju große Menge von Streu nothwendig murde, wenn man auch ben unbedecten Theil des Biebhofes mittels der Streu troden und reinlich erhalten wollte, fo wird fast immer nur ber bedectte Theil eingestreuet. In den Gebirgen vor Rarnten, und Steiermart find die Stalle als geraumige, mobibededte, gefcutte und marme Biebbofe gu betrachten, in denen das Bieb den Winter über gubringt. Je zwei und zwei Thiere haben einen mit Stangen eingefriedigten Raum von 4 bis 6 Quabratklafter, in dem fie frei berumgeben konnen. Sie werden aus einem in der Mitte des Standes ftebenden, beweglichen Futterftod gefüttert ober

wie in Salgburg aus einem Futterbarren, den man bober und niederer ftellen tann, und taglich wird ihnen einmal eingeftreuet, ohne daß man etwas hinwegraumt. Diefe Biebftande merden gewöhnlich nicht eher geleert, bis nicht die Zeit der Saat vorhau-ben ift, wo man dann den Dift unmittelbar aus den Stallen auf die Meder bringt. Bei diefer Urt der Biebhaltung geht unftreitig die innigfte Mengung der Streu mit den festen und fluffis gen Ertrementen der Thiere vor fich, ohne alle Mube, und ohne bag der geringfte Theil hievon weder abfließt, noch burch Gabrung fich verflüchtiget; allein es find erforderlich, weite, und geräumige Stalle, und harte, ober in beren Ermanglung eine mehr als gewöhnliche Menge von anderer Streu. Man ftreuet namlich bet uns in solche Stalle meistens die feineren Ameige der Radelbaume ein (die, man bei uns Graas nennt) weil alles Strob verfuttet wird), und davon ift teine übergroße Menge erforderlich, denn diefer Korper ift hart, und wenn die Shiere auch viele Mochen auf einem folden Riftlager herumgehen, fo erweicht er fich nicht, und die Thiere treten ihn nicht burch. Wird aber Strob, oder gaub eingestreuet, so ist eine viel größere Menge hievon erforderlich, wenn man die Thiere einigermaßen reinlich erhalten, und nicht sehen will, daß sie einen halben Fuß tief in Roth einstnern; benn diese Substanzen erweichen sich, wenn fie mit den Abfallen der Thiere gemengt merden, und die fcmeren Thiere murden einfinken, wenn man nicht immer eine binlang. lid bide Schichte von frifder Streu gufeste , Die bas Ermeichen der gangen Maffe verhuthet.

- 22. Die Mengung der Streumaterialien mit ben thierischen Erfrementen heißt Mift, und in fofern fie in den Stallen erzeugt wird: Stallmift.
- 23. Der Stallmift wird erft bann Dung er genannt, wenn die beigemengten Begetabilien burch die faule Bahrung ihren Bufammenhang größtentheils verloren haben.
- 24. Damit ber Mift in Dunger übergebe ift es baber nothwendig, ibn fo lange ben Bedingungen ber Gabrung andzuseben, bis dieß erfolgt ift.
- a5. Die Gabrung des Miftes geht um fo schleuniger und gleichförmiger vor sich, je gabrungsfähiger und zersesbarer die thierischen Extremente sowohl, als die beigemengten Streumaterialien sind, und je gunftiger die oft erwähnten Berhaltnisse auf die gabrende Masse einwirken,

26. Der Stallmist zersett sich entweder schon hinlanglich in den Stallen der Thiere, oder er wird aus diesen in die Miststatte gebracht, um sich da in Dunger umzuwandeln.

Bei den Schafen geschieht das Erstere fast immer, denn ba die Erkremente Diefer Thiere weniger Streu erheischen, fo tft die geringe Quantitat von Stroh oder Laub gur Beit, wenn ber Dunger am Ader nothwendig ift, gewöhnlich ichon murbe genug , um gleichformig gestreut merden ju tonnen: und nur in Dem Falle, daß man den Schafen mehr als gewöhnlich langes Strop eingestreuet hatte, ift es nothwendig, den Dift einige Boden fruber aus ben Stallen in Daufen gu bringen , damit bies Strob barin in Faulnif übergebe, und feinen Busammenhang verliere. Sat man Laub, ober gerhadtes Strob verwendet, fo tann man ben Mift geradezu auf ben Uder bringen. Bei ben Pferden murde bas gleiche Berhaltmiß Statt finden , wenn wir biefe Thiere auf eine ahnliche Weife in ben Gtallen hielten, wie die Schafe. Da wir ihren Mift aber taglich wegraumen : fo muß derfelbe fo lange aufbemahrt merden, bis die Beit feiner Berwendung kommt. Wo er nur in geringer Menge vorhanden ift, lobnt es fich nicht der Dube ibn besonders ju behandeln, und ba mirb er am zwedmäßigsten mit bem Schweinmift gemengt, oder er tommt auf die gemeinschaftliche Diffitatte. Bo er aber in großer Menge erzeugt wird, oder wo man nicht Schweine genug halt, und das hornvieh ben Dift tritt, wie man unfere Art der Dungerbereitung nennt, da muß der Pferdemift abgesone bert in Saufen aufbewahrt werden, in denen man die Gahrung burch Testireten nur hemmen wuß, um nicht zu viel von der Substang deffelben durch feine ju rafche Gabrung ju verlieren. Der hornviehdunger wird entweder in fluffiger oder in Form angewendet. 3m erfteren Falle beftebet er blog aus den verdunnten thierifden Erfrementen , im letteren ift er mit Streu gemengt. Fluffiger Dunger bebarf teiner Bor-bereitung, und kann jeder Beit verwendet werden, denn die faule Gaprung der thierischen, und der damit verbundenen außerft fein gertheilten vegetabilischen Substanzen erfolgt febr bald, und es wurde vortheilhafter fenn, sie zu hemmen, wenn wir es vermochten, als sie zu befördern; weil ohne Gabrung genug auflösliche Materie in dieser Jauche vorhanden ist, und der Dunger uur nach und nach auflöslich werden foll, fo wie es der Bedarf der Pflanzen erheischt. — Der mit Streu gemischte hornviehmist bleibt entweder Monatelang unter den Thieren liegen, wie in unfern Bergen, oder er wird taglich, oder wochentlich in die Diffftatte gefchafft. Wenn unfere Landwirthe blof Strob und Laub einstreuen, so ift der Dift bis auf die oberfte Schichte binlanglich murbe, und kann unmittelbar in die Meder gebracht werden : vermenden fie aber, wie dieß haufiger geschieht, Radels holzzweige, oder Beidekrant: fo finden wir diese fomer zerfebe

baren Körper in dem Dünger, den fie in ihre Aeder führen, gewöhnlich noch völlig frisch, oder nur wenig von der Fäulniß ergriffen, und die verständigeren unter ihnen führen solchen Mist
früher aus den Standen der Ställe in die Rahe der Aeder, um
ihn da in haufen zu ichlagen, die sie dann so lange liegen lassen,
bis die holzige Faser vom faulen Fermente selbst ganz durchdrungen, und in ihrer Obersiche murbe geworden ift, ehe sie
ihn unterackern.

- 27. Wenn der Stallmift fich auf der Miftfatte in Dunger umwandeln foll: fo muß der paffendfte Plat hiezu ausgewählt, und die Statte felbst die angemessenste Form erhalten.
- 28. Die lage der Miststatte muß fo beschaffen fenn, daß der Mist leicht dabin geschafft, und ohne besondere Unstrengung auch wieder weggeführt werden könne, daß kein fremdes Wasser zuströme, und die Sonne möglichst davon abgehalten werde.

Rein Plat ift mohl unschicklicher, als ber allergewöhnlichfte, in ber Mitte ber Birthichaftegebaude, wo ihm alles Dachmaffer guftromt, und mo er eine hagliche Pfuse bilbet, in ber er freilich nicht gu ftart fault, in beffen Tiefe aber auch die Streu, besonders wenn fle holgig ift, teine mertliche Berfetung erleidet. Daß man beim Begführen so naffen Mistes viel Baffer unnut gieben muß, ift ebenfalls nicht zu überfeben. Die niederlandis fchen Gruben in den Stallen haben in hinficht der Dungerbereitung mancherlei Borguge, von welchen wir bereits gefprochen haben, Die man aber auch außer den Stallen in unterirdifchen Gruben erlangen tann. — Dan hat nämlich oft, besonders in Birthichaften; mo nicht der bodfte Bortheil die Triebfeder aller Panblungen ift, ben Dift in Gruben geworfen, Die oben über jugebedt werden, und hat mehr damit gewonnen, als bas Begschaffen des Mifthaufens aus dem Gestchte, was man nur allein beabsichtigte. Denn wenn in folden Gruben, einen Soub bod über dem Boden, ein eichener Roft liegt, ber Die ibeeffuffige Bauche Durchlagt, die man mittelft einer Pumpe nach Bedurfnis wieder über den Dift verbreitet, ober in Faffern megführt, nachdem fie zuvor geborig verdunnt geworden ift: fo hat man eine echt niederlandische Art von Dungererzeugung; nur daß fie nicht fo etelhaft immer in ben Stallen vor Augen liegt, fondern bem Unblide gang entzogen bleibt, bis ber Inhalt ber Grube geleert wird. Auf Der graffich Eggerifchen Birthichaft gu Lindenbain bei Rlagenfurt besteht biefe Art Dungererzeugung feit dem Jahre 1810, und ich finde teine Urfache, mit der Qualität

der in diesen Gruben erzeugten Düngermasse unzufrieden zu senn. Die Grube ift hart vor dem Stallthore, und ist ein länglichted. Biereck, das in 3 Abtheilungen getheilt ist, wovon eine nach der andern gefüllt wird. Aur das Ausleeren dieser Gruben ist mit derselben größeren Mübe verbunden, wie in den Niederlanden.

derselben größeren Mühe verbunden, wie in den Niederlanden, Die Misstatte muß in der Nähe des Stalles, sepn, wo möglich auf einem etwas erhöhten Plake. Die Grube selbst wird muldenförmig ausgegraben, so daß sie in der Mitte etwa 14/2 Souh Tiefe habe, damit sich die absinkende Jauche darin sammle, und nicht zu früh megsließe. Für den Uebersluß von Jauche, der sich bei lang anhaltendem Regenwetter bildet, nut eine hessondere Grube ausgegraben sein, in die sie aus der Mitte der Bertiefung sich ergießen kann, worin sie sich sammelt, und woraus man sie durch Pumpen wieder über den Düngerhausen perbreitet, wenn er zu trocken hat, und zu rasch gährt.

ng. Der Stallmift wird auf der Dungerstätte fo gepronet, daß er gleichformig dicht und fest übereinander gu liegen kömmt.

Man gibt bem Mifthaufen entweder die Form eines langlichten Biereckes, das man in einer schiefen Richtung aufhäuft:
pber der haufen wird rund gebildet, und eine Lage horizontal
über die andere gelegt. Die erste Art hat den Bortheil, daß der
Mist in einem engeren Raume beisammen liegt, weniger austrocknet, und daher früher in Jäulniß übergeht; ferners ist die
Qualität des Düngers, in sofern dieselbe von der mehr oder
weniger vorgeschrittenen Gährung abhängt, in einem solchen
Daufen mehr geschieden, indem seine hinterste Lage, die am
ersten gebildet wurde, hinlänglich vergohren, mährend die vorderste, lebte, noch völlig rob ist, und man kann den Dünger nach
seiner verschiedenen Zersehung verwenden: daster aber erfordert
dies Berfähren mehr Arbeit, zum Theil selbst Geschicklichkeit,
m die Wände gleichsormig zu erhalten, und wenn man den
Pausen zu einer und derselben Saat verwendet; so hat man den
Rachtbeil, daß die eine Stelle des Uckers bloß vergohrnen, die
andere rohen Dünger erhält.

Die andere Methode past mehr für große Birthschaften, benn bas Aufhäusen des Mistes in eine runde Form ift minder beschwerlich, und wenn die Größe des Durchmessers eines solchen Sausens der Größe der Quantität des Mistes, die täglich, oder möchentlich aufgebracht mird, angemessen ist: so wird sein ungleichschmiges Berfaulen minder auffallend werden. — Wenn man einen solchen Haufen meg führt, und ihn vertital absticht, so erhält der Acker eine gleichschmige Düngung von dem unteren, hinstanglich zersetzen, und dem oben über liegenden, roheren Miste. Beide Arten haben ihre Bortheise und Nachtheile, die aber nirs gendwo von wesentlichem Belange sind. Wenn der Stallmist nur nicht in einem Sumpse von Wasser, oder ungleichsörmig und in

unformlichen Sügeln auf ber Miftfätte zerstreut umberliegt: so ift es ziemlich einerlei, ob man ihn in zierliche Saufen, wie die Schweizer aufthurmt, oder ihn in Gruben wirft, wie die Niesderlander. Der Stallmift ist eine so leicht faulende Substanz, daß, wenn man nur nicht zu grobe Fehler bei seiner Sammlung und Ausbewahrung begehet, die kleinen Mängel sich alle selbst ausgleichen, und am acer nicht fühlbar werden.

- 30. Der Dunger muß fo lange in Saufen liegen, bie beigemengten Streumaterialien burch die faule Gabrung murbe geworden find, um fich am Acer leicht und gleichsformig zertheilen zu lassen.
- 31. Nach Verschiedenheit der Exfremente, der Streu, ber Witterung und der Lage des Dungerhaufens wird sich der Mift bald früher bald fpater so weit zersegen, daß er als Dunger verwendet werden kann.
- 32. Sobald die Streu im Dungerhaufen hinlanglich murbe geworden ift, foll der Dunger in den Uder gebracht werden.

Ihn langer noch im Saufen liegen zu laffen, bringt mehr Nachtheil burd die Berflüchtigung ber thierifden Gubftangen, als man Bortheil bat burch bie mehrere Aufloslichkeit ber vegetabilifden Rorper : aber nicht immer wird man, felbft nach dem Berlaufe von 5 bis 7 Monaten die Streu murbe finden, wenn man In Diesem 3. B. Nadelholzzweige oder Beidekraut einstreuet. Falle muß ber Dunger in einem anscheinend roben Buftanbe ausgeführt werden, mas aber doch nicht fo gang ber Fall ift: benn und fault Das Dolg ift burch und burch mit Jauche impragnirt, und fault jest im Boben giemlich leicht; und weil biefe Streu turg ift, fo kann der Dift bod gleichförmig über ben Boden gerftreut werden. Cs ift mohl der Dube werth bier die Meinung unfers angesehenften Lehrers der Landwirthschaft gang anzuführen, die er über Diefen Gegenstand in feinem neueften Werte: »Gefdichte meiner Wirthschaft zu Möglin, 1815a (Geite 170) ausgesprochen hat; zumal da fie mit feinen früheren Unfichten nicht völlig übereins ft mmt: »Der Dift wird bier (in Möglin) ausgefahren, so wie pdie Bestellung es erfordert und die Wirthschaftsgeschäfte es ges 36 bin jest überzeugt, daß es hinfictlich der Wirkung wdie beste Behandlung des Diftes mare, wenn man ihn fogleich Daus bem Stalle auf ben Uder brachte, ohne ihn irgend eine Bahrung und Berfesung untergeben ju laffen, benn Diefe geht sim Boden am besten und fonell genug vor fich, und fie bat im

Doben felbst vorgehend, mahrscheinlich eine besonders nubliche Wirkung auf den im Boden besindlichen, überorydurten, faserigen vund tauerlichen humus. Aber soicher langer Mist muß mehrersmalen durchgepflügt werden, wenn er gehörig wirken soll: auch vdarf man ihn bei höherer Lustemperatur nicht unmittelbar vor vder Saatbestellung unterbringen, weil er die Getreidesaat sonst vleicht überreibt und in der Folge schwächlich macht. Auch bringt man den strohigen Mist mit einer Furche nicht gehörig unter, vund endlich sind in einen solchen Miste noch viele unzerstörte Uns verautsamen. Uebrigens paßt auch diese unmittelbare Aussuhr veselten.

33. Hat man nicht Gelegenheit den Dunger zu verwenden, wenn er sich in diesem Zustande besindet: so muß man Sorge tragen seine Gährung zu hemmen, oder zu mäßigen. Dieß geschieht, wenn man die Dungerhaufen durch die Thiere sest treten läßt; oder wenn man sie bei heißer Witterung mit Wasser oder Jauche übergießt; oder wenn man den Stallmist mit erdigen, oder schwer auslöslichen vegetabilischen Substanzen mischt; oder wenn man den Mist über die Aecker breitet, und obenauf liegen läßt.

In England wird ein sehr ausgebreiteter Gebrauch von Rompostdunger gemacht, der ein Gemenge vom Stalldunger, Mergel, ausgelaugter Asche, Moder, Torf und allerlei anderen thierischen und vegetabilischen Abfällen ift, die man sich von den Handwerken und Gewerben aus den Städten verschafft: allein in Deutschlein und mit feltenen Ausuahmen nirgendwo solcher Dunger bereitet, denn man sindet es nicht vortheilhaft Erde mit großen Rosten in den Stallmist, und mit demselben auf die Aeder zu bringen. Salt man den Mergel dem Ader gesdeiblich, so führen wir ihn geradezu in denselben, eben so die Asche, bein Moder, selbst oft den Torf. Die organischen Körper wenden wir mit größerem Rusen als Streu an, oder wir bringen sie für sich allein, oder mit Stallmist gemeugt in die Aeder, und erreichen mit minderen Kosten denselben Zweck.

gen sie für sich allein, ober mit Stallmist gemengt in die Aeder, und erreichen mit minderen Roften denselben Zwed.

Dieselbe Ansicht, wie wir, hat auch Arthur Young in seiner Sten Ausgabe des Farmer's Calendar 1809. February S. 105 ausgesprochen. Nachdem er über die Bereitung des Rompostdungers das Gewöhnliche worträgt, schließt er diesen Aufsab mit folgenden mertwürdigen Wortragt, die in der Ueberstehung in Thaers Annalen III. B. S. 307 nicht enthalten find, weil dort nur die 7te Aussage im Auszuge übersett erschien.

"So manche Landwirthe sind für den Romposidunger eins

ogenommen, daß ich ihnen zu Liebe all das aufgezählt habe, was wsich für denselben sagen läßt. Rach meiner Meinung beruhet vaber beinahe die ganze Verfertigung vom Rompost auf einer fehvlerhaften Unsicht, und wer immer irgend eine Art von Dünger voder auch nur Tang auf diese Weise verwendet, darf sicher senn, ohiebei Nachtheil zu erleiden; denn vegetabilische Substanzen vollten in den Schweinhof gestreuet werden, damit Dünger vdaraus werde.

Die Riederlander führen jenen Theil des Stallmiftes, den fie gerade nicht bedurfen, aus ihren Gruben auf den zu bedungenden Acker, und sehen ihn da mit Ackererde, Rasen, Deidestraut gemischt in einen Hausen, um sein Brennen, d. fein zu starkes Gahren zu hindern. (Somerz. II. B. 3.310). Tha er & neueste Meinung, die mit Youngs Ansichten gang übereinstummt, ift in seiner Beschreibung der Möglin. Wirthschaft

S. 173 enthalten.

»Daß es sehr angenehm sen, einen Bortath von recht zersygangenem Mengedünger. (Rompost) zu haben, gebe ich allerdings szu. Man kann durch Ueberstreuung desselben über eine junge "Saat, der man Kraft geben will, viel ausrichten. Seine Wirstung ist, zumal wenn Regen kommt, sehr schnell. Wenn wan naber viel Mist dazu verwenden muß: so verliert man in der "Zeit. Kein Rapital verzinset sich durch seine Anlage so start, "wie das Düngerkapital. Wenn man es schnell anlegt: so ges winnt man zuweilen in einem halben Jahre so viel Düngermasterial damit, als darin stack, und jenes bleibt doch fast unges schwächt im Acker. Lasse ich den Mist ein Jahr und länger im "Kompost: Hausen liegen, so produzirt er mir derweilen nicht "So lange ich noch Acker habe, dessen Ertrag gewinnt, wenn "ich ihn gleich dünge, kann ich nicht entschließen Mist beizus vpacken zu künstigem Gebrauch."

Um ficherften wird bem ju rafchen Berfaulen und der foad. lichen Berfichtigung einer ju großen Menge der dungenden Gubftangen daburch vorgebeugt, wenn man ben Dift, ber in ben Ställen der Thiere, oder auf der Miftftatte fo weit vergohren ift, daß die beigemengten Begetabilien murbe geworden find, auf die Aerter führt, und da fogleich zerftreuet, und fo lange liegen laft, bis die Beit des Pflugens und der bald darauf folgenden Saat eintritt. Im Berbfte den Dunger auf die Meder ju führen, und ihn gestreut über Binter obenauf liegen ju laffen, ift bei uns allgemein üblich, und ich habe mich oft von der beffern Wir-Bung folden Dungers gegen ben frifc im Frublinge aufgeführten, befonders in fandigen Medern, überzeugt, mobei noch überdieß fo viel an der Menge gewonnen wird, als fich den Binter über verflüchtigt hatte: aber ihn im Sommer auf die Brachader zu führen und nicht fogleich unterzuadern, balt man noch haufig fur nachtheilig, obgleich es einleuchtend ift, daß hier die Berfebung des Dungers noch wirksamer verhindert wird, wie im Binter. Beil bei une nirgendwo Brache gehalten wird : fo tonnte ich nie hieruber Beobachtungen anftellen, und fubre daber jum Beweise dieser Behauptung bas an, was Tha er hieruber (Mog-

liner Wirthich. 172) fagt:

"In meiner, icon an anderen Orten mehrmals geaußerten Deinung, daß der Dift gar nichts verliere, wenn er im Binter sund Commer ausgebreitet auf dem Uder liege, bin ich durch die Beobachtung faft jahrlich vorkommender Falle, die man als tom-»parative Berfuche betrachten tann, immer mehr beftartt. 3ch laffe »den Dift ausführen, wenn der Uder leer und Beit da ift, und ihn pfogleich ftreuen. Go bleibt er liegen, bis die Beit des Pfice sgens beran tommt. In ben erften Tagen geigt ber Geruch an, Daß der Dift etwas ausdunfte : das ift aber auf teine Beife gu »bermeiden: nachber riecht man nichts. Der Dift wird troden wund wieder nag. Die durch ben Butritt bes Sauerftoffes fic bildende ertraktive Materie, fo wie die Rohlenfaure mird von Dem trodenen Boden angezogen, und Diefer bleibt befonders murbe und begrunt ftart swiften dem Mifte. Bar der Dift sgang grun burchgemachfen; fo bat er die berrlichfte Wirtung mgetban.«

Mehr über diefen Gegenstand tommt im folgendem f. vor.

### C. Mineralische Rorper.

1. Die mineralischen Dungermaterialien bedürfen feine andere Borbereitung, als daß man fie früher, ebe fie über die Saat gestreuet, aber untergeackert werden, in ben feinst gepulverten Zustand bringt.

Dieß geschieht beim Gipse, daß man ihn stampft, mahlt und siebt; beim Kalke, daß man ihn an der Luft zerfallen läßt, oder am Acker in kleinen Hausen mit Erde überschuttet, und darin zerfallen läßt; und beim Mergel daß man ihn so lange im Felde liegen läßt, bis er hinlange lich zerfallen ift, worauf man ihn durch Walzen und Eggen früher noch mehr zertheilt, ehe man ihn unterpflügt.

### 6. VI.

Bon der vortheilhaftesten Art die verschiedenen Dungerarten zu verwenden.

1. Wir haben entweder bloß thierifche, oder bloß vegetabilische, oder aus beiden gemischte, oder mineralische Dungerarten zu verwenden.

# A. Thierische Muswurfe.

1. Thierische Mus würfe ohne anderweitige Beis mengung werden mit größerem Bortheile über die machsensben Pflanzen gestreut als untergepflügt.

Diese Substanzen sind zum Theil schon im Wasser auflöslich, und orydiren sich an der Oberstäche des Bodens bald hinlänglich, um vollends aussöllich zu werden. Liegt die düngende Materie ober den Pflanzenwurzesn, so kömmt diesen jeder Heinste Theil derselben, der durch den Regen in den Boden geswaschen worden, zu guten, was bei weitem nicht in dem gleichen Berhältnisse Statt sinden konnte, wenn dieser Dünger untergespstügt, und zum großen Theile außer dem Bereiche der Wurzeln, besonders der nur wenig niedersteigenden Getreidearten gesett wird.

- 2. Sie werden entweder im gepülverten Zustande über die Saaten gestreuet; oder im Wasser aufgelöst, darüber gegossen; oder man bringt die Thiere auf ein Feld, das man dungen will, und halt sie datauf, durch so viele Rächte zusammengesperrt, bis der Acker, oder die Saat hinlanglich Dünger erhalten hat:
- 3. Die erstere Art ist mit vielen Unkosten und Beitläufigkeiten verbunden, und außer dem wenigen Geflügelmiste, den man für die Samenbeete des Kopfkrantes und der Krautrüben verwendet, wird bei uns nirgendwo eine thierische Substanz in gepülvertem Zustande ausgestreuet.

Daß man in China die menschlichen Ertremente mit Thon mischt, Ziegel daraus formt, und diese in getrocknetem Zugstande allenthalben als Dungermaterial verkauft und verwensdet, und daß man dieselbe Materie in Paris trocknet, und zu Pulver mahlt, um sie den Gartnern zu verkaufen, haben wir bereits ermähnt.

4. Die Exfremente mit Baffer zu mischen, und fie in biesem verdunnten Bustande über die Pflanzen zu verbreiten, ift nur da vortheilhaft, wo man Mangel an Streu hat,

und ber Zweck ber Candwirthschaft mehr auf Wiehzucht und Wiefenkultur als auf Ackerbau gerichtet ift.

Der Alvakendunger wird am gemachlichften und vortheilhafteften mit Baffer hinlanglich verdumt über die grunenden Pflangen ausgegoffen, wie wir oben ermabnten. In vielen Rantonen ber Comeig wird blog Biebgucht betrieben, und aller Dunger fur Die Biefen verwendet. Da man in Diefen Gegenden menig Stren hat , und eine Bermehrung des Dungers burch beigemengte Begetabilien auch nicht nothwendig ift, indem die Biefen meniger wie die Meder ericopft werden, und leichter in Rraft gu erhalten find, ale biefe; judem auch der mit Pflanzentheilen gemengte Stallmift fich nicht fo gut auf der Biefe gertheilen laft, wie der fluffige , mehr Arbeit mit ber Bereitung und Bermendung des feften Miftes verbunden ift, und folder Diff auch mabrend bem Bachethume der Pflangen nicht anzumenden ift : fo bat man alle in ben Ställen abfallenden Erfremente in Jauche - Gulle - um. gewandelt, deren Bermendung für bie Biefen mit unläugbaren und leicht einzusehenden Bortheilen vor dem feften Dunger verbunden ift.

Bas das Wachsthum der Biesenpftangen begünftiget, bringt ahnliche Wirkungen auch bet dem Getreide und den Futerpfangen hervor. Wenn man die Jauche auf magere Saaten ausgießt, so wird ihr Wachsthum mächtig dadurch unterstühr, und auf Aleefeldern zeigt sich nichts so wirksam, wie die Jauche. Die Berwendung von füssigem Dunger ift daher in der Schweizund den ihr zunächft liegenden Ländern auch auf den Getreidebau

jum Theil übergegangen.

So wirtfam die Jauche auch immer fenn mag, fo ift ibre Erzeugung in jeder Uderwirthichaft boch febr befchrantt, und wenn man nicht gefliffentlich, wie die Schweizer, die mit Roth in .bem Stalle gemifchte Streu wieder auswafcht, den größten Theil ber Grfremente in Die Jaudgrube leitet, und nur mit Roth besudel: tes Strob in bie Diftftatte bringt, wird fic bei ber gewöhnlichen Miftergengung gar teine, oder nur wenige Jauche ergeben. Sie muß überhaupt nur mit Gewalt von dem festen Stallmifte abgefcieden werden, indem man die Stalle fo mit Rinnen belegt, daß der harn nicht Beit bat fich in Die Streu einzusaugen, und früher in die Jauchenbehälter abläuft; oder wo der Boden der Diffitatte hohl ift, und die durchsinkende Jauche aufnimmt. 3ft teine diefer beiden Borrichtungen vorhanden : fo nimmt die Streu in den Stallen die feften und fluffigen Ertremente ber Thiere gang in fich auf, und wenn der Boden der Miftfatte, weder gu febr vertieft, noch zu eben liegt: fo wird fich teine Jauche darin anhaufen, und man ift im Ctande die gange Diftftarte gu leeren, ohne fie ausicopfen oder auspumpen ju muffen. Der mit der Streu gemengte Barn bildet feine Jaude, denn er wird gwis fchen den Difthe len immer angezogen erhalten; nur ber Regen vermochte am Boden der Miftgrube einen Gumpf gu bilden ; allein Die oben über dem Difthaufen Statt habende Berdunftung gieht bald wieder den im Boden vorhandenen Ueberflug des Waffers an fich, und wenn man nicht unmittelbar nach lang anhaltenden, oder heftigen Regen folde Miftftatten leert, mird man auch nie eine etwas beträchtliche Menge von Jauche barin antreffen.

Es hat die Jauche beim Aderbau auch nicht fo vielen Werth als bei ber Biebzucht. Gie muß über die vegetirenden Pfiangen ausgegoffen merden, mas im Frublinge und Commer mit ben gewöhnlichen Rraften der Birthichaft nicht beftritten werben konnte: wir murden mit dem Aufführen der Jauche in diefer Periode ju viele Pflangen gerftoren; die vegetabilifchen Dungermaterialien murben einen meniger wirtfamen Dunger liefern, fobald ihnen die Erfremente größtentheils entzogen merden, und endlich tann die Denge des Dungers Dadurch nicht vermehrt werden , daß man einen Theil deffelben mit vielem Baffer mifcht, wie wir bereits (Agrifultur 6. B. 21.) erwiefen ju haben glauben.

- 5. Wenn man Thiere, die bei Tage anderswo fich genahrt haben, über Racht auf einen bestimmten Plas eines Feldes zusammensperret, fo nennt man biefe Urt bas Beld ju bungen: Pferchen, eder Borden.
- 6. Man bedient fich zu diefer Urt die Felder zu bedungen nur allein der Och afe, weil nur biefe allein fich ohne Nachtheil in einen engen Raum zusammensperren laffen.
  - 7. Das Pferchen findet nur Statt, wo man große Beideraume hat, die man nur allein mit Schafen vortheilhaft benüßt.

Wer eine Weideberechtigung auf die Brachfelder feiner Machbarn hat, oder Beideland, oder trodene Sugel befist, tann diefe mit teinem andern Biebe als mit Schafen vortheilhaft bes nuten. Diese Thiere, die bei Tage auf derlei Beiden gubrache ten, werden Rachte in Borben eingesperrt, welche man auf jenen Aedern aufftellt, die durch ihre nachtlichen Erfremente gedungt werden follen. Bei ber Stallfufterung der Schafe werden ibre Körper zu gartlich, und konnen die oft rauhe und naffe Witterung in den porden gur Rachtzeit nicht opne Gefahr ihre Gefundheit einzubugen, auspalten. Co ift es auch nicht vortheilhaft ju borben, wenn die Schafe in kultivirten Weibekoppeln genabet werden; benn da diese Roppeln im Ackerwech el liegen, und nach einigen Jahren aufgebrochen und in Agder umitaltet merben : fo ift es nothig, daß fie inzwischen allen von den Schafen abfallene ben Dift erhalten, damit fie nicht fogleich mit Stallmift überführt merden burfen, sondern etft ein Paar Ernten burch Diefent Dunger hervorbringen.

- 8. Der Bortheil bes Pferchens bestebet barin, baß bie Thiere den Acer bangen, ohne daß wir benfelben erst in den Ställen sammeln, und bann auf bie Neder bringen burfen.
- 9. Da ber Pferchbunger bloß in ben Erfrementen ber Schafe bestehet, so mussen wir Sorge tragen, daß diesels ben über die Oberstäche des Acters gleichformig verbreitet, und entweder gar nicht, oder nur sehr oberstächlich mit Erde bedeckt werden.
- 10. Gleichförmig wird der Ader gepfercht, wenn man die Schafe in den Horden gedrängt stehen, und sie auf jedek Stelle des Aders, wo die Horden aufgeschlagen worden sind, eine gleiche Ungahl von Stunden darin verweilen läßt.
- Der Pferchbunger zerfest sich hinlanglich an bei Oberfläche bes Acers, und gewährt ba, nach benfelbent Grunden, die wir bereits (2) angegeben haben, meht Vortheil, als wenn man ihn unterpflügt.
- 12. Die Starte ber Dungung hangt ab, von ber Große ber Schafe, von ber Gute ber Beibe, Die fie gehabt, von bem Raume, ben fie in ben horben einnehmen, und von ber Zeit, Die fie barin zubringen.

Menn man annimmt, daß ein Schaf duf ber Weibe tags lich 8 Pfund Gras und Wasser erhalten hat, und daß 6 Pfispeise und Trank (so wie beim Menschen, nach Sanctorius); 10/24 Pf. festen, und 3 Pf. stuffige Erkremente geben, und wenn man 10 Stunden als die Zeit sesten, die die Schafe im Durchschnitte in den Horden zubringen, worin jedem einzelnen Schafe ein Raum von 10 I Juß gegeben ist: so liefert jedes Schaf in einer Racht 13/3 Pf. stüffige und 0,17 Pf. seste Erkresmente, und das Joch erhält hiedurch eine Düngung von 10540 Pf. Masse, die aus 979 Pf. sesten Erkrementen, und 9561 Pf.

dorn bestehet, welche Dungung allerdings hinreichend ist, einer einzelnen Saat hinlängliche Nahrung zu geben. Gine Pferchung, wobei für ein Schaf für eine Racht von 10 Stunden nur 10 Quadratsus eingeräumet sind, wird daher mit Recht eine starke Düngung genannt. — In demselben Berhältnisse als die Weibe reichlich, oder karz ist, die Schafe groß oder klein sind, und nach der Zeit und dem Naume, den sie in den Horden einnehmen, wird die Starke der Pferchung leicht bestimmt werden können. — Wenn man dei Verhältnissen, die den ersten Beispielen gleich sind, den Schasen 15 Quadratsuß einraumt, so nennt man dieß eine mittelmäßige, und bei 20 Quadratsuß eine schwache Düngung. Es ist ader höchst wahrscheinlich, daß eine solche Düngung viels mehr eine ungleichsörmige genannt werden soll; denn die Schase halten sich in den horden, wo sie nichts zu fressen sinden, immer zusammen, und es wird daher auf diese Weise 1/4, und ost 1/3 des Aders ohne Dünger senn, weil 1/3 oder 1/4 des Raumes in den horden nur von den Schasen angefüllt ist. Mit einer Herde von 500 Schasen psercht man in 111/2 Rächten ein Joch stark, in 82/3 Rächten mößig, und \$3/4 Rächten soll, sinder weit ung en. Dannever 1812.

### B. Begetabilifche Korper.

- 1. Begetabilifche Substanzen, die man als Dünger verwendet, sind entweder in einem zersetten, oder in einem ganzen Zustande. Im letten Bustande sind sie entweder fest zusammenhangend und im Basser fast ganz unauslöslich, oder gepulvert, und zum großen Theil im Basser auslöslich.
- 2. Begetabilifche Körper, Die bereits in einem zerfegeten Buftande fich befinden, und durch die vorhergehende Faulniß in humus verwandelt worden, find: Moder, Torf und Leichfchlamm.
- 3. Ganze, unzerfeste vegetabilische Substanzen ber ersten Art sind: Strob, Laub, Heidefraut, Farren-traut, Schilf; der lesten Art: Dehlkuchen und Malzstaub.

- 4. Mober und Corf werden zwar größtentheils nur untergepflügt, indessen ist es durch Bersuche mahrscheinlich, (siehe oben §. V. 5) daß sie früh im Jahre über die Saaten gestreut, immer weit größere Wirtungen hervor bringen durften, als wenn sie untergepflügt werden: vorzügslich dann, wenn sie vor ihrer Verwendung durch kalische Substanzen entsauert worden sind.
- 5. Teich fchlamm hangt immer zu fehr zusammen, und muß daher eine Weile im haufen liegen gelaffen wer- ben, ehe man ihn unterpflugt.
- 6. Alle vegetabilischen Substanzen, die zusammenhängen, und größtentheils aus Holzsafer bestehen, muffen erst durch die Fäulniß ihren Zusammenhang verlieren, und können nur erst in diesem veränderten Zustande angewendet werden. (§. V. B. 16.)
- 7. Dehltuch en und Malgstaub, als leicht auflösliche vegetabilische Körper werden nicht untergepflügt, fondern nur über die Saaten gestreuet.
- 8. Ruß als ein Produkt des Verbrennens vegetabis lifder Körper bedarf auch keiner anderen Vorrichtung, als daß man ihn so genau als möglich pulvert, ehe man ihn über die Saat ausstreuet, deren Bachsthum er befördern soll.

### C. Stallmift.

- 1. Aus thierischen und vegetabilischen Subftangen gemischter Dunger ift ber Stallmift.
- 2. Bei der Verwendung des Stallmistes kömmt zu erörtern, ob er auf den Uder gebracht, sogleich untergepflügt werden musse, oder ob es nüglich sep, ihn über dem

Ader gebreitet eine Zeitlang liegen gu laffen, ehe man ihn unterpflügt, ober ob es endlich nicht am vortheilhafteften ware, ihn über die Saat auszustreuen, ohne ihn unterzupflügen.

- 3. Ob das eine, oder das andere Berfahren das portheilhafteste fen, hangt ab, von der Beschaffenheit des Dungers, und des Klima.
- 4. Je mehr der Dunger aus bloß anfinalischen Substanzen besteht, oder je mehr sich die beigemengte Streu auf der Miststatte bereits zersest hat, je gtößeren Bortheil wird derselbe den Saaten gewähren, wenn er nur über diefelben gestreut wird:
- 5. Salbzerfester Stallmift, wenn er über bie Saaten gebreitet, und gleichförmig am Uder zertheilt worden ift, enthält hinlangliche Nahrungstheile für die Frucht des ersten Jahres, und weil das Verfaulen der vegetabilischen Theile an der Oberfläche des Bodens minder begünstiget ist: so bleibt dadurch mehr dungender Stoff für die Früchte der folgenden Jahre im Boden.
- 6. Ablig rober, aus Stroh und Laub bestehender Mist, foll aber sogleich mit Erde bedeckt werden, damit er nach dem Austrocknen nicht von den Winden verweht werde.

Ein folder Dunger foll aber fpater in einem mehr gere festen Buftande durch ein nochmaliges Pflügen vor der Saat wieder jum Theil zur Dberflache gebracht werden, damit die pflanzennaprende Substanz nicht nur allein beffer und gleichformiger mit der Erbe gemengt, sondern dadurch auch det Saat nüblicher werde, daß sie mehr oberflachlich zu liegen, und den Pflanzenwurzeln, die unter oder neben ihr liegen; jeder auf-löstiche Theil derselben zu Ruben komme.

7. Je feuchter und fugler bas Alima ift, je vortheil-

hafter ist unter übrigens gleichen Bedingungen die oberstächliche Unwendung des Düngers; so wie in einem entgegengesetzen, heißen, besonders aber twokenen Klima die Saaten mehr Nugen ziehen vom Dünger, der mit Erde bedeckt
ist, die seine allgemache Auslösung begünstigt, und worin
auch der Dünger durch seine wasseranziehende Eigenschaft
mehr zum Pflanzenwachsthum beitragen kann, als wenn
er über der Erde liegt.

Daf aller Dunger nur in der Oberflache des Bodens die größte Birtfamteit außere, erhellet aus der Beobachtung, bag Die thierischen Erfremente, wenn fe nicht mit gangen Pflangentheilen gemengt find, eben fo wie ber Mober, bas beißt, ber Pflangenhumus, das Wachethum ber Pflangen mehr beforbern, wenn fie über die Erde geftreut, als wenn fie untergepflugt merden. Es find diefe Substanzen icon gum Theil' auflöslich , und werden es bei der freien Ginwirkung der Luft, der Borme und bes Baffere bald gang; und da jener Theil diefer Subftangin, fo wie er im Baffer auflöslich geworden, auch durch den Regen in den Boden gebracht with, und bei feinem Ginfinten irgend eine ber Burgeln nothwendig antrifft, Die ohnedieß, befondere die Rahrung einsangenden, nur oberflächlich fich verbreiten, und weil wir endlich bei diefer Art zu dungen die Saaten nur dann mit Rahrung überftreuen, wenn fie derfelben bedurfen, namlich in der Frablingsperiode, und alles nuplofe Berdunften und Berfaulen im Berbit und Binter baburd verhindert wird; fo erhellet hieraus, wie viel vortheilhafter die Ueberdungung ber Saaten überhaupt, und alfo auch mit foldem Dunger gegen bas Unterpflugen deffelben fen. Darum erweifet fic auch ber Stallmift der Schafe, der nur wenig Streu überhaupt enthalt, mirkfamer gur Ueberdungung, als wenn er untergepflugt wird. (Thaers neue Annalen I. B. wo die Birthichaft bes herrn Dittet ergabit mird.) Dag mohl gerfetter furger Stallmift, über die Saaten gebreitet, von großer Birkfamteit fen, ift eine langft erwiefene Thatfache, und die Schriften der englischen Landwirthe find voll von dem Lobe Diefes Berfahrens - Topdressing. Ob es aber nicht schädlich, oder minder vortheilhaft fep, halbroben Danger über Die befaeten Aeder ju ftreuen, hierüber find ver-fchiedene Meinungen. Alle find barin übereinstimmend, bag bie Wirkfamkeit des Dungers vermehrt werde, wenn man ihn früher wohl abfaulen lagt: ob aber biefe verbefferte Qualität nicht gu theuer burch ben Berluft ber Quantität ertauft werbe, barüber ift man noch uneins. — Daß eine Berfichtigung nicht fomobl von riechenben Stoffen , die beinahe gewichtlos find , und teine Berudfichtigung verdienen , fondern auch von Roblenfaure und gefohltem Baffer und Stidftoffgafe überhaupt bei der Faulnig Statt babe, und daß diefe Berfluchtigung um fo grofer fenn

musse, als die Fäulnis mehr begünstiget wird, ist keinem Zweisel unterworsen. Run wird aber die Fäulnis des Düngers mehr begünstigt, wenn er unter, als über der Erde liegt, und es kommt von einer gegebenen Menge von Dünger in den folgenden Jahren den Psiagen mehr zu gute, menn die Zersehung des dem Stallmisse beigemengten Begetabils im ersten Jahre nicht zu sehr befördert wird; und da die oben über mit Stallmisse gedüngte Saat von den leicht auslöslichen thierischen Theilen dessselben im ersten Jahre hinlänglich genährt wird: so scheint es vortheilhafter zu senn, das unnüße Faulen des Mistes in den Ställen und Misstätten so sehr als möglich zu verhüten, und ihn sobald als möglich auf besäete oder unbesäete Aecker zu brinzgen, je nachdem es die klimatischen Berhältnisse ersordern, um die gesammte organische Materie durch sangsames Fausen im Wasser aussölich zu machen, und in Nahrung zu verwandeln, ohne daß sich viel davon verstüchtiget.

Gepflügte aber nicht besatet Aeder konnen zu jeder Zeit mit robem oder halbzersettem Stallmifte übersührt werden: bessätet Aeder können aber nur mit solchem Stallmiste überstreut werden, der in Hausen so weit sich zerset hat, daß die beiges mengte Streu hinianglich murbe geworden ift, so daß sich der Mist leicht und vollkommen zertheilen läßt. — Bon der Ueberzdüngung der besäten Felder wird man aber nur dann auffallenden Rusen wahrnehmen, wenn eine hinlänglich nasse Witterung die Auftösung und Aubsaugung dieses Düngers bewerkftelliget. In trockenen Jahren sind die überdüngten Leder minder frucht zu, wie jene, wo der Dünger unterpflügt worden ist. Darum wird das Ueberdüngen der Saaten in Deutschand nie jener Bortheile verschaffen, wie in England, weil unser Klima viel

trodner ift.

# D. Mineralische Körper.

- 1. Die min eralischen Düngermittel sind entweder bloß durch sich selbst pflanzennahrend, oder sie sind zugleich humusauflösend.
- 2. Bu ben erstern gehören, Ochwefel, Gips, und alle Berbindungen der chwefel., Salpeterund Salzfäure mit Laugenfalzen und Erden; ausgelaugte Holz-, Torf- und Steinfohlenasche-Bu den letteren gehören: Kalf im reinen und kohlenfauren Zustande, Holz-Usche und Seifensieder-Usche.

3. Alle jur ersten Rlasse gehörenben mineralischen Düngemittel zeigen sich nur dann nüplich, wenn sie über die grünenden Pflanzen ausgestreut, und nicht mit der Erde gemischt werden. Humusaussöfende, oder ihn ent-fäuernde Mittel; Ralt, Mergel, Asche muffen aber ober-flächlich mit der Acererde gemischt werden, daß sie in nähere Verbindung mit jenen Körpern kommen, auf die sie zu wirken bestimmt sind.

Man verliert, wenigstens für bie erfte Saat, bie Bortheile der humusauflofenden Gubftangen, wenn man fie mittelft Des Pfluges gur gemöhnlichen Liefe unteradert. Je feichter fie mit der Oberfläche des vorher gepflügten Aders durch die Anwens Dung der Egge oder des Ertirpators gemengt werden, je wirk-famer erweisen fie fich. Den Rale kann man auch nicht wohl im agenden Buftande über die grunenden Pflanzen ausstreuen, weil er gar leicht, ba, mo er etwas gehauft ju liegen kommt, fcabliche Birtungen hervorbringt. Go tann man ben Mergel, wie er aus der Grube tommt, nicht über Getreibe Derbreiten, weil er lange am Uder liegen muß, ehe er gerfallt, und weil man ihm bann noch erft burch Balgen und Eggen in feiner Bertheilung nachhelfen muß. Indeffen barf man nicht glauben, baß Ralt, Mergel und Geifensiederasche nothwendig untergebracht, oder mit der Udererde gemischt werden muffen, denn wenn man Mergel über Rlee und Biefen bringt, fo begunftiget man das Bachsthum berfelben, und felbft der Ralt mird in einigen Gegenben von England über die Biefen und Rleefelber mit Rupen verbreitet. In Schlefien bei Liegnis werden 30 bis 36 Mehen Kalk theils untergepflägt, theils nur eingeeggt. Eis nige behaupten, man verspüre eine vorzügliche Wirkung bei trodenen Jahren, wenn er wie der Gips auf den grünen Rlee gestreut wird. (Thaers Annalen II. B. S. 648.) Wird die Seisenstede asche über die Rieefelder oben übergestreut, so wirk fle eben fo gunftig, ale wenn man fie in Aeder bringt, und nur leicht mit ber Oberfläche des Bodens mengt, ebe man Erbfen bineinfaet. Boraus bemnach hervorgehet, daß man die minera-lifden Dungungsmittel allenthalben mit größerem Bortheile oben über die grinenden Pfiangen ausstreut, und daß man fie nur bann mit der Oberfläche der Adererde in Mifchung bringen muffe, wenn die Ratur des Dungermoterials das Ausftreuen verbietet, oder die Rultur der Pflangen diest nicht gulaft. Ob man Die Rleefelder im Derbfte oder Frühling gipfen foll, ift teine gleiche gultige Frage. Unfere Bauern ftreuen ibn aus, fo wie ber Schnee die Felber verläßt; anderswo wird er im herbfte icon, am gewohnlichften aber im Upril ausgefaet. Rach meinen Erfahrungen foll man in trockenen Gegenden und im Sandboden

im Berbste, im Thonboden, besonders aber im feuchteren Asima im Frühlinge gipsen.

## 6. VII.

- d. Bon dem verhältnismäßigen Werthe, und der verschiedenen Menge der düngenden Substanzen, die erforderlich ist, um von ihnen bestimmte Wirkungen zu erhalten.
- 1. Die Wirksamkeit der dungenden Substanzen wird bestimmt durch die Menge der auslöslichen Materie, die in denselben vorhanden ist, wenn sie auf den Acker gebracht werden, und von der Geschwindigkeit, mit der sie sich vollends zersegen.
- 2. Da bie thierischen Substanzen entmeder schon sehr aufgelöst in den Boden gebracht werden, oder doch sehr schleunig sich barin zersegen; so sind sie die wirf-samsten Düngemittel, und eine gegebene Menge derselben befördert das Wachsthum der Pflanzen mehr, als jeder vegetabilische oder mineralische Körper.
- 3. Der Werth ber aus thierischen und vegetabilischen Substanzen gemengten Düngerarten, des Stallmistes und Rompostes hangt von der Menge der beigemengten thierischen Substanzen, von den leicht oder schwer zersesbaren vegetabilischen Körpern, und endlich von dem Zustande der Bersehung ab, in welchem sich diese lettern besinden, wenn sie in den Acter gebracht werden.

Je mehr im Stallmist Extremente von Thieren vorhanden find, je wirklamer ist er, und sein Werth erhöht sich in demsfelben Verhältnisse, als diese Extremente von Thieren herrühzen, die mehr mit Körnern, oder gutem Deu genährt worden sind. Steohmist, Laubmist ist wirklamer wie der, dem Deides Kraut beigemengt ist, und dieser ist bester, wie der von Nadels holzzweigen; und endlich wird der Stallmist, der in Paufen lange genug gelegen ist, daß die beigemengte Streu ihren Jus

sammenhang verloren hat , wirksamer fenn als eine gleiche Menge roben Mistes , von derfelben Mischung.

- 4. Rein vegetabilifche Oubstanzen außern immer nur eine schwache Wirfung im Verhaltnisse gegen thierische, oder gemischte Dungerarten: indessen huben sie dennoch unter sich einen verschiedenen Werth, der eben so, wie wir bereits (1) erwähnten, von der Menge der gegenwartig auslöslichen Materie, und der leichtern oder schwereren Zersetbarfeit dieser Substanzen bestimmt wird.
- 5. Die mineralisch en Dung ungsmittel sind im Berhaltnisse gegen die organischen Dungemittel die schwächsten, weil sie nur einen oder ein Paar Urstoffe entshalten, die bei ihrer Zersehung in die zu ernahrende Pflanze übergeben, westwegen sie die organische Materie als Dungemittel nie ganz zu ersehen im Stande sind.
- 6. Die kalischen Körper bungen oft traftiger, wie Stalldunger, was ihrer Wirksamkeit auf ben im Boden besindlichen sauren oder start verkohlten humus zugeschrieben werden muß, der durch sie in einen auftölichen Zustand versetzt wird, westwegen man diese Substanzen auch nicht für sich dungend, sondern mehr dungervermittlend nennen muß.
- 7. Es ist aber nicht genug bloß im Allgemeinen zu wissen, welches Werthverhaltniß die verschiedenen zum Dungen der Felder bestimmten Substanzen unter sich haben: es ist auch nothwendig von jeder derselben die absolute Menge, dem Maße und Gewichte nach zu kennen, die erforderlich ist, wenn unter bestimmten Verhaltnissen eine bestimmte Wirkung erfolgen soll.
- 8. Das was von den Düngerarten auf ein Joch Feld auf einmal verwendet wird, heißt eine Dung ung.

- 9. Dieselbe Düngung ift balb start, mittelmäßig, ober schwach, nach Verhältniß ber im Boben noch ehe vorhandenen Menge von pflanzennährenden Substanzen; ber Zeit, welche eine solche Düngung dauern oder ausgeben soll; des Bodens, welcher die Austosung des Humus mehr oder weniger begünstiget, des Klima, welches das gleiche bewirft, und endlich der Früchte, die man von einer Düngung erzeugen will.
- 10. Ein bis jest in Kraft erhaltener Boben bedarf keiner fehr starken Dungung, weil er noch in sich einen Borrath von Kraft hat. In einen erschöpften, ausgesogenen, und überdieß noch bindigen Boden, der die Zersesung des Dungers hindert, muß dagegen eine fehr reich-liche Dungung auf einmal geführt werden, wenn man eine beträchtliche Wirkung von demselben wahrnehmen will.
- 11. Goll die Düngung nur für eine Frucht dauern, so bedarf man sehr begreiflich eine viel kleinere Menge von Dünger, ale wenn sie für mehrere anhalten soll; dafür muß aber ein solcher nur für eine Frucht bestimmter Dünger sehr leicht auslöslich senn, und sehr gleichförmig über den Boden zerstreut werden.
- Dungers ungleich besser, wie der thonige. Eine fleinere Menge von Dunger muß daber in einen leichten Boden auf einmal gebracht werden, eine größere in den erschöpften Thonboden; dafür aber muß die Dungung in einem jeden Sandboden öfter wiederhohlt werden, als dieß im Thonboden Noth ist, der nicht etwa in einem völlig ausgefaugten Zustande sich befindet.

Der Thonboden erheischt bei gleichen übrigen, die Aufsolung des Dungers begunfligenden Umftanden, in der Reihe der Jahre, weniger Dunger, als ber Sandboden, weil er die Zersehung des humus zurücksit, und die allgemache Auflosung dessehn beinahe ganz den Pflanzen zu gute kömmt; während im Sandboden bei der kaschen Zersehung dieser Substanzein sehr großer Theil nuplos sich verstücktiget. Dann bedars der Sandboden gegen den Thonboden auch deswegen mehr Dunger, weil der dadurch in den Boden gebrachte humus nicht nur allein kestimmt ist die Pflanzen direkt zu ernähren, sondern auch durch seine wasserangangende Kraft zum Wachsthum beizutragen, was beim Thonboden nicht Noth thut, weil dieser die Feuchtigkeit mehr als der Sandboden zurücksält.

13. Die Warme trägt am meisten zur Zerfetzung ber organischen Materie bei. Je warmer daher das Klima ist, je kleiner wird die Wenge von Dünger seyn dursen, die man bei ührigens gleichen Verhältnissen dem Acker gegen ein kalteres Klima gibt: je öfter muß aber auch die Dungung wiederhohlt werden.

In sehr kalten Gegenden, 3. B. in den höheren Gebirgen von Karnten, Steiermart und Salzburg wird die Ggartenwirthschaft getrieben, wo das Feld 2 bis 3 Jahre als Acter, und eben so lange hierauf als Wiese benüst wird. In zeiem Jahre, als das Feld Setreide trägt, wird frisch gedüngt, und reichlich; freilich wohl nur mit solchem Miste, der mit Holzmere überladen ist. Es muß ein Uebersluß von zersesbarer Materie im Boden vorhanden senn, damit bei der geringen Wärme des Sommers doch so viel Humus ausschich werde, als nothig ift, um die Saat zu zu ernähren.

14. Die Früchte erheischen nach ihrer Natur eine verschiedentliche Menge von Düngung. Die einen wachsen groß, schnell, und bringen viele Körner, oder sehr große Blätter, oder Wurzeln hervor, z. B. der Mais, Sanf, die Sirfe, das Kopffraut, die Rüben u. f. w. und bedürsen vielen, und leicht auslöslichen Dünger; die andern wachsen langsam, und weniger üppig, oder bleiben niedrig, oder erzeugen weniger Körner, oder haben das Vermögen, mehr von den luftsörmigen Nahrungs -Stoffen sich anzueignen, und kommen daher mit einer kleineren Menge von Dünger aus, z. B. Erbsen, Wicken, Linsen, Buchweißen, Lupinen u. s. w. Je mehr im Fruchtwechsel

Pflangen ber erften Art vortommen, je ftarter muß die Dungung fenn, die ber Acter erhalt; und umgefehrt.

15. Endlich muß die Menge des Dungers, die der Uder jährlich oder nach einer Reihe von Jahren erhalt, wenn er eine gegebene, dem Boden und Klima angemessene Menge von Produkten hervorbringen foll, der Größe dieses Produktes angemessen seyn.

Die Größe der Pflanzenerzengung hangt bei übrigens gleichen Umftanden nur allein von der Menge der in dem Boden vorhandenen, und in einem auflöslichen Zuftande fich befindlichen pflanzennährenden Beftandtheile ab. Je größer demnach die Pflanzenerzeugung seyn soll: je größer imuß auch die Menge von Dünger seyn, die man dem Acker zuführt; vorausgeset, daß man in einem gegebenen Boden nur solche Pflanzen kultivirt, die ihm und dem Alima angemessen sind. In diesem Falle konsumieren die Pflanzen den Dunger im Berhälnisse ihres Produktes, und dieselbe Menge von Dunger erzeugt im Thonboden eben sp viel Weiten, als sie im Sandboden Rocken hervorbringt. Wenn aber die Pflanzen ihrem Standboden Rocken hervorbringt. daß er steischen sie um so mehr Dünger, als dieser nebstei, daß er steischen muß, auch noch durch seine wasserbaltende und ans saugende Kraft u. s. w. zu ihrem Wachsthume beitragen muß.

Es ist aber nicht genug, daß blog eine große Menge von düngender Materie in den Boden geführt werde; es muß diese nicht nur allein leicht zersesbar senn, was wir schon erwähnten, sondern auch die Bestandtheile in sich haben, welche die zu kultivirenden Pkanzen erheischen. Darum wirken thierische Substanzen in geringer Menge so kräftig auf die Erzeugung von Körnern, und vegetablische Körper bringen in viel größerer Menge kaum ähnliche Birkungen hervor. Darum bringt eine gegebene Menge von den Auswürfen des Menschen die größte Wirkung, dieselbe Menge von gewöhnlichem Stallmist einen viel kleineren und um so geringeren Effekt hervor, je mehr demselben Streu

überhaupt, und insbesondere holzige beigemengt ift.
Wenn man dem Acker das, was er an Stangeln, Blattern, Früchten und Wurzeln hervorgebracht hat, auch wieder
einverleibte, so müßte die Quantität des Humus von Jahr zu Jahr sich vermehren ( denn der lebende Korper nimmt unorganische Stoffe während des Lebens in sich auf, und nährt sich nicht bloß von der todten organischen Materie), wenn nicht während der Fäulniß der todten Körper ein großer Theil ihrer Bestandtheile sich versuchtigte, und dem Acker dadurch verloren ginge. Wenn wir annehmen, daß die Summe dessen, um mas sich die organische Substanz während des Lebensprozesses durch unorganische Körper vermehrt hat, gleich sei jener, die sie durch den Berdauungsprozes in den Körpern der damit genährten Thiere und durch den Faulungsprozes wieder verliert, die durch die Burzeln der Pflanzer nicht aufgesaugt werden kann, wenn diese auch in genügender Menge vorhanden sind: so bleibt die Menge des humus im Boden sich gleich, und die Größe der Produktionselbeit in einem gleichen Berhältnisse mit der Größe des Humus. Wir mussen also, um den Acker in seiner gegenwartigen Produktionskraft zu erhalten, ihm alles das wieder einverleiben, was er hervorgebracht hat, und wenn wir von seinen Produkten etwas wegnehmen, ihm dasur durch Surrogate einen genügenden Ersat leisten. Dieß geschieht, wenn wir ihm alles erzeugte Stroh, alle Futterpflanzen und für die entzogenen Korner, Burzeln, Etängel, Blätter, so viel Heu, oder andere getrochneten Futterpflanzen zuwenden, als das Gewicht der entzogenen Masse im getrochneten Justande beträgt.

Soll die Rraft des Uders über fein gegenwärtiges Dag gehoben werben, fo ift dieg nur möglich, wenn wir frem-Den Dunger hineinführen , das heißt; wenn wir mehr dungende Substanzen in den Boden bringen, als er selbst erzeugt hat. Dieß geschieht, wenn wir Dunger gutaufen, oder mas einerlei ift, wenn wir fremdes Strob, Seu, Streumittel berbeischaffen, oder dem Futterbau auf unsern Medern eine größere Flace, wie bisher einraumen. Go wie wir mehr Futter in Dünger verwandeln, das anderswo als auf dem zu bedüngenden Ader gewachsen ift, oder fremde Streumaterialien herbeischaffen, oder mehr Futterpflangen, wie bisher bauen, oder alle erzeugten Pflanzen im Stalle verfuttern , wird durch den vermehrten Dunger die Fruchtbarkett erhoht und ber Ader erzeugt ein größeres Produkt, wie vorher, bas bem auf ihn verwendeten Quantum bes Dungers nach feiner innern Beschaffenheit gleich seyn wird. Die erhöhte Fruchtbarteit bleibt fich gleich, wenn wir dem Uder fein größeres Erzeugnig wieder einverleiben, und bas, mas mir

ihm entziehen, durch Surrogate wieder erseten. Rehmen wir aber das Stroh des Ackers zu Futter; so wird durch den Berdauungsprozest ein beträchtlicher Theil seines Gewichtes, theils der thierischen Masse assimilier, theils versstücktiget, und nur der Rest kommt dem Dunger zu Guten. Nehmen wir serner viele Getreicheruchte dem Acker ab, mussen wir Zehent geben, und sind wir nicht im Stande in demselben Masse Stroh und Körner durch Wald und Sumpstreu, Wiessemach, Stadtdunger u. s. w. zu ersehen: so wird die Luanstität des erzeugten Düngers immer geringer, und die Ernten sallen Jahr für Jahr schlechter aus.

Um den Werth des Dungers und die Beranderung der Erträgnisfähigkeit des Ackers mehr anfchaulich zu machen, wollen wir nun fein Produkt anführen, so wie es unter bestimmten, gegebenen Berhakniffen wirklich erfolgt, und die Sulfsmittel, die erforderlich find, zeigen, um feinen Ertrag zu erhöhen.

Der Uder wird bis jest nach den Regeln der Dreifelber-

wirthichaft mit Brache benust. Gein Ertra	ıg	ypm	Зоф	e ist	an
Rornern , im erften Jahre : Brache .	•				
zweiten Jahre : Binterroden		16	Mes	sen.	
dritten Sabre: Saber		18	-		
vierten Jahr: Brache			-	— '	
funften Jahre: Winterroden		14		-	
fecheten Jahre : Saber	•	16		_	
•	•	64	Me	Ben	
Un Strop gibt ber Acter					
vom Winterroden auf 2 30ch Saber dto		5200 600	Pfand.		
•	3	Roo	916.	- 1	

Wenn der Ader fortan diesen Ertrag liefern soll; so muffen ihm für die 30 Mehen Winterroden à 80 Pfund = \$400 Pfund und 34 Mehen haber à 50 Pf. = 1700 Pf., zusammen 4100 Pf. ein hinlängliches Surrogat, also mindestens eben so viel Gewicht an gutem heu geliefert werden, d. h. auf 6 Joch Aderland ist ein Joch guter Wiesen nothwendig, oder wenn ein Theil des Strokes verfüttert, oder durch den Zehent weggenommen wird: so mussen wir ein fremdes Streumateriale in angemesser Menge dafür zur Hand haben.

Wenn man 88 Cfr. Stroh und 41 Cfr. Beu durch Fültern und Streuen in Mist verwandelt: so erhält man, worüber wir an einem anderen Orte den Beweis führen werden, 297 Cfr. halbverfaulten Stallmist = 25 — 30 doppelspannige Fuder, der in die Brache des ersten Jahres geführt wird. Da der Acker nur alle 6 Jahre einmal gedüngt wird: so kömmt auf jedes Jahr

50 Centner. Wir munichen nun in ber Brache Erbfen gu bauen, ohne aber einen geringeren Ertrag an Roden und Saber gu erhalten.

	Meten.	Gewicht des Diesen.	Ganges Gewicht
Im erften Jahre Erbfen	12		1128 9f.
ameiten - Roden	16	94 Pf	1280
dritten - Daber	18	50	` <b>900</b>
vierten - Erbfen	10		940
fünften - Rocen	14	, <del></del>	1120
fecheten Daber	16		800
,	,86 9	Mepen	6168 Pf.
2 Tad Grhien geben St	rob .		6600

**8800** 

Die mehrere Erzeugung, die wir bervorbringen wollen, beträgt auf 2 Jod 22 Meben Erbsen, = 2068 Pf. und 66 Ctr. Strob, zusammen im Gewichte, 8668 Pf. Wenn wir bem Beginnen ber neuen Wirthschaft 21 Etr. Beu, und 66 Ctr. Strob insbesondere zu taufen, und zu paus in Dunger verwan-

Stroh von Rocken und Haber wie vorher

beln, oder wenn wir 200 Cir. guten Stallmift ankaufen, ind in die Brachfelder führen: so wird diese Erzeugung möglich ges macht. Soll diese Wirthschaft sich fort erhalten; so bedarf sie swiel heu, als das Gewicht der Körner beträgt, = 6168 Pf.; d. h. auf 6 Joch Aecker 2 Joch gewöhnlicher Wieken, oder and derweitige Surrogate an Streu, Weide, u. s. w. um das Stroß mehr zu Jutter verwenden zu können, und weniger heu zu bes durfen. — Werden 6168 Pf. heu mit 15400 Pf. Stroß im Stalle zu Mist gemacht: so erhält man 496 Ctr. = 41 – 50 doppelspännige Fuder. Wird dieses Mistquantum auf 6 Jahre vertheilt: so kömmt auf jedes 82 Centner pr. Joch.

Aber auch diese Erträgniß entspricht zu wenig unseren Forderungen. Wir wollen mehr Körner, und weil hiezu nothe wendig mehr Dunger erforderlich ift, so wollen wir zu dessen Hervorbringung einen Theil der Aeder zu Futterpstanze wenden, weil wir nicht hinlänglich Wiesen haben, oder ans dere Gelegenheit uns Dungematerialien zu verschaffen. Wir les gen zu diesem Behufe unsere Aeder in folgenden Wechsel:

	·	Megen.	Gewicht des Megen	Ganges Gewicht
Erftes Jahr	Maís	40		f. 3200 Pf
3meites -	Gerften.	24	66 -	1584
Drittes -	Rlee			600 <del>0</del>
Biertes -	Winterro	ten 18	80	1440
Fünftes -	Grbsen	12	94	1128
Gechetes -	Paber	18	· Šo	-900
	-	112 D	Repen	14252 Pf.
Strop follen :	vir erbalten	13	-	
pom Mais	•	•		350 <b>0</b>
pon der Ge	rfte .	•	•	2000
bom Winter		. •	•	3200
pon den Er	bsen .	•		3000
vom Baber				1400
	,		· · ·	13100
Bei ber vorige Rörnern	n Wirthsch	aft <b>h</b> åben 616	wir erzeug 8 Pfund.	t ari
Stroh	• •	1540		
	<u>şufam</u>	men 216	68 Pfund.	
Best wollen u	ir erzeuger	ı an	• • •	-
Rornern	und Rice		252	
Stroh		, 13	100	
		27	352	•

Mehr alfo gegen bie vorige Birthschaft: 5784 Pf., mogut wir beim Beginnen, b. h. im ersten Jahre gutaufen 20 Ctr. Den und 38 Ctr. Strob, oder 133 Ctr. Dunger, ben wir nebft

An heu wurden wir jum Ersate der Korner bedürfen 8252 Pf. Weil aber der Riee durch seine abfallenden Blätter, mehr aber und größtentheils durch seine vielen, und großen, im Boden zurückleibenden Murzeln für den empfangenen humus Ersat leistet; so kann ihm nur die Halfte seines Gewichtsprosductes als nothwendig zur Düngererzeugung angerechnet werden, und wir schlagen daher von 8252 Pf. des sonst exferderlichen deues 3000 Pf. ab; bleiben demnach nur 5252 Pf. hen übrig, die wir allichrlich zur Fortsetung dieser Wirthschaft außer dem Riee noch nöthig haben.

Berden 5252 Pf. hen, 6000 Pf. Klee, 13100 Pf. Strob,

gusammen 24352 Pf. in Dünger verwandelt: fo erhalten wir 560 Ctr.; = 47 bis 56 doppelspännige Fuder. Auf 6 Jahre vertheilt, kömmt auf jedes 93 Ctr. pr. Joch.

Bei der Dreifelderwirthicaft haben wir 41 Ctr. hen nothig gehabt, um 64 Meben Getreide ju erzeugen; hier bedürfen wir zwar 521/2 Ctr. heu; bringen dafür aber 112 Meben auf 1/6 berfelben Flache hervor, die wir größtentheils dem Alee zu verdanten haben.

Das Erträgnis der Aecker an Rornern und Stroh muß in den beiden ersteren Fällen genau entsprechend dem Quantum der verwendeten Dungung sepn, weil aus der Produktion der Bedarf an Dunger berechnet ist; daß aber auch im dritten Falle, wo wir nur die Salfte des Aleeertrages als Ersab bedürftig annahmen, sich das gleiche Berhältnis ergab, dient zum Bemeise der Richtigkeit unserer Anschauung über die dungende Kraft eines wohlbestellten Kleefeldes.

Der Werth des Düngers erhellet aus dieser, keinesweges ganz idealen, Berechnung mehr, als aus irgend einem anderen Beweise. Es ist hier nicht der Ort, weder die fruchtbaren Folsgerungen, die hieraus abgeleitet werden können, zu verfolgen, noch den Einwürfen zu begegnen, die man gegen dieselben, bessonders in hinsicht der Hillenfrüchte, die offenbar weniger hummus konsumiren, aufstellen kann; wir werden aber in dem lettem Abschnitte unsers Lehrbuches, wo von dem Berhältnisse, welches wischen dem Getreides und Futterbaue bestehen muß, die Rede sein wird, den Faden wieder auffassen, den wir hier fallen lassen.

16. Bie viel man von den menichlichen Erfrementen im gepulverten, oder mit Baffer verdunnten 316stande für das Joch auf einmal mit Mußen verwenden foll, wird nirgendwo angegeben, weil man diesen Dunger bis jest nicht auf Aeder, sondern nur in Garten verwendet hat.

17. Wie viel man vom fluffigen forn viehbunger aufführen foll, hangt von ber größeren ober fleineren Menge von Waffer ab, die in der Jauche enthalten ift, westwegen fich fo lange nichts Sicheres hierüber festsehen laßt, die man nicht einer bestimmten Menge von Erfrementen eine bestimmte Menge von Wasser beimischt.

Somerg fagt in feiner Befdreibung ber Fellenberg. Birthicaft G. 110, daß jedes Stud' erwachfenen großen Bie-bes, das beständig in dem Stalle gehalten wird, mit Inbegriff Des Zusabes an Wasser, den er auf 3, bis 3/4 des Ganzen ans schlägt, täglich beinahe 2 Eimer, jeden zu 100 Pf. gabe: also mindestens 60000 Pf. Jauche. Gericke (Dekonom. Hefte. Leipzig 1808, 30. Band.) erhielt von feinen Ruben bei 25 Pf. Letzig 1808, 30. Band.) erhielt von feinen Kühen bei 25 Pf. trodenem Futter aus 1/z — 2/3 Heu und 1/z — 2/3 Stroh mit eins schliftigen 21/2 Pf. Schrot, und 81 vis 91 Pf. Wasser, mit Ausschluß der Streu, täglich 66,7 vis 68 Pf. W. C. feste und stüffige Extremente. Rechnet man 68 Pf. Extremente, und 1/4 Wasser 51<sup>3</sup>/4 so beträgt dies zusammen erst 119<sup>3</sup>/4 Pf. Jauche, und wenn man dem Schweizervieh auch 30 Pf. Deu zubetheilt; so kann diese Jugabe doch nicht viel mehr als 24 Pf. betragen, wodurch wir erst 143<sup>3</sup>/4 Pf. Jauche täglich erhalten. Je nachdem man bei der schweizerischen Art der Düngerbereitung dem Schweisberichen Art der Düngerbereitung dem Schweisberichen Art der Düngerbereitung dem Schweisberichen Art der Düngerbereitung Dem Streuftrobe mehr ober weniger Dunger laft, vorausgefest, Dag eine gleiche Menge an Baffer den Erfrementen beigemifcht mird, je nachdem wird man auch mehr ober meniger Jauche aufbringen. Da in hofmyl bas Streuftrob, nachdem es in ben Ertrementen eingeweicht geworden, auf der Mififtatte befonders aufgeschichtet wird, so muß von den obigen der Jauche jugereche neten Ertrementen nothwendig ein Theil in Abgug, und bem Mifthaufen gu gute gebracht werden. Bas man hiefur annimmt, ift willfürlich, ba teine Angabe gemacht worden ift: allein ich bente, bag 1/3 ber Ertremente wohl im Stroh bleiben durfte, und bann gemanne man taglid nur einen Eimer Jauche = 95,8 Pf. und nicht zwei: vorausgefest, daß man nicht mehr als 3/4 des Ertrementengewichtes an Wasser gufett, und erzeugt man wirklich zwei Gimer, so ist um die Salfte weniger Dunger in denselben vorhanden, und man hat nicht 3/4 sondern 3/4 bes Er-Prementengewichtes Baffer jugefest. Och merg erjählt ferner, daß man in hofmpl 3 bis 500 Gimer jur Quedingung einer Juchart rechne, das ift, wenn man 400 im Durchschnitte ans

nimmt, 665 Eimer pr. Jod, was allerbings eine starke Bedungung ift, denn sie wird in dem namlichen Jahre noch konsumirt, und wird auf einen Acker gebracht, der vorher noch in großer Kraft sich besindet. — Wollte man auf diese Art jedes Jod Feld aliahrlich bedüngen, und gar keinen sesten Dunger erzeugen, wie man bei der Wiesenwirthschaft thut, so würden a½ Stücke mittelgroßen Biehes, die immer auf dem Stalle gefättert werden müßten, hiezu ersorderlich seyn, woraus demnach fehr deutlich erhellet, daß ein solches Versahren nur da Statt sinden konne, wo Viehzucht allein betrieben wird, und wo man das Vieh den Sommer über auf Alpen und im Herbste auf den Wiesen halt, und wo es nur im Winter von dem Heu dieser Biesen halt, und wo es nur im Winter von dem Heu dieser Betabilische Substanzen dem Miste zu seiner Vermehrung beigesetzt werden, und weil sich diese nicht in stüssiger Form anwenden lassen, so ist der Gebrauch des sesten Stallmisses nothwendig damit verbunden.

- 18. Die Birksamkeit bes festen Stallmistes bangt ab, von der Qualität und Quantität der thierischen Erkremente und Vegetabilien, und von dem Grade ber Bersehung, in welchem die legtern sich befinden.
- 19. Je mehr der Stallmist bloß aus thierischen Erkrementen bestehet, und je trockener und spezisisch schwerer dieselben sind, je wirksamer ist ein gegebenes Gewicht desselben. Je mehr vegetabilische Substanzen im Allgemeinen demselben beigemengt sind, und je mehr dieselben entweder noch roh, oder schwer zersesbarer Natur sind, je mehr muß man von demselben in den Acker bringen, wenn man dieselbe Wirkung, wie in dem ersten Falle, hervorbringen will.
- no. Man rechnet bie Quantitat bes Stallmiftes gewöhnlich nach Fudern; es ist aber nichts fo fehr abmeichend als diefes Maß, weil es von der Größe und Starke der Thiere, der Beschaffenheit der Wege, der Lockerheit oder Gediegenheit des Mistes und vielen andern Dingen abhängt.

- 21. Man hat vorgeschlagen die Größe ber Düngung nach dem kubischen Maße des verwendeten Düngers auszudrücken. Weil aber das spezissische Gewicht eines Kubischies Stallmist von 42 bis 54 Pfund abweicht, je nachdem derselbe mehr oder weniger zersetzt ist, und mehr oder weniger Streu enthält, so können große Abweichungen Statt sinden, und das Fuder wird bald um 1/5 mehr oder weniger wiegen. Die Größe der Düngung wird daher nur dann genau angegeben, wenn man den kubischen Inhalt der Fuber, und das absolute Gewicht derselben zugleich erhebt.
- 22. Man rechnet im Allgemeinen, daß ein vierspanniges Fuder mäßig abgelegenen Stallmistes auf ebenen aber nicht immer guten Wegen mit Pferden oder Ochsen gezogen, die den Pflug auf 6 7 Zoll Tiefe in einem bindigen Boden erhalten, 17 bis 18 Centner; ein zweisspänniges Fuder mit Pferden oder Ochsen, die den Pflug unter gleichen Verhältnissen 5 Zoll tief erhalten, 10 bis 12 Centner wiege.
- 23. Dreißig solche doppelspännige Fuder Stallmist von Hornvieherkrementen und Stroh, und hinlänglich auf der Misthätte vergohren, bilden eine gewöhnliche, mäßige Düngung für ein Joch. Eine Düngung, die weniger Fuder anwendet, heißt schwach, und ist um so viel schwächer, als die Anzahl der Fuder kleiner ist, und sie heißt groß, wenn man mehr als 30 verwendet, und ist um so viel größer, als die Anzahl der Fuder über die Mittelzahl steigt.
- 24. Aus dem, was dem Acker auf einmal an Dünger zugeführt wird, läßt sich aber die Kraft desselben, und seine Produktionsfähigkeit nicht entnehmen, wenn man nicht zusgleich angibt, wie oft eine solche Düngung wiederhohlt wird.

25: Benn 30 Fuber alle 3 Jahre einem Joche Acerland zugeführt werden: so ist dieß eine starke Düngung; kommen sie alle 4 Jahre, eine mittelmäßige, und alle 5 Jahre eine schwache Düngung.

Beffer ift es baber, wenn man die Starte ber Dungung nach dem Gewichte bemigt, Das bavon für ein Jahr auf ein Jod entfällt, wie wir in ber Anmertung gu 15 bereits thaten. — Bie es möglich ift , daß man in hofmpl bei der großen Berwendung von Jauche noch 9 Fuber pr. 4600 Pf. alle vierte Jahre auf ein Juchart (69000 Pf. auf das Joch) bringen konne, wie Sowers (hofwpler Birthich. G. 197) berichtet, und wie man in Brabant nach bemfelben Schrifte fteller (Belgifche Landw. II. Thl. 398 - 405) den Acter, der in einem fünfjährigen Bechfel fteht; alliabelich bedungen und auf ein Bunder Ackerland = 21/4 30ch, in 5 Jahren 460 eine spannige Karren Dift, und 30 Connen Jauche bringen konne, wo ein Joch Aderland alle Jahr im Durchschnitt 92 Karren Mift, und 13 Abnuen Jauche erhalt, muffen wir dabin gestellt fenn laffen. Daß aber in der Wirthschaft des herrn Dierrfen, so wie in jener des herrn von Fellen berg ungewöhnlich fart gedungt werben muffe, beweifen ihre ungewöhnlich großen Ernten. Ehaer hat in feiner Befdreibung von Doglin G. 291 ben in feine Aeder burch 8 Jahre verwendeten Dunger ungegeben, nach melder auf jeden Morgen jahrlich i,497 Fuder a 20 Cente ner Berliner Gewicht oder 62 Centner B. G. jahrlich fur bas Joch tame, westwegen die erhaltenen Ernten auch nicht hoch Die Rodenernten in Doglin betrngen ausfallen tonnten. auf den Berlin. Morgen

im Jahre 1808 3,94 Scheffel.

9 5,65 — 10 5,65 — 11 5,65 — 12 4,01 — 13 5.69 — 14 8,71 —

im zichrigen Durchschnitte: 5,58, wobet aber bas Drescherlohn abgezogen ift: Rechnet man zu 5,58 ben 15ten Theil als Dreschets lohn = 0,36 hingu ; so beträgt ber robe Ertrag eines Morgens 5,97 Berl. Scheffel; b. i. 12 Desen für bas Wiener Joch.

26. Die Quantitat des Moders, welche für ein Joch erforberlich ift, hangt ab, von dem Gehalte an humus, der in demfelben vorhanden ift, und von der Matur des Bodens, in den er geführt wird.

27. Ift er bestimmt, im Thonboden untergepflügt, und mit demselben vor der Saat durch die mehrmalige Unwendung des Pfluges genau vermischt zu werden: so hat man oft eine ungeheure Menge hievon in den Acker gebracht, über 6000 Centner auf das Ioch, wodurch zugleich eine wesentliche Verbesserung der physischen Beschaffenheit eines solchen bindigen Bodens bewirkt ward; auf sandigen Boden ist eine viel kleinere, von 6 bis 700 Centner für hinstänglich erachtet worden.

Daß man den Moder irgendwo zur Ueberdungung angewendet hatte, finde ich nirgendwo bemerkt. Es dunket mir aber, daß man nur dann von einer kleineren Menge fich Bortheile verfprechen könne, wenn man ihn über die Saat ausbweitet.

- 23. Der Torf wird fast überall nur zur Sildung von Kompost, oder als Streu, nicht aber als unmittelbares Düngermittel verwendet. Er verdient aber seiner Uehnlichkeit mit dem Moder wegen, im sein zertheilten Zustande in kleinerer Menge zur Ueberdungung der Saaten versucht zu werden.
- ag. Bom Leichfch lamme halt man dafür, daß von ihm das Bierfache ber fonst vom Stalldunger erforderlichen . Fuderanzahl verwendet werden muffe, wenn man auf die Sgaten eine beträchtliche Wirfung hervorbringen wolle.
- 30. 400 Stud Dehlkuchen wiegen in Flandern (Schwerz III. B. 24) 240 bis 250 Pf. In England bringt man nach Dick son, I. B. 236, 5 bis 5 Quarter auf den Afer = 261/2 bis 33 Megen pr. 30ch.
  - 31. Bom Ruße, wenn er wohl verkleinert ift, verwendet man in England 20 — 40 Bufh. pr. Ucre = 161/2 bis 33 Megen pr. Joch. (Farm. Cal. 170); Steinkohlenruß wird höher als Holzruß geachtet.

32. Vom Gipfe wendet man auf das Joch eine sehr abweichende Menge an, je nachdem derselbe mehr oder weniger sein gepülvert ist, gebrannt, oder nicht, und je nachdem die Witterung der Gegend seine Zersehung im Boden, oder in der Pstanze mehr befördert, oder nicht. Die geringste Menge von ungebranntem Gips, wenn er sehr sein zertheilt ist, und Klima und Boden sein Zersehen befördern, ist ein Mehen von 132 Pf. pr. Joch; die gewöhnlichere beträgt 4 Mehen = 536 Pf.; außerordentlich sind 6 bis 8 Mehen.

Man rechnet bei uns durchgehends 4 Megen; es ift aber unfer Gips nicht fein gefiebt, fondern bloß gestampft, und enthalt eine große Menge von kleinen Steinen, und wir murden beffer thun, wenn wir 6 bis 7 Depen hievon ausstreuten, wie mich vergleichende Berfuche belehrt haben. Dobllinger in der Pfalg (Somerg, Pfalg. Wirth. 139) ftreuet 250 Pf. auf ben Morgen, was ohngefahr 500 Pf. pr. Joch beträgt. Tidiffeli fagt (S. 96), daß man um Bern 61/4 Megen pr. Joch aussae, und Fellen berg verwendet nach Somert; (S. 182) 71/2 bis 83/4 Megen. Dies lette Maß betruge 111/3 Bentner, und wenn man annimmt, daß 100 Pf. 40 Rr. Silbergeld koften, fo beträgt diefe Auslage 7 fl. 33 fr., die durch bas vermehrte Erträgnif der Pflanzen hereingebracht werden muß. Berechnet man den Bentner Rlee ju 30 fr.; fo muß das Jod 15 Bentner mehr geben, bis diese Auslage gebent ift. Im Jahr 1813 erhielt ich beim erften Rleefcnitte vom Joche 188 Bentner Grunfutter, mo nicht gegipft worden mar; mo aber mit 500 Pf. pr. Joch gegipft murbe, 244 Bentner. Rechnet man beim Trodnen o,80 Berluft, fo erhielt ich am gegipften Uder um 111/2 Bentner Rleebeu beim erften Schnitte mehr, als beim ungegipften, wodurch die Roften gededt maren; bas Debrere bes Ertrages beim zweiten und dritten Schnitte mar reiner Ertrag, den ich aber nicht gewogen hatte. — Im Jahre 1815 erhielt ich beim erften Schnitte vom Joche nicht gegipften Rlee 195 Bentner Grunfutter, vom gegipften (ebenfalls mit 500 Bentner pr. 30ch) 212 Centner; also nur 32/6 Bentner Deu mehr, wodurch bie Roften bes Gipfens nicht gebeckt wurden. Anderswo als im biesigen Sandboden wirkt aber der Gips auf Rlee viel bedeutender, und es ift etwas ziemlich Gemeines, das Doppelte der Ertrag. niß durch diese Ueberdungung zu erhalten. In Tha er's Annalen VI. B. G. 28 ift eine Beobachtung, wo ein Joch mit 4 Megen 2,7 Magl Gips befaet wurde, und gegen ein anderes nicht ge-gipftes beinahe das Bierfache mehr ertrug. Ueber die ausge-Debnte Bermendung des Gipfes im Glfaffe und ber Pfals ift nadaufeben Somera.

- 33. Bon ber mit schwefelfaurem Gifen gemischten Steinkohle führt man zu Oppels dorf 54 bis 65 Megen auf das Joch, wenn sie zu Beigen, Korn, Flachs ober Kraut bestimmt ist; auf Klee, Biden und Erbsen balt man die Salfte fur hinlanglich.
- 34. Bon ber Steinfohlenasche werden nach Poung (Form. Cal. 171) 50 60 Bush. pr. Acre = 411/5 491/2 Megen pr. Joch ausgestreuet. Bon ber Torfasche meint er, waren 33 Megen hinlanglich.
- 35. Bon der Seifensiederasche werden in den bergigen Gegenden des Unterharzes beiefpannige Fuder auf das Joch gerechnet (Thaer's neue Annalen 3 B. 407). In die Sandfelder des Anhalt-Zerbstischen Landes wird noch weniger Asche gebracht, auf 101/2 Megen Aussaat nur 9 vierspännige Fuder. Ich selbst babe 48 bis 60 einspännige Fuder a 4 bis 5 Centner im nassen Zustande auf das Joch geführt.
- 36. Wird der Kalk bloß in der Absicht angewendet, um mittelst desselben den im Boden befindlichen Humus in einen leicht auslöslichen Zustand zu versetzen: so hat man 40 bis 80 Megen als hinlanglich zu diesem Zwecke erachtet.

In jener fruchtbaren Gegend Englands »the Weald of Rente find die Pachter verbunden 100 Bus. Rreibekalt pr. Akre = 82% Mesen pr. Jod auf ihr Brachfeld zu führen, das barauf mit Weisen befaet wird. Der Raft ift start mit Gips vermischt, und wird zu Wagen 20 englische Mellen weit hergeshohlt. (Begtrup I. Thl. 234.)

37. Wied ber Mergel zu demselben Zwecke verwenbet, und enthält er mehr als die Hälfte kohlensauren Kalkes, so bringen oft 4 Kubiktlaster pr. Joch schon sehr merkliche Wirkungen hervor. Indessen wird er meistens in ungleich größerer Menge: 16 bis 24 Kubiktlaster pr. Joch, aufgeführt, weil man ihn fast immer nur zur Verbesserung bes Bodens, um ihn bindiger aber loser zu machen, anwendet.

#### C. VIII.

- B. Bon der Veranderung der physischen Beschaffenheit des Bodens durch chemische Mittel.
- 1. Wenn die Mischung des Bodens unter gegebenen Berhaltniffen dem Gebeiben der besseren und einträglicheren Gewächse nicht augemessen ist: so nennen wir sie in Dieser hinsicht fehlerhaft.
- a. Die Bodenmischung ist fehlerhaft, wenn sie zu lafe, zu wenig zusammenhangend, oder wenn sie zu bindig, zu fest zusammenhangend ist.
- 3. Der Boben ist zu lose, weil in ihm ein zu gestinger Untheil von Thon vorhanden ift, und dann heißt er Sandboden; ist er beswegen zu lose, weil zu weuig Erde überhaupt vorhanden ist: so heißt er Loxfeboden.
- 4. Der Sandboden wird verbessert, wenn man ihm Thon beimengt; ber Torfboden durch jede Erdenmischung, wenn sie auch bloßer Sand ware.
- 5. Der Boben ist zu bindig, weil ein verhältnissmäßig zu großer Untheil von Thon gegen eine zu geringe Menge von Sand oder Kalt vorhanden ist. Wir nennen solchen Boben im Allgemeinen Thonboden, und unterscheiden ihn in Lehm und Klaiboden.
- 6. Solcher Boden wird verbeffert, wenn man ibm Sand ober Ralt, oder beide gufammen beimengt.

- 7. Ein Baben, der wegen seinem zu großen Sandgehalt zu lose ist, verdünstet in jedem Klima, das dem Bachothume der meisten Getreidearten zuträglich ist, das empfangene Wasser zu schleunig, und ist daher nur geeignet Sandpflanzen fortzubringen, und weil in einem solchen Boden die Zersehung des aufgeführten Düngers zu rasch vor sich geht, und sich verslüchtiget; so hat er einen auffallend geringern Werth gegen einen anderen Boden, dessen Theile mehr zusammenhängen.
- 8. Ist der Boben zu lose, weil es ihm überhaupt an Erde mangelt, wie dieß in Torf- und Moorboden der Fall ist; so ist er aus Ursachen, die wir bereits (Agronom. §. V. F. 9.) angegeben haben, von einem sehr beschränkten Werthe.
- 9. Sangen die erdigen Bestandtheile des Bodens aber zu fest zusammen; so verdünstet das Basser in einem etwas kühleren Klima zu langsam aus demselben, der Boden erwarmt sich zu spat, die Burzeln verbreiten sich nur mit Beschwerde, und der Dünger liegt von der Luft abgeschlossen, nuglos darin.
- 10. In bem einen, wie in dem andern Falle munschen wir die Mischung der Oberfläche des Bodens zu verändern, d. h. seine wasserhaltende Eigenschaft mit den
  nbrigen Verhältnissen in einen schicklichen Einklang zu
  bringen.
- Mittel, welche die physische Beschaffenheit des Bodens durch die Veränderung seiner Rohasson, und seiner wasserhaltenden, wahrscheinlich auch wasseransaugenden Eigenschaft zu unserem Vortheile umandern.

emeinen zu kennen; es ist auch nothwendig zu wissen, ob die Vermengung dieser erdigen Körper mit dem Boden in praktischer Hinsicht aussuhrbar seyn, d. h. ob der Vortheil der Wirkung nicht durch die Größe des Auswandes an Kosten überwogen werde; ferner, in welcher Form Sand, Kalk und Thon am vortheilhaftesten in den Boden gebracht werden muffen, und endlich wie viel von dem Verbesserungsmittel in den Acker geführt werden mußte, wenn dort die gewünschte Wirkung hervorgebracht werden soll.

# A. Bom Sande, als Verbesserungsmittel des Bodens.

- 1. Wenn man eine große Menge von Sand mit bem fein zertheilten Thone wohl untereinander mengt, so wird der daraus entstehende Lehm minder fest zusammen hängen, und in dieser Hinsicht ist der Sand ein wesentliches Mittel den Thonboden zu verbessern.
- 2. Weil man aber in Thongegenden nur felten Sand in der Rahe der thonigen Aecker antrifft: weil vom Sande eine übergroße Menge in den Acker gebracht werden müßte, und sich dieser mit dem Thone bloß mittelst der Anwendung der gewöhnlichen Ackerwerkzeuge nicht so bald mengt; der Thon an der Lust nicht zerfällt, sondern immer in Klumpen zusammenhängt, und nur durch jahrelange Bearbeitung eine solche Mengung Statt fände: so erhellet hiere aus, daß man den Sand für sich allein als Verbesserungsmittel des Thonbodens in praktischer Hinsicht nicht betrachten könne.
- 3. Bur Verbefferung des torfigen und moorigen Bobens ift der Sand von entschiedenem Rugen : benn ba einem

folden Boben die nothige Festigfeit und ber Zusammenhang mangelt, so ist er so lange minder fruchthar, die eine genügende Menge von Erde in die obere Torsschichte entweder durch das Verbrennen derselben, wovon wir in der Bolge sprechen werden, oder durch das Aufführen von Außen gebracht worden ist. Hiezu ist jeder erdige Körper, der sich mit den torsigen Theilen mengt, und sie niederdrückt, wenn es auch bloßer Sand wäre, von Rugen.

4. Ob es Vortheil bringe, solchen Torfboben burch bas Hufführen von Sand ober anderer Erde zu verhessern, hängt ab: von der Menge der Erde, die hiezu erforderlich ist, und den Kosten, welche ihre Herheischaffung erfordert.

Da ein Wiener Aubikfuß Sand im trockenen Zustande 155, im feuchten aber 181 Pf nach Schübler wiegt: so wollen wir das Mittel: 168 annehmen.

Ein Aubitfuß beckt 12 Quadratfuß, wenn der Sand nur einen Zoll dick aufgetragen wird, und wenn man 6 Rubitfuß als Ladung für ein Pferd annimmt; so deckt eine solche 72 Quasdratfuß: und für das Joch sind 800 solcher Karren erforderlich.

5. Troden gelegte, torfige, aber noch lodere Wiesen mit Sand zu überführen, wenn es nicht möglich ist fie zu bewässern, noch sie in Ader zu umstalten, bringt auf ben Gradwuchs immer eine fehr vortheilhafte Wirkung hervor. Der Sand senkt sich allmählich in den Boden, prest die schwammige Konsistenz des torfigen Bodens zusammen, und verhütet sein zu schnelles oberstächliches Austrocknen.

Wenn man in ben Stand gesett ift, torfige Wiesen zu überschweminen; so bringt man mittelft bes Wassers so viele Erbe in die Oberfläche bes Bodens, daß sie dadurch in wenigen Jahren völlig fest, und mit ben besten Pflanzen bestodt sepn wird.

- B. Vom Ralte, als Verbesserungsmittel bes Bodens.
- 1. Wenn man abenden ober tohlenfauren Ralf im fein gepulverten Zustande mit Thon mengt, fo wird dies Gemenge die vortheilhaften Eigenschaften des Mergels (Agronom. S. V. C.) zeigen.
- 2. Der Kalk hat in einer verhaltnismaßig geringen Menge schon bas Vermögen, die ftarke Kohasion bes Thornes aufzuheben.
- Er zerfallt von selbst in unfühlbar kleine Theile, wovon ein kleines Bolumen hinreicht, die Thontheile in ihrer gegenseitigen Wirtung zu unterbrechen; denn wenn nur einige Pfunde Kalk in hundert von Thon angetroffen werden: so ist solder Boden schon minder bindig. Krome erzählt (hermbst. Archiv V. B. 382) daß er Bodenarten kenne, die 70 bis 86% abschlemmbaren Thon, 8 16% groben Sand, 2½ 4½% Dumus, zugleich aber 1 2% kohlensauren Kalk enthalten, die einen sowisthätigen Einsug auf ihn außerten, daß sie, bei einem freilich noch sehr bedeutenden Zusammenhange, sich doch zu gehöriger Zeit bearbeiten ließen.
- 3. Je reiner der Kall von allen fremdartigen Bestandstheilen, und je mehr er in seine feinsten Theile zertheilt ist, je weniger bedarf man von selbem dem Umfange nach; und je größer die Menge der beigemengten fremdartigen Bestandtheile, oder je weniger fein zertheilt er ist, je mehr bedarf man von ihm, wenn dieselbe Wirkung hervorgebracht werden soll.
- 4. Da der Kalk nur dann den Thon verändert, wenn er im feinsten Pulver mit demfelben gemengt wird: fo erhellet hieraus, daß man ihn früher in diesen Zustand bringen muffe.
- 5. Derber Kalfstein verwittert erft im Laufe von Jahrhunderten; wenn man ihn aber brennt, und bann ber

feuchten Luft aussept, ober mit einer angemessenen Menge von Wasser befeuchtet; so zerfällt er von selbst in das feinste Pulver, und ist in diesem Zustande das vorzüglichste Mittel, ben Thonboden zu verbessern.

6. Will man durch die Anwendung des Kalkes nicht bloß den im Boden befindlichen humus in einen auflöslichen Zustand bringen, fondern auch die physische Beschaffenheit des Bodens umändern; so muß eine verhältnismäßig viel größere Menge hievon verwendet werden, als wir früher bei der Düngung angaben; es sind jest 4 bis Boo Megen für das Joch erforderlich.

Young erzählt in seinem Kalender (S.48), daß man in Derbysbire auf Mooren, Bergen, Moraften und sumpsigen Gründen 600 bis 1000 Bush. pr. Akre = 495 bis 816 Meten pr. Jod gebrannten Kalkes aufführez 33 einspannige Ladungen zu 30 Bush. = 17½ Weten, pr. Akre. So groß uns auch diese Menge vorkommt; so sind es doch nur 1 bis 2%, die man der Erdschichte einverleibt: denn wenn man das Gewicht eines Kubiksußes der Ackererde im trockenen Justande gleich 124 Pf. set; so wiegt die gesammte Ackererde eines Joches zu einer Tiefe von 6 Joll: 3571200 Pf., 1. Rubiksußen, weil er etwas gesäuft wird. Soo Meten sind also 1600 Kubiksußen weil er etwas gesäuft wird. Soo Meten sind also 1600 Kubiksuße = 69296 Pf. welche, wenn sie der Ackererde einverleibt sind, 0,0194, also faßt 2%, und im kohlensauren Justande, worin der Kalk bald versetzt wird, 4% betragen. 400 Meten machen 2% köhlensauren, 200 Reten nur ½% sohlensauren und nur ½% denden Kalkes aus.

- 7. Beil eine fo große Menge von agendem Kalf den Pflanzen aber schablich senn wurde, so muß sie zu einer Zeit in den Boden gebracht werden, wo feine Saat sich in demfelben befindet, auch darf nicht zu bald hierauf gefaet werden.
- 8. Will man mit agendem Kalke ben Boben verbessern, so geschieht dieß am zweckmäßigsten, wenn man ihn bracht, und mit der vorlegten Fahre den Kalk seicht unter, und mit der Saatsayre ihn wieder in die Hohe

bringt. Der Kalf wird eher in kleinen haufen über ben Uder abgeschlagen, und mit Erbe bedeckt, damit er unter biefer Dede zerfalle, worauf er mit Schaufeln auseinander geworfen, und mit Eggen noch mehr zertheilt wird. Den Kalk im zerfallenen Zustande aus dem Wagen über den Boden werfen zu lassen, verursacht noch mehr Staub, und ist den Arbeitern nachtheiliger.

9. Rur in seltenen Fallen wird es aussubrar fenn, ben Thon mit apendem Kalke zu verbessern; weil die Rapitalosumme ber Auslagen zu groß, und nicht immer durch die erhöhte Fruchtbarkeit gehörig verzinset wird.

Die Englander vermögen diese Verbesserung mehr wie wir auszuführen. In den Areidegegenden graben sie in der Mitte ihrer Felder mit geringen Rosten Areide, oder Raltmergel, und brennen ihn mit Torf oder Steintohlen; so daß ihnem der Meken oft nicht hoher als auf 17 kr. zu fteben kommt. (Begteup I. Thl. 230.) Immer ift aber eine Ausgabe von 3 bis 400 für ein Joch eine, nur wenigen Menschen und in seltenen Gegenden ausstührbare, Verbesserung, wenn wir auch annehmen, daß sie zu 8% verzinfet würde, denn wie Wenige haben bei und so große disponible Kapitalien, oder wo erhält man sie zu geringen Jinsen, daß dem Unternehmen auch ein Vortheil bliede?

- 10. Beil aber der Kalk auch im kohlensauren Zustande gleiche Wirkung auf den Thon außert, so ist es nicht nothe wendig sich des äpenden zu bedienen, sondern man kann eben so gut kohlensauren Kalk zum Behuse der Verbesserung des Thonbodens gebrauchen.
- 21. Wenn man aber den kohlensauren Kalk zu diesem Behuse verwenden will: so ist es nothwendig, daß man eine solche Kalk-Urt verwende, die leicht gewonnen werben kann, und keiner kunstlichen Pulverung bedarf, sons bern von selbst in kurzer Zeit in das feinste Pulver zerfällt.
  - 12. Diefe beiden Bedingniffe erfüllt ber erbige

Mergel, ber mit Spaben ausgestochen wird, und wenn'er einige Monate ber Luft und bem Regen ausgesetz gewesen ift, von selbst in das feinste Pulver zerfallt, und dann leicht auf das innigste mit dem Boben gemengt werben kann.

- 13. Je mehr Kalk im Mergel vorhanden ist, je mehr eignet er sich zur Verbesserung des Thonbobens, und um so größer wird seine Wirkung von einer gegebenen Menge seyn; und je weniger Kalk im Mergel vorhanden ist, se mehr muß hievon aufgesahren werden, wenn dieselbe Menge von Kalk in ihn gebracht werden soll, ohne daß doch diese vermehrte Quantitat von Merzgel die gleich gute Wirkung hervorbrächte, weil mangemeinschaftlich mit dem wenigen Kalke so viel unnüge Thonerde in den thonigen Boden mitsührt.
- 14. Wie viel man aber vom Mergel in den Boben bringen muffe, um eine bemerkliche gunstige Beranderung feines Zusammenhanges zu bewirken, hängt
  ab: von dem Gehalte an pulverformigem Thone im Uder,
  und von dem Gehalte des Kalkes im Mergel.
- 15. Bringt man mittelft des Mergels zu wenig Ralf in den Boden; fo bewirkt er nichts, und die Muhe biefer Arbeit ift verloren: bringt man zu viel Thon und Sand mit dem Mergel in den Boden; so wird oft der Nugen des Kalles badurch wieder geschmalert, indem jest die humustheile zu seht zerstreuet werden.
  - 16. Um hierin nicht Mißgriffe zu machen, ist es gut, wenn man ben Kaltgehalt des Mergels erforscht, und so viel von demfelben in den Boden führt, daß er zu einer Liefe von 6 Boll wenigstens mit 2%, tohlene sauren Kaltes bereichert werde.

Der gemeine Mergel enthält 0,50 kohlensauren Kalk, und ein Aubikfuß, der im trockenem Zustande 104 Pf. wiegt; enthält hievon in runder Zahl 50 Pf. Eine Audiklaster enthält dems nach 108 Zentner, und 8 Aubiklaster gemeiner Mergel: 864. Zentner kohlensauren Kalkes, die 0,024 der ganzen 6 Zoll tiesen Erdichichte ausmachen.

In Dert for bif bir e, erzählt Doung in feinem Births schafts Kalender S. 44, wird die Kreide zur Berbesserung des ftrengen Thombodens mit vieler Austrengung bis 5 Klafter tief ausgegraben. 60 bis 100 Ladungen, jede von 18 Schachteimern auf den Acker zu 1124 

9 B. M. ist die dort übliche Menge.

17. Da die Kreidesowohl als der Mergel nur allgemach an der Luft zerfallen; so muffen sie am Acker sogleich zerftreuct und dann so lange liegen gelassen werden, bis sie größtentheils zerfallen sind, ehe man sie unterpflugt.

Man bringt den Mergel entweder in das Brachfeld, oder auf eine Egarte, oder ein Drischfeld, oder wie in Oberöfterseich, in einen Aleeacker. In allen diesen Fällen hat er Zeit zu zerfallen, ohne ein Saat zu beitren, und man ist nicht gesnötstiget das Mergeln in einem zu kurzen Zeitraume zu vollführen. Meistens ist es das Brachfeld, das gemergelt wird, und wo Brache gehalten wird, ist es wohl auch das zwecknäßigste, weil man in ein solches das ganze Jahr Mergel sühren kann, und der Mergel die längste Zeit der Luft ausgesest bleibt, und mit dem Acker durch mehrmaliges Pflügen vor der Saat auf das Beste gewähren den Bortheil, daß "man den Mergel, der auf benselben gebreitet liegt, im Frühling und Sommer durch Walzzen auf das vollsommenste verkleinern kann; auch wird meistens durch den Mergel das Wachshum der Gräser auf den Egartenund Orischeldern befördert, und die Weide ergiebiger: so wie am Rleeacker, der im Binter gemergelt worden, der Klee vielüppiger wächst, und schon in dieser Hinste sowohl durch sein vermehrtes Erträgniß, als durch die Kosten des Mergelns sehr verringert.

18. Es mag aber der Ralf im ägenden oder fohlens sauren Bustande in den Acker gebracht worden senn, so geht er wieder über kurz oder lang daraus verloren, denn er ist eine auflösliche Substanz, die von den Pflanzenwurzeln theils für sich allein, theils mit dem Humus gemischt eingesaugt, und so dem Acker entzogen wird.

Darum muß das Kalken und Mergeln so oft wieberhohlt werden, als die größere Masse des Kalkes sich wieder ans dem Acker verloren hat.

Wie oft das Kalken und Mergeln der Aecker wiederhohlt werden muffe, hängt von der Renge des Kalkes ab, die man demselben auf einmal, gibt. In Somersets hire (Begetrup, I. Thl. 284.) ift man der Meinung, daß, wenn man bis 80 Fuder Kreide, oder Kreidemergel — thonigen Kalk—auf einen Akre nassen und zähen Lehmboden bringt, seine Wirkung bis 20 Jahre bemerklich sen. Päusiger aber wird das Kalken alle 10—12 Jahre wiederhohlt.

### C. Bom Thone, als Berbefferungsmittel des Bodens.

- 1. Wenn man gepülverten Thon mit dem Sande mengt, so wird das daraus entstehende Erdgemenge das empfangene Baffer nicht so geschwind fahren laffen, der Boden ist geschlossener, und den Sinwirkungen der Luft nicht gar so sehr ausgesetzt, und er hat alle jene Borzüge, die dem mehr gehundenen Boden vor dem ganz losen eingen sind.
- 2. Beil der Thon aber im trodenen sowohl als im feuchten Zustande immer fest zusammenhängt, und an der Luft nur außerst langsam zerfällt und sich mit den übrigen Erdtheilen mengt; so kann man ihn nicht ohne Nachtheil auf die Aecker führen, ohne ihn früher im trocknen Zustande gepülvert zu haben.
- 3. Diese Vorbereitung des Thons wurde aber zu tostspielig senn, und sich nur in seltenen Fällen lohnen, wenn
  wir nicht mittelst des Mergels eine beliebige Menge von
  Thon mit viel mindern Kosten in die Neder bringen könnten.
- 4. Benn man Mergel in die Sandader führt, so erspart man das Pulvern des Thons, weil der Mergel von felbst am Acker zerfällt, und im feinst gepulverten Zustande dann mit dem Boden gemengt werden kann.

- 5. Je mehr Thonerde im Mergel vorhanden ift, je mehr ift er geschickt ben Ganbboden ju verbeffern, und um fo viel weniger, dem Maße nach, ift nothwendig, daß van ibm auf den Acter geführt werde; und umgefehrt ift ber Kalf, noch mehr aber der Sandmergel weniger geeignet, folden Boden zu verbeffern, und man bedarf oft mehr als des doppelten Mages von demfelben gegen ben erfteren.
- 6. Die Quantitat des Mergels; die nothwendig ift. um eine gegebene Glache vom Sandboden ju verbeffern, bangt baber von der Menge der Thonerde ab, die im Thone des Bodens früher fcon vorhanden ift, und jener, die im Mergel liegt, den man hiezu verwendet.
- 7. Da die Thonerbe die Eigenschaft hat, in febr geringem Dage den Sandboden um vieles maffethaltender gu machen; fo tann eine verhaltnigmäßig geringe Denge von Thon-Mergel den Boden oft febr wefentlich verbeffern.
- 8. Wenn man fo viele Thonerde in den Boden bringt, daß die zugeführte mit der im Boden vorher vorhandenen 0,07 beträgt; fo hat der Boden Bindung genug, um in unfern flimatischen Berhaltniffen Die meiften Getreibegate tungen tragen zu könnent

3d lege bier Danp's Analyfe des Bobens von Diviote Dale jum Grunde (fiche Agrit. Chemie 228.); in bem - % fetner kiefelgrtiger Sand, und 1/6 abgefcwemmte, unfuhlbare ere bige Substang vorhanden mar, die aus 0,41 Thonerde, 0,42 Riefelerde, 0,04 toplenfaurer Ralkerde, 0,05 Gifenoryde, und 0,08 verbrennlicher Substang bestand, in welchem alfo nicht mehr als 0,07 pulverformige Thonerde enthalten mar, und den er eis nen guten Boden nennt.

Bollten wir daher Thaer's Sandboden Nro. 19 (siehe rat. Landw. II. Thl. S. 142) verbeffern, der aus 0,09 abges schwemmten feinen, thonartigen Theilen, 0,90 Sand, und 0,01 Sumus besteht, fo bedurften wir annoch 0,0331 Thonerde, menn der Boden 0,07 voll haben foll; wenn wir annehmen, daß in den 0,09 abgeschwemmten, feinen; erdigen Theilen fich, wie in der obigen Unalpfe 2/s Thonerde vorfinden, die in der Befammts

Maffe der Actererde 0,0369 ausmachen.

Die auf 6 Joll Tiese mit Thon zu vermischende Fläche eines Joches wiegt nach unserer obigen Annahme (B. 6.) 3571200 Pf., bavon betragen 0,0331 = 118206 Pf. Paben wir zur Verbesserung diese Bodens einen Thonmergel, der aus 3/3 Thon bestes bet, und wiegt ein Aubitsus hiervon im trockenen Justande 104 Pfund; so besteht er aus 0,6864 Pf. Thon, indem nach der nämlichen Annahme 0,41 Thonerde = 28,1424 Pf. enthalten sind. Die Summe von 118206 Pf. Thon in 4207 Aubiksfuß = 19,4 Aubiktlaster derlei Mergels enthalten.

Thaer führt von seinem Mergel, oder wie er ihn nennt, mergeligen lehm, 90 bis 180 Rarren ju 10 Rubitfuß auf den Morgen (Mögl. Wirthsch. 49.). Das beträgt für das Joch 2030 bis 4060 Rubitfuß, = 9,41 bis 18,82 Rubitflafter. »Das lettere ift das, a sagt er, was, um den völligen Ertrag

au haben, gegeben merden muß.«

Ripen ergahlt (Tha er's Annalen, I. B. 24.), daß man in Schles wig und holfte in 3 bis 400 Fuber Mergel à 12 Kuhikfuß, = 3600 bis 4800 Kubikfuß für ein Joch verwende. Der blaue Lehm besteht da aus 0,30 Kalk, und 0,70 Thon. Daß man auf einen minder sandigen Boden auch weniger

Daß man auf einen minder sandigen Boden auch weniger von bemselben Mergel führen durse, leuchtet von selbst ein. Poung sagt in seinem Wirthich Ral. 42., daß man 50 bis 60 kubische Pards für den Abre Sandland legen muffe; = 8 bis 9½ Rubiklafter pr. Joch.

- 9. Alles, was wir bereits über die Verwendung und Behandlung des Mergels zur Verbesserung des Thonbodens gesagt haben, gilt auch hier, wo es sich um die Verbesserung des Sandbodens durch dasselbe Mittel handelt.
- 10. Ein Sandboden, ber einmal mittelft des Mergels verbessert geworden ift, verliert feine dadurch erhaltene mehrere Bindung des Wassers nicht mehr, weil der Thon keine im Wasser auffösliche Substanz ift, die von den Pflanzenwurzeln ein gesaugt wurde, und in dieser hinsicht ift es nicht nothwendig, das Mergeln zu wiederhohlen.
- 11. Weil man aber auf einmal nur eine verhaltnißmaßig geringe Menge von Thon in den Acker beingt, der Werth des Bodens aber durch einen größern Thongehalt erhöht wird; so bringt ein wiederhohltes Mergeln immer nur Nupen: und da ferner mit dem Thone im Mergel auch Kalt in den Boden gebracht wird, der im kohlen-

sturen Basser auslöslich, von den Pflanzen allgemach verzehrt wird; so erhellet hieraus, daß die Wiederhohlung des Mergelns mit einem doppetten Bortheile verbunden sen, indem sie die Masse des Thones im Boden vermehrt, und in dem Kalke ein düngendes und Tünger vermittlendes Materiale den Pflanzen liefert.

#### 6. IX.

## II. Mechanische Agrifultur.

- 1. Die mechanische Agrifultur foft bie Lehren ber Beaderung und Beurbarung in fich.
- 2. In der ersteren wird die Wendung, Locker rung, Reinigung und Ebnung des Bobens im Allgemeinen und im Besonderen abgehandelt.
- 3. In ber letteren wird gezeigt, wie die Sinderniffe wegguraumen fenen, die fich ber Kultur ber vorzüglicheren landwirthschaftlichen Gemachfe entgegenfegen,

### ď. X.

# A. Bon ber Beaderung.

- n. Unter Beaderung verstehen wir alle jene Arbeiten, wodurch die Bestandtheile des Bodens gemischt und gelodert werden, und die Obersiäche deffelben verschiedentlich geformt, gereiniget und geebnet wird.
- 2. Die Mischung und Lockerung des Bodens trägt zur Beförderung des Wachethumes der darin befindlichen, oder hinein versehten Pflanzen auf mehrfaktige Art bei; denn im gelockerten Boden finden die Pflanzen weniger Hinderniffe, ihre Saugwurzeln zu verbreiten; sie finden mehr Nahrung, weil der Hnmus des Bodens durch die

bagunstigte Einwirkung der atmosphärischen Luft sich schleuniger zersett, und auflöslich wird; sie sind dem Versdorren weniger ausgesetzt, weil die Feuchtigkeit leichter in die Tiefe versinkt, wo sie von den Pfahlwurzeln der Pflanzen in der heißen und trocknen Jahreszeit immer wieder angesaugt werden kann; und weil sich ein solcher Boden mehr erwarmt, als der feste und ungelockerte, so sind die Wurzeln im lockeren Boden in größerer Thätig-Keit, wie im festen.

Auger diesem gewähren uns die Arbeiten der Beackerung noch manche andere Bortheile. Wir bewirken dadurch die innige Mischung der im Boden befindlichen, oder dahin geführten erdigen und düngenden Körper; wir bringen den Stallmist, indem wir ihn mit Erde bedecken, in eine seiner schnelleren Zersehung günstige Lage; wir überdecken den Samen oder die Anfänge der Pflanzen mit einer schicklichen Schichte von Erde, damit sie keimen und wachsen können; wir bringen den tief gelegenen Humus in Thätigkeit; wir bewirken durch die Wendung das Verwittern und Zerfallen des Thons und Mergels; und endlich reinigen und beveichern wir zugleich den Boden, wenn wir das ausgesprossene Unkraut durch das Unterpflügen vertilgen.

- 3. Die Arbeiten der Beackerung lassen sich füglich in drei Klassen abtheilen: in die Wendung, die ober-flächliche Lockerung, und in die Reinigung und Ebnung des Bodens.
- 4. Unter der Wendung des Bodens versteht man jene Arbeit, mittelft welcher die Oberfläche deffelben streifenweise zerschnitten, und jeder Streifen so umgedreht wird, daß die jest oben ausliegende Fläche desselben ganz oder größtentheils umgelegt, und die untere Fläche dafür in die Sohe gebracht wird.

- 5. Unter ber oberflachlichen Coderung bes Bobens verstehen wir jene Arbeiten, mittelft welcher blog bie obere Schichte bes Bodens gertheilt und gelodert wird.
- 6. Unter der Reinigung und Ebnung des Bodens versteht man jene Arbeiten, wodurch die unsebene Oberfläche des Bodens geebnet, und die obenauf liegenden hindernisse des Bachsthumes sowohl als der schleunigen und leichteren Ernte weggeräumt werden.
- 7. Wir werden diese Arbeiten zuerst für sich, oder in allgemeiner Hinsicht betrachten, die Werkzeuge, ihre Handhabung und ihre Wirkung beschreiben, und dann erst die verschiedenen Arbeiten der Beackerung noch einmal durchgehen, und zeigen, wie der Boden durch die Unwendung der beschriebenen Werkzeuge gewendet, geslockert und gereiniget werden musse, daß der vorgesteckte Zweck erreicht werde.
  - a. Bon ber Beaderung im Allgemeinen.
- 1. Bon der Bendung bes Bobens im Allgemeinen.
- 1. Der Boden wird gewendet, indem man ihn mit Werkzeugen streifenweise von der Seite und dem Untergrunde lostrennt, und so umdreht, daß die untere Flache obenauf zu liegen kommt.
- 2. Bu biefem Zwede bedient man sich entweder ber Schaufel, wenn Menschenhande das Feld umgraben follen; oder tes Pfluges, wenn es durch Thiere gefchehen foll.
- 3. Das Felb burch Menschenhande mittelft ber Scha ufel umgraben zu laffen, ift nur bei der Gartenfultur vortheilhaft, oder wo bei außerordentlich großer Bevol-

ferung ber Acter in fehr fleine Stude getheilt ift, und in hohem Werthe fteht.

Wenn ein Mann 10 Stunden des Tages arbeitet, so gräbt er in einem Weitenboden auf 8 Joll Tiese nicht mehr als 30 Alaster um. Ein Joch bedürste daher bei uns 53½ Tagswerke. In Italien wird häusig der zu Mais bestimmte Acker umgegraben, und so wird auch in Flandern nach Schwerz's Wericht I. B. 157. der sechste bis achte Theil alles Ackerlandes auf 15—16 Joll Tiese umgegraben. Diese Arbeit elostet in Flandern, wenn sie in Verding gegeben wird, die Summe von 34½ bis 65½ st. für das Joch.— Ich begreise nicht, wie sich eine solche Ausgabe im dortigen Alima und Voden bei Rocken, Aartosseln u. s. w., die nicht höher im Werthe, wie bet uns stehen, wieder bezahlt, und daß man nicht einsieht, daß man durch berlei Auslagen sich um einen großen Sheil des reisnen Ertrages der Aecker bringt.

- 4. Der Pflug ift ein horizontaler, gegen ben Boben geneigter Reil, deffen Spige die Erde spaltet, und bessen hinteres Ende sie umbreht.
- 5. Die Form ber Pfluge ift bochft mannigfaltig; boch laffen fich alle in zwei hauptklaffen bringen:

in Pfluge, die einen halben Reil, ein rechtwinkliges Dreieck darftellen;

in Pfluge, die einen gangen Reil bilben, und eis nem gleichschentligen Dreiecke fich nabern.

Man nennt die erften geradebin Pfluge, Die zweisten Saden, ober Madlo im Glavifchen).

6. Um die Zweckmäßigkeit des Werkzeuges beurtheilen zu können, dessen wir uns zur Bendung unserer Aeder
bedienen, ist es vor allem nothwendig, daß wir vom Zwecke
bes Pflügens selbst erst eine deutliche Vorstellung haben,
damit wir dadurch in den Stand gesetzt werden, die Forderungen, die wir an ein solches Werkzeug machen mussen,
klar in voraus bestimmen, und aus der mehreren oder minderen Erfüllung derselben dessen Gute und Zweckmäßigkeit
beurtheilen zu können.

- 7. Der Zweck des Pflügens ist: einen Streifen Erde von einer bestimmten Breite, zu einer bestimmten Liefe senkrecht vom Lande, und wagerecht vom Untergrunde abzuschneiden, und so umzuwenden, daß seine untere Fläche zur oberen werde.
- 8. Ein Pflug, der diese Bedingungen mit dem mindessten Aufwande von Kraft, sowohl von Seite der ziehenden Thiere, als der leitenden Menschen erfüllt, und nebstbei dauerhaft und einfach ist, tiefer und seichter, und zu schmakern oder breitern Furchen gestellt werden kann, entspricht allen Forderungen, die man an ein solches Werkzeug zu machen besugt ist.

Die Wohlfeilheit ift ein relativer Begriff, die man nicht zu den absoluten Jorderungen gählen darf; denn wenn der Pflug deswegen im Ankaufe theurer ist, als ein anderer, weil er ferster und dauerhafter gebauet ist; so ist er im Grunde sast immer nur wohlseiler, well er um so langer keine Berbesserungen ersordert, und überhaupt um so viel langer dauert. Auch die Leichtigkeit darf nicht dazu gezählt werden, weil sichte Pflüge mehr zerbrechlich sind, einen unstaten Sang haben, und weil die mehrere Schwere eines Pfluges nur einen sehr geringen mehreren Rraftauswand von Seite der Thiere erheischt. Aus den sehr belehrenden Bersuchen über den Krastauswand welchen verschiedene Pflüge erheischen, die in Voungs Annalen (I. B. deutsche Ueberset. S. al.) erzählt werden, und die wir später (26) anssühren werden, erhellet, daß das Gewicht eines Pfluges ohne große Bedeutung ist, und daß die Schwere dessehen öster Bortheil als Rachtheil bringt. Das Gewicht eines Pfluges macht den geringsten Theil der Arbeit der Pferde aus; die Pauptlast liegt nur in der Rohässon des Bodens. Ist ein Pflug nicht nach wahren Grundsähen erbauet, so ist seine Leichtigkeit nur nachtheilig, weil sie seine Unstätigkeit vermehrt.

9. Wie der Pflug geformt fenn miffe, daß er allen biefen Forderungen vollfommen entfpreche, ift noch nicht erhoben, und liegt vielleicht außer dem Gebiete einer rein wiffenschaftlichen Verechnung.

Wir find noch zu wenig in der Mechanik des Pfluges unterrichtet, um durch apriorische Demonstrationen seine zweckgemäßeste Form bestimmen zu können: denn alle die Pfluge, die man bis ieht als die besten anverifet, der Small'iche, der Bailey'fche haben mannigfaltige Mangel. Indeffen bleibt die Abhandlung Bailen's über ben bestmöglichen Pflug, übersett aus dem Engl. Berlin 1805, eine febr schäbbare Schrift.

- 10. Wir muffen uns daher hier barauf beschränten, ben Bau der bis jest als zweckmäßigst erachteten Pfluge zu beschreiben, und die Vorzüge und Mängel derselben zu bemerken.
- 11. Die Bestandtheile des Pfluges werden eingetheilt in wirkende, nothwendige; und leitende, nicht nothwendige.
- 12. Die wirkenden, zur Wesenheit eines jeden Pfluges gehörigen Theile sind: die Ochar, das Sohe lenstück oder Pflughaupt, der Grindel, die Griessfäule, die Handhabe, das Streichbret, und das Secheisen.
  - 13. Minder nothwendig ift das Borbergestell.
- 14. Die Schar ist das wesentlichste Stück eines jeden Pfluges. Sie ist jenes Eisen, welches an der Spize des Keils befestiget ist, und die Schausel vorstellt, die den Erdstreisen im Untergrunde wagrecht abschneidet. Sie stellt beim Pfluge ein rechtwinkliges, bei dem Hacken ein gleichschenkliges Oreieck vor. Die Breite der Schar beim Pfluge hängt ab von der Breite der Streisen, die man abzupflügen Willens ist, und die Länge steht im Verhältniß mit der Breite, so daß der Winkel der Hypothenuse gleich wird 45 Graden.

Die meisten Scharen find zu schmal, weswegen ber Erdsstreifen, der fast immer 10 bis 12" breit genommen wird, durch die 8" breite Schar nur zu 2/3 bis 3/4, abgeschnitten wird, das übrige 1/3 oder 1/4 wird entweder abgeriffen, oder wird nur siberdecket. — Beim niederländischen Pflug ist sie am zwockmäßigssten gebauet. Bon 80 Pfund, die der ganze Pflug wiegt, komsmen 25 Pflund auf die Schare

- 15. Das Sohlen ftud, oder Pflughaupt ift der am Boden einhergehende Theil des Pfluges, an welches vorne die Schar, und über sich der Grindel, rudwärts mittelst, der Handhabe, und gleich hinter der Schar mittelst der Griessaule befestiget ist. Es muß hinlanglich stark sein, daß der Hals des Schareisens nicht zu eng gemacht werden darf, wodurch der Kopf dieses Sohlenstückes, der im Halse der Schar steckt, leicht brechen wurde. Seine Länge hängt ab von der mehr oder weniger zweckmäßigen Form des Streichbretes. Je vollkommner dieses gebauet ist, je kürzer kann das Sohlenstück sen, und je unvollskommner dieses ist, je künger muß es senn.
- 16. Der Grindel, oder Baum, der durch eine doppelte Verbindung mit dem Sohlenstücke befestiget ist, dient eigentlich dazu, um die Zuglinie, die an ihm befestiget ist, in eine mehr horizontale Lage zu bringen, die sonst immer zu sehr aussteigen, und den Pflug aus der Erde ziehen würde. Er ist bald gerade, bald verschiedentlich geskrümmt: je nachdem die Gegenwart oder Abwesenheit des Vordergestelles, die verschiedene Form desselben, und die Richtung des Secheisens dieses nothwendig macht. Daß er aber nothwendig gekrümmt sehn müsse, ist unrichtig, denn eine Menge sehr gut arbeitender Pslüge hat einen ganz geraden Grindel, z. B. der Brabanter u. s. w.
- 17. Die Griesfaule stellt die feste Berbindung zwischen dem Sohlenstude und dem Grindel her. Sie ist ungefahr in der Mitte zwischen der Spige der Schar und dem Ende des Sohlenstudes, und muß hinlanglich stark sen, um dem Drucke, den die zu überwindende Erdlast auf das Schareisen ausübt, zu widerstehen. Ihre Richtung ist bald gerade, oder nach vorwarts geneigt, bald oben und unten in dem Grindel und Sohlenstude besestiget, und uns

beweglich; bald oben beweglich, je nachdem es der Bau und die Form der übrigen Theile des Pfluges zulassen, oder auch wohl erheischen.

Bei den Somingpflügen ware es überflässig, der Eriesfäule oder der handhabe eine Ueberstellbarkeit zu geben, weif
die Tiefe des Pfluges, wenn die Schar auch abgenüßt, oder
etwas überrückt ift, immer durch das hohere oder tiefere hangen der Zuglinie an der Spise des Grindels geregelt wird. Bei
den Räderpflügen aber, oder benen, die eine Schleise haben, ift
es zwar nicht geradezu nothwendig, daß die Ertessäule im Grindel beweglich sen, aber es bringt Bortheil, wenn man das Soplenstück niederer lassen kann, wenn die Schar etwas verschlifken ift, weil man sonk die Schar zu schles in den Boden stell
len muß, wenn der Pflug nicht immer aus demselben herausgehen soll, wodurch dann der Untergrund nur abgedrückt und nicht
abgeschnitten wird. Der Pflug geht dann auf der Rase, wie
man sagt.

18. Die Sandhabe befestiget gleich der Griesfäule ben Grindel mit dem Sohlenstücke am hinterften Ende deffelben, und erhebt sich dann in die Sohe und nach ruck- warts, um in dieser Verlangerung als ein Sebel zu dienen, womit der Pflug in gehöriger Richtung erhalten werden kann, wenn er durch zufällige Urfachen von derselben ab- weichen will.

Der Pflug hat nur eine handhabe, die mit dem Körper besselben fest verbunden ist; die zweyte handhabe, die man an die meisten Pfluge mehr zur Gemächlichkeit als der Rothwendigkeit wegen anbringt, ist nur in einer leichten Berbindung mit dem Sohlenstude, oder besteht bloß in einem Zapfen, den man in die haupthandhabe oben querüber anbringt.

19. Das Streichbret ist ein fehr wichtiger Theil bes Pfluges, ja der wesentlichste, der ihn vom Saden une terscheidet. Das Streichbret dient bagu, den durch das Sech = und Schareisen abgeschnittenen Erdstreisen umzubrehen; und da in der Wendung des Bodens das hauptsachlichste Moment der Anwendung des Pfluges besteht, so hat bei gleichen übrigen Umständen jener Pflug den Vorzug, der diese Wendung am vollkommensten verrichtet.

Die Wendung des abgeschnittenen Erbstreifens geschieht dadurch, daß derfelbe quer in die Sobe zu steigen genothiget, und burch bie ichiefe Flache bes Streichbretes gum Ueberfallen genothiget wird. 'Be leichter, und ohne Unterbrechung ber Erdstreifen nach der schiefen Rlache des Streichbretes auffteigt, und je eber derfelbe durch bie Korm bes Bretes übergedreht wird, je weniger ift Reibung, und je geringer ift die Last, welche auf dem Pfluge ruht. — Aus diesem erhellet, daß schon bas Schareisen so geformt fenn muffe, daß ber abgeschnittene Erdftreifen eine ununterbrochene Richtung nach aufwärts erhalte, und daß fich das Streichbret fest an bie Ochar anschließen, und in einem mehr flumpfen als fpipen Binfel die aufgehobene Erde gur Geite schieben muffe. Ift bas Streichbret eine ebene Rlache, und ift daffelbe lothrecht aufgestellt, fo muß es in eis nem fpipigen Bintel aufgestellt und febr lang fenn, bis der zwischen dem gepflügten Stude des Keldes und dem Brete eingeschlossene Erdftreifen die Ueberschwere erhalt, und es liegt eine schwere Last von Erde immer auf dem Brete; hat das Streichbret aber an feinem hintern und obern Ende eine geringe Ueberwolbung; fo fann' es in eis nem flumpferen Bintel aufgestellt und viel turger fenn, und ber Erdstreifen wird viel früher, und doch eben fo vollfommen berumgedreht.

Sehr volltommen in diefer hinficht ift ber Brabanter Pfing, beffen große und gewölbt auffteigende Schar mit bem hinter derfelben liegenden, verhältnismäßig kleinen, und rückwärts überhängenden Streicherete eine konkave Fläche bildet. Die Form bes Streichbretes ift im Smal'ichen und Bailey'ichen Pfinge diesem ähnlich, und im lettern wohl am vortrefflichten. Solche Streichbreter muffen aber von Gifen sen, weil man fie von Holz nicht wohl machen kann, ohne daß sie nicht sehr ichmer, oder leicht zerbrechlich waren.

20. Das Secheifen, ober bas Meffer bient bas gu, um ben umzuwendenden Erbstreifen lothrecht vom Ader abzuschneiben. In losem Sandboden, ober in einem leichs ten Ader, der schon mehrmals gepflügt worden, kann man diefes Bestandtheiles auch wohl entbehren, und darum führen wir ihn zulest auf.

Die Spipe bes Meffere geht hart vor ber Spipe ber Schar, und muß eben so tief, als diese eindringen. Die Richtung ift schief, von binten nach vorne, und damit eine fo lange Flache durch den Druck der Erde nicht verrückt werde, ift es vortheilhaft, ben Korper bes Gecheisens mit einer eifernen, an ibn befestigten Stange noch befonders an die Seite des Grindels anzuschrauben. Die Flache bes Meffers wird bei gemeinen Pflugen von der geraden Richtung abweichend, etwas landeinwarts gerichtet, um baburch das Ausgleiten bes Pfluges aus bem Cande zu verbuten; dadurch entsteht aber eine Vermehrung der Laft, weil der Erdstreifen nun nicht abgeschnitten, sondern abgebrudt wird; wenn aber der Pflug, wie es fenn foll, eine Worrichtung hat, ibn mehr in das Can'd stellen zu fonnen, fo fann das Meffer immer gerade fteben, gang mit feiner Ochneide, und nicht jum Theil mit feiner glache wirfen.

21: Unter dem Vordergestelle des Pfluges verstehet man entweder einen zweiräderigen Wagen, an dem die ziehenden Thiere angespannt sind, und auf welchen der Grindel gelegt und befestiget wird, oder auch nur ein Rad, oder eine Schleife.

Daß das Borbergestell kein nothwendiger Bestandtheil des Pfluges fen, geht daraus hervor, weil man die Kraft eben so wohl an den Grindel unmittelbar anbringen, als den Pflug mittelst des Wagens ziehen kann.

22. Pflüge ohne alles Vordergestelle heißt man Schwingpflüge; die einen Bagen zum Vordergestelle haben, heißt man Raberpflüge; die eine Schleife, oder ein Rad vorne haben, heißt man Stelzenpflüge, oder einrädrige Pflüge.

Der Vortheil eines jeden Vordergestelles, es mag nun ein Wagen, oder ein Rad, oder gar nur eine knieförmige Schleife senn, besteht darin, daß der Pflag in gleicher Tiefe mit großer Stätigkeit geht, daß er nicht tiefer eindringen kann, als er gestellt ist, und wenn et durch einen vorliegenden sesten Körper in die Höhe gewörsen wird, sogleich von selbst wieder eingreift; daß er durch einen ungleichen Schritt der Pferde nicht sogleich aus dem Lande geht, daß er beim Umwenden mit weniger Mühe wieder in die Furche geleitet wird, und überhaupt eine viel geringere Ausmerksamkeit von Seite des Pflügers erheischt, als der Schwingpflug.

Die Nachtheile eines Bordergestelles sind; die Bermehrung der Kosten, und der mehrere Auswand von Kraft, der erforderlich ist, um auch dies Gestelle weiter zu ziehen; vor allem aber, daß die Thiere zu sehr belastet werden können, wenn die Pflugschar eine zu große Neigung in den Boden hat, durch die Rader aber verhindert wird, derselben zu folgen, wo dann durch die gebrochene Zuglinie der vordere Theil des Pfluges mit großer Gewalt in den Boden gedrückt, und viele Kraft unnug verwendet wird.

Was die beiden ersten Nachtheile betrifft, so ist es kaum der Muhe werth davon zu sprechen; und was den letteren angeht, so wühlt in einem folchen Falle der Pflug den Untergrund auf, er gest auf der Nase, und der Pflüger muß ihn hinten immer niederdrücken. Diese sehlerhafte Stellung des Pfluges ist auf der Stelle bemerkbar, und wenn der Arbeiter nicht eben so mude werden will, als seine Zugthiere, so wird er sogleich den Fehler zu verbessern sich bestreben.

Hieraus erhellet, daß ein Wordergestell zwar kein wefentlicher Bestandtheil des Pfluges fen, indem man in einem von Steinen und Burzeln befreiten Boden jeder Art
mit einem gut gestellten Schwingpfluge und gehöriger Auf-

merksamkeit allerdings fehr gut pflügen könne; daß aber ein zweckmäßiges Vordergestell die Brauchbarkeit eines jed den Pfluges vermehre, weil seine Leitung dadurch weniger abhängig von der Geschicklichkeit und Ausmerksamkeit des Pflügers wird, und weil man ihn nun auch in einem Boden verwenden kann, in dem der Schwingpflug wegen den beständig vorkommenden Hindernissen eine höchst ungleiche Furche ziehen wurde.

- a3. Jene Art von Borbergestell ift die zwedmäßigste, welche zur Stätigkeit bes Ganges und zur Richtung bes Pfluges am meisten beiträgt, und bas ift ohne Widerrede der Wagen.
- 24. Der Wagen als Vordergestell gibt dem Pfluge mehr Oberstäche, verhütet das Schwanken des Grindels, und gibt dadurch dem Gange des Pfluges so viele Stätigkeit, daß er ohne Zuthun des Menschen von selbst in der gleichen Linie. bleibt. Die Richtung mittelst des Wagens zu reguliren, ist ebenfalls sehr leicht, denn so wie der Grindel verkürzt oder verlängert wird, oder die Brust der Uchse erhöht oder erniedert wird, dringt der Pflug mehr oder weriger in den Boden. Die Breite der Furche wird durch das rechte, immer in der Furche gehende Rad besonders gleichförmig gehalten; soll sie aber verändert werden, so hat man eigene Borrichtungen hiezu, die auf eine eben so leichte als einsache Urt den gewünschten Zweck erfüllen.
- 25. Stellt man nur ein Rad, oder eine Schleife hinter die Spipe des Grindels; fo regulirt das Rad oder die Schleife die Tiefe der Furche, die Breite wird aber dadurch verändert, daß man den Zug in den horizontal liegenden Ramm, der an der Spige des Grindels befestiget ift, verschiedentlich einhängt.
  - 26. Daß der Gang eines folden Pfluges fcmanfen-

ber fegn muffe; baß er größere Aufmerkfamkeit erheische; und weil bas Rad oder die Schleife nicht in ber Furche, fondern am Lande geht, auch zur Festhaltung der bestimmten Breite nichts beitragen könne, erhellet aus dem Gesagten.

Wir können uns in einem Lehrbuche ber Landwirthschaft nicht einlassen, die Zweckmäßigkeif der verschiedenen Formen der Pflüge zu untersuchen; es genügt hier im Allgemeinen zu wissen, was vom Pfluge zesordert wird, und was jeder seiner Bestandtheile fur Erreichung des Zweckes beiträgt. Jeder nich jeht selbst den bei ihm üblichen Pflug untersuchen, in wiesern eben allgemeinen Forderungen entspricht. Die Arbeit des Pfluges zu beurtheilen ift nicht schwer, weil sie vor Angen liegt; allein ob sie mit einem mindern Auswande von Kraft vollführt worden sep mit diesem gegen einen anderen Pflug, ist ohne einen Krästes

meffer oft unmöglich zu erheben.

Die Bauart des Pfluges gibt einen ziemlich richtigen Maßftab zur Beurtheilung des Berstandes des Landwirthes, der sich
desselben bedienet. — Wenn jenes Werkzeug, dessen er sich fast
täglich zu dem wichtigsten Geschäfte des Ackerbaues bedienet, in
einem rehen und unvollkommenen Bustande sich befindet; so ist
dies ein Bewels, daß er über den Zweck der Anwendung desselben nie nachdenkt, und daß er nicht sowohl das Pstügen als
übsehaupt sein Gewerde automatisch betreibt. — Wenn man die Abbildungen der böhm isch en Ackerwerkzeuge, vorzüglich der
dort üblichen mannigsaltigen Pflüge in Mehler's Landwirthe
schaft des Königreichs Böhmen mit den englischen
Pflügen in Dikson's Farmers Companion vergleicht,
oder die meisten it alien ischen Pflüge, die seit den Zeiten des
Augustus die gleiche Form beibehalten haben, mit dem Brabanter Pflüge in Thaer's Innal. XII. Band, S. 577 vergleicht; so wird man die Bestätigung unseter Behauptung darin
sinden.

Als vorzügliche Rufter von Pflügen gelten der Brabamter Pflug, der ein Stelzenpflug, und der Bailep'sche, der ein Schwingpflug ist. Das Schareisen des ersteren, und das Streichbret des lettern sind sehr volltommen; allein es ist das Streichbret des ersteren zu kurz, und die Schar des letteren zu fomal; darum muß der Riederländer mittelst des Streichbakens das Greichbret verlängern, wenn er den Pflug tief stellt, und den herausgehobenen Erdstreisen umwenden und über den gepflügten Theil des Ackers verbreiten will: und mit dem Bailep'schen und Small'schen Pfluge kann man der schmale, 7 die 8 zöllige Furchen pflügen, und fle sind beide nur zu einer sehr mäßigen Tiefe brauchbake. Wenn man die Brabantische Schar mit dem Bailepschen Streichbrete ver-

einigte, und ben Pflug auf einen Bagen ftellte: fo wurde man ein viel volltommneres Wertzeug erhalten.

Ueber die Rraft, melde erforderlich ift, um mit Pffugen von verschiedener Form unter bestimmten Umftanden fomale und breite, tiefe und feichte Furchen gu fieben, mogen die altern, von Doung (Unnalen des Acerbaues. I. B. G. 28 der deutschen Uebersepung) befannt gemachten, und meine eis genen jum Magstabe fünftiger Untersuchungen und Bergleichune gen bienen.

1) Berfuce, um die nothige Kraft, welche veri foiebene Pfluge bedurften, ju bestimmen. (Bon der Rommiffion Des Acerbaues der Londner Gefellichaft der Runfte. Redugirt auf Wiener Dag und Gewicht.)

a. Mit dem Rotterahmer Pfluge, welcher 90,6 Pf. mog, mit einer Ochar von 7,71" auf einem Rleefelde in fcmerem Thonboden auf 5,78" Tiefe, und 9,63" Breite. Gute Urbeit - Erforderliche Rraft: 498,3 9f.

b. Mit demfelben Pfluge, auf 3,85" Tiefe bet gleicher Breite. Sute Arbeit. - = 385 Pf.

c. Mit demfelben Pfluge , der aber nur eine Schar von 4,81" hatte ; auf 9,63" Breite , und 5,78" Tiefe.

Sehr schlechte Arbeit — (Weil die Schar zu schmal ift.) = 498,3 Df.

(Die Berfuche a und c find in der Breite der Schar allein unterschieden, und beweisen den Bortheil der Breite.

d. Brand's eiserner Pflug mog vollftanbig: 1291/2 Pf. Die Furchen maren 5,78" tief, und 9,63 breit: gute Urbeit; 546 Pf.

e. Wibuthnots rother Pflug, der 118 Pf mog; bedurfte bet gleichen Berhaltniffen und guter Urbeit 475 Pf.

Derfelbe Pflug beschwert mit 10,8 Pf., um ihn bem von d gleich ju ftellen , bet gleichen Berhaltniffen : 430 Pf. (Gin Beweis, bag bie Schwere bes Pfluges nicht immer

Fortschaffung Destelben beschwert. Bie aber berfelbe Pflug, der um 10,8 Pf. beschwert wird, bei' gleicher Tiefe meniger Zugkraft erfordern follte, begreife ich nicht, und vermuthe daß hier ein Fehler der Beobachtung unterlaufen muffe.)

g. Der gemeine Surrener Pflug wiegt vollftandig 125 Pf. Die Schar ift vorn 6,26" und rudwarts 12" breit. Die Breite und Liefe ber Furche, wie in a. c. d. c. Die Furchen maren am Grunde nicht aufgeschnitten. Rraft 611 Pf.

h. Derfelbe, wenn er mit 41/2 Pf. befdwett ward; bedurfte bei übrigens gleichen Berhaltniffen : 566 Pf.

i, Arbuthnots blauer Pflug, mog 108,7 Pf. Rothige Rraft bei

gleichen Berhaltniffen : 430 Pf. k. Derfelbe Pflug mit 25,3 Pf. beschwert, erheischte bei gleiden Berhaltniffen 475 Pf.

(Gin Beweis, daß berfelbe Pflug, wenn er bet gleichen Berhaltniffen schwerer ist, and mehr Kraft erheische.)

1. Du det's ichneidender Pffug mog mit Bubebor: 240,9 Pf. Die Furchen maren 7,71" breit, und 5,78" tief. Rraft:

588 Pf.

m. Arbuthnots blauer Pflug (i) mit 132,2 Pf. befdmert, um ibn bem Dudet'ichen (1) gleich ju machen, bedurfte bei 9,63" Breite und 5,78" Tiefe ber Furche: 453 Pf

(Aus diefen Berfuchen erhellet, um wie viel es auf die Bauart des Pfluges antommt, daß ber eine bei gleichen übrigen Berhaltniffen weniger Rraft', als ber andere erheischt. Dit bem Arbuthnot'ichen Pfluge Lit. i, wenn er nicht beschwert war, bedurfte man bei einer Breite der Furche von 9,63" nut 430 Df. Rraft; murbe berfelbe Pflug mit 132,2 Pf. beschwert: fo er-beischte er nur 483 Pf., wenn er gleich breit und tief geben follte: mabrend der Ducket'iche Pflug bei einer mindern Breite der Furche, von 0,92": 588 Pf. Rraft, alfo um 158 Pf. mehr gegen Den erstern erforderte. Rechnet man 200 Pf. auf ein Pferd : fo ift diefe Kraftverschwendung von 158 Pf. gleich 0,79 Pferden. Dag derfelbe Pflug menn er beschwert wird, auch mehr Rraft erfordere, geht auch aus diefem Berfuce bervor.)

Die Berfuche n. bis s. murden mit den gleichen Pflugen auf einem Brachfelbe angestellt, und zeigten, daß nun bei allen eine viel geringere Rraft erforderlich fen: fo bedurfte ber blaue Pflug von Arbuthnot, mit 13a,a Pf. befondere befchwert, bei aleicher Tiefe und Breite der Furche, jest nur nach Berf. n. 362,4, und ohne Beschwerung (Berf. o.) gar nur: 226 Pf. Der ges meine Gurreper (Berf. p.) 271 Pf.; ber eiferne Pfing (Berf. q.) 317 Pf. Der Rotterammer Pfing mit ber schmalen Schat (nach dem Berf. r.) 294 Pf. Derfelbe Pflug mit einer breiten

Char nad Berf. s. 271 Pf.

a) Bon mir angeftellte Berfuche.

a. In einem leichten, fandigen Boden, beim Sturgen eines Rodenftoppelfeldes (26. Juni 1811 in Lindenheim.); Die Breite ber Furchen ift allenthalben gleich, = 11 3oll.

Mit bem norischen Pfluge auf 41/2" Tiefe = 290 - 309 Pf.

> > 51/2" - = 328 - 340 Pf.

» gemeinen hiefigen Pfluge 6" - = 430 Df. Bur Bergleidung mard jest die Habl genommen : benn es handelte fic barum zwifchen biefen beiben Bertzeugen ben Untereichieb ber Rraft und Birtung zu zeigen.

Die 21abl bedurfte auf 41/4" Tiefe. 340 Pf.

53/4" 445 — 485 PM.

b. Auf einem feuchten Sandmergelboden murden diefelben vergleichenden Berfuche ebenfalls angestellt (22. Rov. 1810 ju Dungerbrunn.)

Det	Pfing	bedurfte	auf	53/4"	Tiefe	٠	485	Pſ.
	×	*	*	8′′	•	•	645	
	y	>	×	10"	•	•	790	•
Die	Zadl	7	*	53/4		•	790 518	
-	•	20	7	7	•	٠.	545	

Die hiesigen Pflüge find ziemlich unvollkommen, und barum bedurfte ich mehr Kraft als in den erftern englischen Verssuchen auf dem Brachfelde erforderlich war. Es hangt nicht immer von der Wilkur des Landwirthes ab, sich des vollkommensken Pfluges zu bedienen, weil vielleicht die Sestellmacher und Schmiede seiner Gegend nicht den nothigen Verstand, und die nothige Geduld haben, sich in den Bau des neuen Wertzeuges einzustwieren: immer wied es ihm aber möglich senn, weniestens die gröbsten Mängel daran zu verbessern, und auf diese Art seinen Pflug den besseren zu nähern. Auch ist der Unterschied zwischen einem sehr berühmten englischen oder einem berühmten deutschen und dem in der Gegend üblichen vielleicht weniger oft so groß, daß es sich der Rube lohnte große Kosten auf die Umsänderung desselben zu verwenden, oder ganz neue Wertzeuge einzusuhren, die nur unter sehr sellenen Umständen sich in der fremden Gegend erhalten.

27. Beil der Pflug einen halben Reil darstellt, und die damit abgeschnittenen Erdstreifen durch sein Streichbret auf zwei sich entgegengesete Seiten geworfen werden: so gibt es zwei Falle, wo feine Unwendung nicht Statt sinden kann: einmal, wenn man eine Bergstäche beackern, und das andere Mal, wenn man ein ebenes Feld ohne Furchen zu bilden umpflugen will.

Wenn man eine start geneigte Flace quer über mit bem Pfluge adert; so mußte ber Erbstreifen beim hinübersahren wie der seine Reigung nach aufwärts gelegt werden; und weil er in einem solchen Falle häufig jurudfallen wärde: so muß man ein anderds Wertzeug anwenden, das den Erdstreifen immer nach abwärts legt. Eben so tann man auch den gewöhnlichen Pflug nicht mit Rortheil anwenden, wenn man einen Acker ohne alle Furchen haben will: denn da man mit dem Pfluge beim hinssahren den Erdstreifen rechts, oder z. B. von Westen gen Often, und beim herfahren nach der Ansicht des Juschauers links, oder von Often gen Westen wendet: so entstehen Beete, die man nach Belieben breiter oder schmäler machen kann. Zwischen jedem Beete ift aber eine Furche, um so tieser, und breiter, je tieser der Pflug geht, und jedes Beet ift ans derselben Ursache in der Ritte höher, oder minder hoch.

- 28. In diesen Fallen muß man einen folchen Pflug anwenden, der einen ganzen Reil bildet, oder der ein überstellbares Streichbret hat, oder man pflugt mit zwei Pflugen, wovon der eine den Erdstreifen rechts, den andern links wendet.
- 29. Einen folden Pflug, der einen ganzen Reil bilbet, beißt man Saden, oder Nadl.
- 30. Die wesentlichste Verschiedenheit der Nadl vom Pfluge besteht darin, daß sie eine Schar hat, die einen ganzen Reil, oder ein gleichschenkliges Dreieck bildet, und daß sie auf jeder Seite ein nach aufwärts gekrummtes Streichholz hat, das den Erdstreifen umlegt.

Weil namlich die Aabl den Streifen Erde immer einen über ben andern in derfelben Richtung, 3. B. von Often gen Besten, werfen muß; so bedarf sie eine Schaar, die auf beiden Seiten schaar, und zwei Streichhölzer, welche abwechselnd wirken.

- 31. Dann unterscheidet fie fich noch ferners das burch, daß fie entweder gar fein, oder ein leicht überstellbares Secheisen hat, das nach jedem Furchenzuge überrichtet wird.
- 32. Die Vortheile der Aadl bestehen darin, daß es ein außerst einsaches, wohlfeiles und dauerhaftes Werkzeug ist, womit man einen Boden, der hinlangliche Neigung hat, ziemlich gut wendet und umpflüget. Außer diesem Falle past aber die Aadl in Ehenen nur zur oberstächlichen Lockerung, nicht aber zur Wendung des Bodens, und sie gehört daber nur zur Kultur eines losen Sandbodens, oder zur Lockerung jedes andern, schon früher durch den Pflug gewendeten Ackers.
- 33. Die Unvollfommenheit Diefes Bertzeuges macht, baf ber Zwed bes Pflugens (7) bamit nicht erreicht

werden kann, benn die Streichhölzer wenden den abgeschnittenen Erdstreifen nicht vollkommen herum; dann erfordert die Anwendung der Aadl mehr Kraft von Seite der Thiere (26) als der Pflug, und eben so auch von Seite des Menschen, denn ihr Gang ift schwankend, und der Pfluger darf sie nie aus der Hand lassen.

Warum die Habl mehr Rraft gegen den Pflug bei gleicher Liefe und Breite der Furche erfordere, liegt darin, daß beim Pfluge nur auf der Furchenseite allein Reibung Statt findet, mo namlich die Laft des abzuschneibenden und umzuwendenden Erd. ftreifens ju überminden ift, und daß an der Landseite das Bert. jeng glatt ift, und teine Reibung verursacht, mabrend bei der Madl die Coar mehr Erde aufschneidet, als umgewendet wird, und das Streichholz der entgegengefesten Seite burch feine Gin-Flemmung ein Berruden der Buglinte verurfacht, dem der Menfc immer entgegenwirken muß, und modurd ein betrachtlich größerer Aufwand von Rraft durch diefe unnuse und ichadliche Reibung nothig wird. Darum pagt bie Habt nur fur Bergfidden, mo ber unvolltommenen Wendung bes Groffreifens burch bas Bertzeug die eigene Somere ber Erbe gu Gulfe tommt. Fann ferner ohne betrachtlichen Nachtheil in folden Boden angewendet werden, der fehr wenig Bufammenhang hat, und ente weder blog aus feinem Sande oder aus Steingerolle besteht: benn ber erftere Boden fest bem Bertzeuge wenig Biberftanb entgegen, und es mare nachtheilig, ein befferes Bertjeug dem fonellen Abreiben in einem Steingerolle Preis ju geben; auch bringt es oft Bortheil, Die Hadl in einem bindigen Boden anguwenden, wenn derselbe früher soon ein oder zweimal zur gehörigen Tiefe gepflügt worden ift. Wenn wir die durch den Pflüg entstandenen Furchen vertilgen, und die Acerbeete ebnen wollen, oder wenn wir die Acerstäche mehr zertheilen, und die darin besindlichen Wurzeln mehr auf die Oberstäche und zur Bertrocknung bringen wollen: fo gefchieht dieß am zwedmäßigften durch die Hadl.

34. Beil der Zweck, ben Acker völlig eben und ohne Furchen zu pflügen, durch die Aadl nur unvollkommen, und mit großer Kraftanstrengung erreicht wird; so hat man sie dadurch der Form des Pfluges anzunähern sich bestrebt, daß man die breiten Streichhölzer wegließ, und dafür ein schmales Streichbret anbrachte, das in die Griessäule eingeshängt, und nach jedem Zuge überstellt wird. Ein solches Werkeug heigt jest Wende pflug.

- 35. Mittelst des Wendepfluges wird der Erbstreifen immer auf dieselbe Seite gelegt, ohne daß an der Landseite eine unnüße und schädliche Reibung Statt hat. Weil aber die Wendung des abgeschnittenen Erdstreifens durch das sehr unvollsommene Streichbret auch nicht vollsommen geschehen kann; weil ferner bei diesem Pfluge entweder das Sechseisen bei jedem Zuge überkeilt, oder überspannt werden muß, um der Schneide desselben immer eine Neigung in das Land zu geben, oder die Zuglinie nach jeder Furche überrichtet werden muß, weil sonst der Pflug nicht im Lande bleiben wurde; so erhellet hieraus, daß der Wendepflug zwar ein vollsommneres Werfzeug, wie die Aadl sep, aber gegen den Pflug selbst doch weit zurücksiehe.
- 36. Da der Zweck des Pflügens mit dem geringsten Rraftenauswande nur durch den Pflug bewirft werden kann; so hat man in jenen Fallen, wo es entweder unumgänglich nothwendig ist, den Erdstreisen immer auf dieselbe Seite zu werfen, ober wo man es für zuträglich erachtet, den Uder ohne Furchen, und ganz eben zu bestellen, zwei Pflüge auf dem nämlichen Grindel hintereinander angebracht, die in einem geraden Winkel von einander abstehen, und wovon der eine die gewöhnliche Stellung des Streichbretes, der andere aber eine dieser entgegengeseste hat.
- 37: Mittelst dieses Pfluges, den man hin und wieder Doppelpflug, anderswo Leitenpflug, u. f. w. nennt, den wir norischen Pflug heißen wollen, weil er nur in den Gebirgen des alten Norisums angetroffen wird, ist man im Stande, den Acker mit der größten Vollsommenheit eben zu pflugen, und den Erdstreisen immer auf dieselbe Seite zu werfen.
  - 38. Die Unwendung bes norischen Pfluges ift aber

auch mit manchen besondern Nachtheilen verbunden. Er ist ein aus zwei Pflügen zusammengesoptes Wertzeug, und sein Gang erleidet daher öfteren Aufenthalt, weil bei zwei Wertzeugen eher etwas in Unordnung tommt, als bei eizwem; er ist für den Pflüger mehr beschwerlich, weil der eine Pflug indessen außer der Erde in der Lust hängt, und zum Theil getragen werden muß, während der andere arbeitet; er ist kostspieliger und schwerer.

39. Wenn wir den Zweck des Pflügens und den verschiedenen Bau der dazu bestimmten und angeführten Werkzeuge betrachten: so scheint es am gerathensten zu sepn, den Pflug in allen ebenen, oder mäßig geneigten Lagen, wo der Boden nicht bloßer Sand oder Steingerölle ist, anzuwenden, und den Gebrauch der Aabl für gedirgige Lagen; oder für Sandboden oder Steingerölle zu beschränken. Der Wendepflug, so wie der norische, haben einen sehr beschränkten Vortheil; denn da der erstere den Pflug doch nicht vollkommen zu ersezen vermag, und im Grunde nur eine geringe Verbesserung der Aadl ist, und der letztere auf Bergen nur wenig bessere Arbeit leistet, wie die Aadl; so ist der Vortheil dieser beiden Werkzeuge in Vergen von geringer Bedeutung, und in den Ebenen offensbarkleiner, wie jener des Pfluges.

Man hat gemeint, daß bei der Drillsaat ein ebenes Pfüsgen des Aders erforderlich sep, was aber unrichtig ift, weil in parallel gehaltenen Beeten die Saemaschinen eben so leicht als in ebenen furchenlosen Feldern angewendet werden können, und die Furchen in jedem bindigen Boden zur Ableitung des Wassers nothwendig sind. Wo man in England Drillwirthschaft betreibt, liegt der Acker allenthalben in Beeten.

- s. Bon ber oberflächlichen Loderung bes Bobens im Allgemeinen.
  - 1. Wenn man bie Oberflache bes Bodens burch ver-

fciebene Wertzeuge zertheilt, und untereinander mengt, fo nennt man dieß eine oberflächliche Lockerung beffelben.

- 2. Die Wendung des Bobens ift zwar das vorzüge lichfte Geschäft der Beackerung, allein der Boden wird durch das Wenden oft zu wenig gelockert und zertheilt, und würde überhaupt gar bald wieder in seiner Oberstäche verharten und verwildern, wenn er nicht vor und nach der Saat östers wieder zertheilt und aufgerührt würde.
- 3. Die Oberfläche bes Bobens wird gelodert burch bie Unwendung von folden Werkzeugen, die nur in der Sand bes Menschen diesen Zwed vollführen, ober durch Berkzeuge, welche durch Thiere gezogen werben.
- 3. Wenn man den Boden burch Menschenhande in seiner Oberfläche lockern und reinigen läßt, so geschieht dieß durch die Unwendung der haue, die nach Verschies denheit des Bodens und der Frucht, zwischen welcher der Boden behackt werden soll, eine sehr verschiedene Form und Schwere hat.

Man hat in Thonboden fehr fdwere und breite, in leid. ten Boden minder fdwere, schneidende hauen. Steht die Saat enge, zwischen welcher man den Boden auflodern will; so kann man nur mehrspisige hauen biezu verwenden.

- 4. Die Loderung der Oberfläche des Bodens durch Menschenhande ift im Großen eben so unvortheilhaft, wie das Umgraben desselben, und man muß sich daher darauf beschränken, solche Werkzeuge anzuwenden, die durch Thiere gezogen werden. Solche sind: die Egge, der Schneidund Schaufelpflug.
- 5. Die Egge bient vorzuglich bagu, die von bem Pfluge gewendeten Erdstreifen zu gertheilen, und den in Furchen aufgeworfenen Ader zu ebnen, nebstbei wird fie

gebraucht, ben Samen unterzubringen, ober ben verharteten Afer wieder oberflächlich aufzulodern, ober auch wohl das am gepflügten und geegten Ader aufgegangene Une fraut zu zerfieren.

6. Nach der Verschiedenheit des Zweckes und des Bobens hat man Eggen von verschiedener Form, Größe und Schwere. Große, schwere Eggen, mit langen, öfters nach vorn gerichteten Zinken für thonige Neder; leichtere Eggen für einen weniger gebundenen Boden, oder zum Unterbringen der Saat; breite Eggen, wenn der Acker keine Beete hat, oder völlig eben liegt; schmale Eggen, wenn er in kleine, hohe Beete aufgepflügt ift, und endlich gegliederte Eggen, wenn mehrere kleinere Eggen zusammen verbunden sind, um ungleichen Boden, voer gewolbte Beete damit zu bearbeiten.

Gine meiner Saateggen bedarf auf dem hiesigen trodenen Sandboden 158 — 195 Pf. Zugkraft, je nachdem der Acker mehr oder weniger sandig, frisch oder nicht frisch gepflügt ist, u. s. w.

7. Bei der Unwendung der Eggen muß darauf gesehen werden, daß die Binken derselben gleichformig in den Boden, und daß nicht mehrere in den gleichen Strich eingreifen.

Bei der gewöhnlichen Anspannung und Stellung der Eggen gann dieß kaum vermieden werden; denn da die Eggen ganz am Boden mit dem Bagscheite verbunden werden, so bringt der gah aufsteigende zug den vordern Theil der Egge in die Sobe, und das vordere Orittel der Jähne wird dadurch größtentheils aus der Erde gehoben, und weil bei der Anspannung der Egge in ihrer vordern Mitte die Jinken meistens auch so gestellt sind, daß die dritte wieder in die Furche der erstern eingreift; so entsstehen dadurch zu tiefe Furchen, und der Iwed der Sbnung wird versehlt, und feinere Samen werden zu tief vergraben.

Wenn man an die Eggen vorn einen gerad aufsteigens ben Ramm anbringt, wie an die Unhäufepflüge; so kann man die Zuglinie nun über der Erde in einer angemessenen Sobe anbringen, und die Egge greift jeht vorn so gut wie hinten ein. Man erhält durch diesen Ramm ein Mittel, dieselbe Egge tiefer oder seichter au ftellen, alle Zähne oder nur einen Theil der-

felben mirten au laffen.

Die Stellung ber Iahne muß immer fo gerichtet werden, bag jeder derselben fur sich einen Strich macht, und daß nie ein zweiter in die Furche des ersteren eingreife. Wenn die Egge vierestig gemacht, die Ichme in vertitaler Linie gestellt und die Anspannung nicht in der Mitte, sondern in den Winteln der Egge angebracht worden, wodurch die Egge schief gezogen, und jeder Jug des einen Zahnes von dem andern Juge entfernt wird: so wirkt sie sehr regelmäßig.

8. Mittelst der Egge ist man immer nur im Stande, eine fehr obersichtliche, kaum mehr als ein Paar Zolle tiefe Lockerung des Bodens zu bewirken; denn die große Oberssäche, die sie bedeckt, und die gerade Stellung ihrer Zähne hindern ein tieferes Eindringen in den Boden. Wenn es sich daher darum handelt, einen bereits gepfligt und geegten Boden später wieder und ausgiebig aufzulockern, so muß man sich hiezu entweder des Schneider, oder Schaufelpfluges bedienen.

Man hat in den neueren Zeiten febr schwere Eggen mit nach vorne gerichteten Binken in Borfchlag und Anwendung gebracht. Sie erfordern eine große Zugkraft; und lodern den Boden doch nicht so tief und gleichformig, wie die Schneides und Schanfelpfluge, die allen febr schweren Eggen vorzuziehen find.

- 9. Der Schneibepflug, Schröpfer, Starrie fifator ift ein Wertzeug, in welchem auf zwei hintereinandergestellten, und mitsammen verbundenen Balken mehrere Secheisen in gleicher Entfernung von einander angebracht sind, mittelft welcher man ohne großer Kraftanstrengung den wieder verharteten Boden zu einer mäßigen Liese zertheilt, und lockert.
- von Der Schaufelpflug, Extixpator, unterscheis bet sich von dem vorhergehenden, baß statt der schneidenden Secheisen entweder lothrecht oder schief nach vorwarts gesstellte Stangen angebracht sind, an denen vorne kleine Schareisen sich befinden, womit die Ackererde gelockert, gemischt, und das Unfrant sehr wirksam zerstört wird.

Pflug gewendet worden ift, spater noch einmal, ober mehrmal gelodert werden; so geschieht dieß viel wirtsamer durch den Schneibepflug, als durch den Schanfelpflug, der nur mehr für leichteren Boden paßt, und wenn er zur gleischen Tiefe, wie der Schneidepflug geben soll, viel mehrere Kraft erheischt; oder wenn der gepflügte Boden noch nicht Zeit gehabt hat, sich fest genug wieder zusammenzusehen, um sich seinem Eindringen entgegenzusehen.

Die Fellenbergischen, ichief nach vorwarts gestellten Schaufelpflüge find das Mittel von Staristator und Extirpator. Sie lodern den Boden vortressisch und dringen mit verhältnismätig geringer Kraft tief in denselben ein, und haben unstreitige Vorzüge vor den alteren englischen, mit lothrecht ste-henden Stangen, und wagrechten Schaufeln, die weniger tief eingreifen, und den Boden am Grunde zusammendrücken. Der Regierungsrath von Jordan zu Köfendorf, bei Bien, hat den Fellenbenbergischen Schauselpstug verbesset. Eine Abbildung ift in Andre's ökonom. Neuigkeiten. Iduner 1817. Die Bortheile dieses Werkzenges sind so einleuchtend, daß es sich mit großer Schnelligkeit verbreitet.

12. Der Nupen dieser Werkzenge ist ausnehmend groß, denn da es viel öfter nothwendig ist den Boden nur oberstächlich zu lockern und zu reinigen, als ihn zu wenden, und da eine ausgiedigere Cockerung bisher immer nur durch ein seichtes Pflügen oder durch die Haudhaue bewirkt werden fonnte: so muß ein Verfahren, welches dieselbe Wirkung in einer medrmal geschwindern Zeit vollführt, für die Praxis der Landwirthschaft von dem günstigsten und vortheilhaftes sten Einstusse sen.

Der Thaersche neunscharige Extirpator bedurfte bei mir im loderen Sandboden, a7. Marz 1816, 270 - 300 Pf. Kraft, und im jolgenden Jahre bei etwas feuchten Boden und tieferer Stellung: 400 Pf. In zwei Stunden ward ein Joc mit zwei Pferden umgearbeitet. Der Jordansche Schaufelpfing bedarf weniger Kraft, dafür aber etwas mehr Zeit, weil er schmäler ist. Abbildungen di-ser Leuge findet man in Thae's Beschreibung der nüblichsten Ackergerathe. Berlin 1805. In Dickson's Farmer's Compagnon u. f. w.

- 3. Bon der Chung und Reinigung der Sberfläche des Bodens im Aligemeinen.
- 1. Durch die Anwendung der Egge wird der geaderte Boben zwar meistens hinlanglich wieder geebnet; es gibt aber dennoch mehrere Falle, wo dies Werkzeug nicht im Stande ist, ben Boden völlig zu ebnen, und die auf demfelben befindlichen, der Gleichförmigkeit der Saat, als auch dem Wachsthume sowohl als der Ernte hinderlichen Körper zu verkleinern, oder wegzuräumen.
- 2. Solche hindernisse find größere, lose Steine, Unfr aut, und Erdflöße.
- 3. Größere Steine werden entweder burch Menschen zusammengelesen, oder durch einen schief gestellten eifernen Rechen, der durch Thiere gezogen wird, stellenweise zussammengezogen, und dann abgeführt.
- 4. Das durch das Pflügen und oberflächliche Lodern auf die Oberfläche des Bodens gebrachte Unfraut, das in ganzen Pflanzen, Wurzeln, Stoppeln u. f. w. besteht, hindert nicht sowohl die gleichförmige Vertheilung und Unterbringung der Saat, sondern auch die völlige Zertheilung der Uckeroberfläche. Man muß daher erst entweder durch Hand- oder Steinrechen, den man jest Queckenrechen nennt, diese Hindernisse wegräumen, ehe man durch neues Eggen und Extirpiren den Boden zur erforderlichen Reinheit und Pülverung bringen kann.
  - 5. Erdlioße hindern gleich ben Steinen die gleichformige Saat, und find ber Ernte badurch hinderlich, daß man die Sense oft nicht anwenden kann, und überhaupt hohere Stoppeln fteben laffen muß.
  - 6. Der Boden wird geebnet, und die Erdflofe werben gerdruckt, wenn man mit einer Balge über ben Ader

fahrt, die schwer genug ift, diese verharteten Erdflumpen gu gertheilen.

Um die Erbeide in thonigen Nedern ju gertheilen, wird febr haufig des Menichen Sand mit einem langftieligen holgers nen ham mer angewendet; eine langwierige, tofffpielige Urbeit, die völlig überfluffig wird, wo man hinlanglich schwere Balzen hat. — Glaubt man den Boden nach dem Balzen ju feft gusammengedruct, so lockert ihn der Ertirpator wieder tief genug.

- 7. Die Unwendung der Walze gewährt aber außer diesem noch andere Vortheile. Wenn die Frühlingssaat gewaht wird, so keimet sie früher und geht gleichförmiger auf; seine Samen vertragen oft nicht das Eineggen, und werden durch die Walze mit einer hinreichenden Menge von Erde gedeckt; der mit vielem Hunus erfüllte Voden irocknet nach der Saat leicht zu sehr aus, und wird mit Rusen oberstächlich niedergedrückt, und wenn die Wintersaaten im Frühlinge durch den Frost zu sehr in die Hintersaaten im Frühlinge durch den Frost zu sehr in die Hintersaaten inch ben sind, und nicht sogleich Regenwetter eintritt, so verdorren die Wurzeln an der Luft, besonders wenn scharfe Winde ziehen, und nur allein ein wiederhohltes Walzen ist im Stande, sie in eine mehrere Verbindung mit Erde zu bringen, und vor dem Verderben zu schühen.
- 8. Die Walze muß ein glatter und gleichförmiger Cylinder seyn; denn wenn sie an den beiden Seiten dunner ift, so macht sie Furchen in den Uder, und zerdrückt nicht die Rlöße an den Seiten; ist sie mit Stacheln oder vorragenden Kanten versehen, so legt sich die Erde zwischen dieselben sehr leicht hinein, umhüllt sie ganz damit, und die Wirkung der Stacheln und Kanten wird dadurch sehr bald ausgehoben.

Meine steinerne Walze ift 4 1/3 Soub lang, hat 1 Souh im Durchmesser, und bedarf auf trodnem Boden 400 — 425 Pf. Bugtraft.

- b) Bon ber Beaderung insbefonbers.
- 1. Nachdem uns der Zweck der Beackerung, und die dazu erforderlichen Wertzeuge befannt sind: so wollen wir nun die Urbeit der Beackerung selbst näher betrachten, und untersuchen, wie der Boden durch die Anwendung der beschriebenen Wertzeuge gewendet, gelockert, gereiniget und geebnet werden musse, daß der vorgesteckte Zweck erreicht werde.
- s. Bei ber Wendung des Bodens muß bemnach untersucht werden: wie tief der Boden gewendet werden foll; welche Form seiner Oberfläche durch die Arbeit der Wendung gegeben, und wann er gewendet werden soll.
- 3. Bei ber oberflächlichen Loderung bes Bobens kommt zu untersuchen: wann biefelbe nöthig, und wie fie auf das Zwedmäßigste zu vollführen fep.
- 4. Diefelben Fragen muffen auch in hinficht der Reinigung und Ebnung des Bodens beantwortet werben.
  - aa) Von der Wendung des Bodens ins.

    besonders.
  - 1. Bie tief der Boden gewendet merden foll.
- 1. Der Boden foll so tief gelockert werden, als die nahrungeinsaugenden Wurzeln jener Pflanzen in ihn eindringen, die wir auf ihm bauen wollen.

Die Pflanzenwurzeln muffen unterschieden werden in solche, die Nahrung und Waffer, und solche, die bloß Waffer einsaugen. Die erstern find immer nur in der Oberstäche des Bodens, und verbreiten sich gewöhnlich mehr wagrecht in demfelben; sie dringen nur so tief in den Boden ein, als sich humus vorfindet, und als sie noch in einer angemessenn Verbindung mit der atmos

sphärlschen Luft bleiben; die lehtern beingen tiefer in den Boden ein, und fteigen gewöhnlich senkrecht nieder: sie sind bestimmt die im Untergrunde besindliche Feuchtigkeit zur Zeit der Durre anzusaus, und in den Stamm der Pflanze zu bringen. Jene Pflanze, nie von der Ratur das Bermögen erhalten haben, eine große Sommerbise und Oftere zu überstehen, haben entweder sehr dick, steischige Blätter und Stängel, in denen die Feuchtigkeit, die sie über Racht einsaugen, vor dem Berdunsten mehr geschütt ist; wie die Gescheter: Sodum, Cactus, Crassula u. s. w., oder sie die Gescheter: Sodum, Cactus, Crassula u. s. w., oder sie die Geschen Pfahlwurzeln, wie die Bäume, oder die Luzerne und Esparsette. — Alle diese lestern Sewächs sind perensieren, und erhalten das Bermögen, dem Austrocknen zu widersstehen, in dem Berhältnisse mehr, als sie alter werden, und ties sete Wurzeln eingetrieben haben.

Die Grasarten, die wir zur Rahrung für Menschen und Thiere bauen, so wie alle übrigen landwirthschaftlichen Gemächse sind nur eine oder zweijährig, und verbreiten mehr in der oberen Schichte des Bodens ihre Burgeln; denn während der turzen Periode ihres Lebens muffen sie mehr dafür besorgt senn, ihre Burgeln so sehre als möglich ift in jener Erdschichte zu vermehren, wo die größte Menge von Nahrung vorhanden ist, als ihre Kräfte zu erschöpfen, in jene Gegend des Bodens Burzeln zu schicken, wo sie nur wenig Nahrung und bloß Jeuchtigkeit erlangen können: überdieß find fast alle unsere Ackerfrüchte von der Natur nicht wiedenstieß find bast alle unsere Ackerfrüchte von der Natur nicht glimmt in heißen Gegenden und wasserlosen Sommern zu wachsen, und haben es daher nicht nothwendig tiefe Wurzeln zu

treiben.

- a. Nach ber Verschiedenheit der Pflanzen, die wir kultiviren, und nach ber Verschiedenheit des Bodens, in dem wir sie erziehen wollen, muß dieser bald tiefer, bald barf er seichter gelockert werden.
- 3. Pflanzen, die eine große und tief eindringende Bewurzelung haben, erfordern eine tiefere Loderung bes Bodens als jene, die nur febr oberflächlich ihre Burgeln verbreiten.

Wenn wir einen Baum überfeben, so bereiten wir für ihn ein gelockertes Beet von a bis 4 Jug Tiefe, mahrend für die meisften Setreldearten eine Lockerung des Bodent von 5 bis 7 Boll hinlänglich ift. Kartoffeln, Mais, Alee u. a. m. geben eine vieleichiichere Ernté, wachsen akmlich schneller und größer, wenn sie einen tiefer gelockerten Boden unter sich haben, als wenn er nur seicht ift, was minder bemerklich ist bei der Gerite, beim Buchsweihen u. a. m. Die erstern Pflanzen haben aber eine ftarke und

niederfleigende Bemurgelung, mabrent bie andern weniger, und nur mehr wagrecht auslau, ende Burgeln haben.

- 4. Die Verschiedenheit des Bodens, welche auf die Tiefe der Lockerung desselben junachst Ginfluß hat, beruhet in der Liefe der Dammerde, und in der verschiedenen Natur des Untergrundes.
- 5. So tief die Dammerde gehet, fo tief foll ber Boben fur die Ackergewächse gelockert werden, außer diese Schichte ware zu machtig, und die Pflanzen hatten eine so
  tiefe Lockerung nicht nothig.
- 6. Wenn aber die Schichte ber Dammerbe nur feicht ift, so mussen wir und bestreben, entweder eine mathtigere Lage von fruchtbarer Erde zu bilden, oder den Untergrund aufzulockern, ohne ihn mit der Oberlage in Mengung zu bringen.
  - 7. Die Vertiefung eines feichten Bobens ift baber zweifach. Wir lodern entweder den Untergrund, ohne ihn mit der oberen Erdschichte zu mengen, oder wir vertiefen ihn, indem wir die Unterlage mit der Oberlage mengen.
  - 8. Wenn der Boden zu einer größeren Tiefe wie bisher gelockert werden foll, ohne daß die seichte, obere Lage
    der Dammerde mit der todten Erde des Untergrundes in Mengung kommt, so gewähren wir dadurch dem Bachethume der Pflanze zwei Vortheile: 1) daß ihre wasseransaugenden Pfahlwurzeln mit größerer Leichtigkeit in diese Schichte eindringen können, und 2) daß die tiefere Schichte
    der gelockerten Erde mehr Basser aufnimmt, als die seichte,
    und dasselbe auch nicht so geschwind verliert,

Der Ueberfluß des Wassers schadet in einem solchen Boden nicht so bald, weil er tiefer einfinden kanu; so wie die hite und Srockith auch minder nachtheilig auf ihn wirkt, da in seinem Umterarunde immer mehr Feuchtigkeit vorhanden ist, die nach und nach verdunftet, mahrend der feicht geloderte Boben mit einer fer ften Unterlage sich dem Eindringen des mehreren Waffers wider, fest, und es schnell wieder durch die Wirkung der Sonne und der Winde verliert.

- 9. Die Loderung des Untergrundes, wohei die todte Erde mit der Dammerde nicht in Mengung kommen soll, geschieht, indem man dem gewöhnlichen Pfluge, der die Dammerde wendet, eine starke Aadl folgen läßt, die keine Streichhölzer und auch kein Vordergestell hat, die den Boben bloß auswühlt, ohne ihn in die Hohe zu bringen.
- 10. Der Northeil einer folchen Vertiefung der gelockerten Oberstäche des Ackerbodens ist immer sehr beschränkt;
  denn da die fruchtbare Schichte des Bodens dadurch nicht
  vermehrt wird, die Vergrößerung und der schnellere Wachsthum der Pflanzenwurzeln aber- nur durch die Tiefe der
  fruchtbaren und lockern Erdschichte bestimmt wird: so erhellet hieraus, daß sie nur allein in einem solchen Boden Nupen
  bringe, der eine seichte Lage von Dammerde hat, die auf
  einer wasserdichten Thonlage ausliegt.

Der Bortheil ist immer nur mittelbar, und bloß auf den festgebundenen Boden beschränkt, denn der lose widersest sich wes der dem Eindringen des Wassers, noch der Pfahlmurzeln.

Durch vermehren, daß wir durch die Schaufel oder den Pflug einen Theil der Unterlage mit der Dammerde mengen, so bringen wir einen verhältnismäßigen Untheil von todter Erde in sie, und weil durch diese die Humustheile weiter auseinander gerückt, und zum Theil in die Tiefe gebracht werden, wo sie nuslos für die unmittelbare Ernähtung sind, so wird davurch die Fruchtbarkeit eines solchen Bodens in demselben Maße vermindert, als die Schichte der heraufgebrachten todten Erde groß ist, und der Schaden, den man dem Boden durch die verhältnismäßige Versen

minderung bes Humus zufügt, wird burch den Bortheil der Lockerung des Untergrundes (9) nicht aufgehoben; viels weniger überwogen.

12. Es darf daher nur in dem Falle ein beträchtlicher Theil des Untergrundes herauf, und mit der Dammerde in Mischung gebracht werden, wenn man eine hinlangliche Menge von Dunger vorrathig hat, diese neue Erdschichte mit pflanzennahrenden Stoffen zu verseben.

Daß eine solche Bedüngung aber stark sein muffe, wird ersichtlich, wenn man das Gewicht der neu aufgebrachten Erde, und des dazu erforderlichen Dumus erhebt. Zwei Zoll Untergrund wiegen auf einem Joche (Agrit. VIII. B. 6.) 223200 Pfund, und wenn wir 3% Humus hinein bringen wollen, so bedürsen wirm mindestens 12% hievon an feuchtem und halbzerseitem Misse, b. h. 268 Zentner für ein Joch außerordentlicher, bloß für die todte Erde bestimmter, nebst det sonst gewöhnlichen Düngung. In der Folge, bedarf man freillich nur immer das alte Düngers quantum; allein nur mit Ausopferungen wird man in den gewöhnlichen Fällen im Stande seyn, so viel Dünger siberschüssig zu maichen Fällen im Stande seyn, so viel Dünger siberschüssig zu maichen, um die ganze Erdschichte im ersten Jahre der Düngung gleichsormig damit zu versehen.

i3. Wenn eine größere Schichte vom Untergrunde heraufgebracht wird, so muß dieselbe, nachdem sie über Winter, oder überhaupt mehrere Monate der Einwirkung der Luft ausgeseht gewesen ist, damit sie ihren Zusammen-hang mehr verliert, wenn sie thonig ist, mit der für sie bestimmten Düngung überführt, und der Dünger nur sehr oberstächlich mit ihr verbunden werden, wenn man in demfelben Jahre schon alle Vortheile der tieferen Erdenlage gewinnen will.

Am vortheilhafteften ift es, die Bertiefung in dem herbste besselben Jahres vorzunehmen, wo der Uder eine frisch gedüngte Frucht getragen hat. Im folgenden Ftühlinge, oder im zweiten Jahre des Fruchtwechsels, wird die neue Erdenlage überdungt, und mit einer zu behäufenden Pflanze bestellt, mit Mais, Kartoffeln, Bohnen, Krautrüben u. f. w. Det Dünger wird feide untergepflugt, und kommt dadurch ganz in den Bereich der Wurzieln; und da später auch ein Sheil der mittleren Lage der erft vor einem Jahre frisch gedüngten Erde übet die neu ausgebrachte ge-

legt wird, so tann es nicht fehlen, daß die Ernte dieser Frucht nicht gut ausfallen sollte. Im dritten Jahre kommt die obere Lage zu unterft, und dafür die untere herauf; Dieselbe, die sonst im zweyten Jahre nach der gedüngten Frucht obenauf zu liegen gekommen ware.

- 14. Benn ber Boben bis 5 Boll tief gewendet wird, so heißt man bieß eine feichte, bis 6 Boll eine mitteltiefe, und jebe tiefere eine tiefe Pflugart.
- 15. Die erstere genügt, wenn der Untergrund lose ist, und sich dem Eindringen des Wassers nicht widersett, oder wenn die Lage des bindigen Ackers abhängig genug ist, und mit den Wassersuchen jeder schädliche Uebersluß des Wassers abgeleitet werden kann, und wenn man sich in beiden Fällen begnügt nur solche Pfianzen zu bauen, die sehr oberstächliche Wurzeln treiben, wie z. B. Roden, Gerste, Hachliche Wurzeln treiben, wie z. B. Roden, Gerste, Hachliche Wurzeln treiben, wie z. B. Roden, Gerste, Hachliche unsere Getreibearten und Futterpstanzen, denn in einer größeren Liese sindet man nur selten mehr nahrungeinsaugende Wurzeln, und wenn wir tieser pflügen, so begünstigen wir den Wachsthum der Pflanzen nur auf eine indirekte Art.
- is. Oh es vortheilhaft fen, ben Boden git vertiefen, hängt von der Beschaffenheit des Untergrundes, und von dem Werthe des Bodens überhaupt und insbesondere ab. Ueberall, wo der Untergrund nicht bloß aus thonlosem Sande, oder grobem Steingerölle besteht, bringt es absoluten Bottheil, den Boden auf die eine oder andere Art zu vertiesen. Den größten Nugen aber gewährt die Vertiesung nur da, wo der Boden einen verhältnismäßig hohen Geldwerth hat, und wo die Vertiesung dazu dient, seinen ertragssähigen Raum zu vergrößern. In einem solchen Falle
  wird die Rühe der vermehrten Arbeit und der Vorauslage
  an Dünger reichlich wieder zurückgezahlt, was nicht Statt
  sindet, wo der Boden wohlseil und die Arbeit theuer ist.

17. Bis zu welcher Tiefe ber fruchtbare Boben gepflügt werden durfe, oder wie tief man fruchtbaren und lodern Boden bilden muffe, daß aus dem einen oder anbern Verfahren der größte Vortheil hervorgehe, hängt ab,
im erstern Falle von dem Werthe der vermehrten Arbeit, gehalten gegen den Werth der vermehrten Erträgniß, und
im zweiten von der Beschaffenheit des Untergrundes mit
Rudficht auf das Verhältniß im erstern Falle.

Der 3med ber landwirthschaft (Ginleit. S. I. 2.) geht bafür das auf den Aderbau verwendete Rapital die bochften Binfen ju gewinnen. Bur Bervorbringung einer gewöhnlichen Ernte werden nur geringe Bulfemittel erfordert: aber in einem fleigenden Berhaltniffe vermehren fich die Unftrengungen, wenn man fich immer mehr und mehr über das Gewöhnliche erheben will, bis man gu einem Puntte tommt, wo bas verwendete Ravital teine boberen Binfen mehr abwirft, wie fruber, beim gemeinsten Aderbau, und fo, wie man jest noch mehr Arbeit an den Boden verwendet, geht nur Rachtheil und nicht mehr Bortheil heraus. — Jeder Boll, um welchen der Boben tiefer ge-pflugt wird, erfordert mehr Bugtraft, mehr Dunger, ftartere Wertzeuge; das hierauf mit kluger Umficht verwendete Rapital jablt durch vermehrtes Erträgniß fo lange bobere Binfen, bis die Tiefe endlich fo groß wird, daß ber Aufwand an Rraft in feinem fotdlichen Berhaltniffe mehr mit bem vermehrten Ertragniffe fteht. - Bir baben noch ju wenig Erfahrungen über tiefes Pfice gen, auch find bie Falle viel ju relativ, als baß es fich bestim-men ließe, wie weit man mit bem Pfluge in ben Boben greifen burfe. Fellenberg pflugte feinen Boben, beffen Rapitalswerth er nach Schwerz, G. 196, auf 695 fl. pr. Joch halt, (nach Rutschera auf 920 fl. Deton. Reutgt. Mai, 1816.) auf eine mal auf 2 Berner Juf Ciefe = 22 Wiener Boll, und erlitt bas burd nicht nur allein auch im erften Jahre teinen Nachtheil, fonbern erhöhte nur bas Erträgnig beffelben, obgleich er bie neu beraufgebrachte Erbichichte bei weltem nicht durchjudungen im Stande mar. Das Erträgnis, das Comerg in feiner Befdrei. bung ber Fellenb. Birthfchaft G. 200 angibt, ift in ben Jahren 1812 und 13 noch um 1/3 größer als das gewöhnliche allenthale ben, und mar fruber noch großer.

Bate Die Thatface wirklich, daß Fellenberg feinen Boben auf 2 Jug Tiefe gewendet batte, ohne ihm au schaden, so wurde dieselbe unsere gange Theorie von der Grnahrung der Pflangen über den haufen werfen: allein sein Pflugen ift nur ein Austockern und nicht ein Benden des Bobens, denn nach Rutscher als Bericht werden nur die obern 4—6 Bolle gewens det, die übrige Schichte wird in einen Winkel von 110—120° jur Seite geschoben, und nur ein sehr kelner Theil von Grde

tonnte burch das lange Streichbret in bie bobe gebracht werden. Much ift es nicht moglich, daß mit bem gemeinen Pfluge ein 12 Boll breiter Streifen ju einer Tiefe von 24 Boll volltommen umgewendet werden tann. Denn wenn man die Erdftreifen in einen Wintel von 45° umlegen will, so muß bet einer Tiefe von 8 goll die Breite nach Bailen schon 11 2/2 3oll seyn. Sollten die Erdstreifen auf diese Art zu liegen kommen: so muß-ten sie bei 24 30ll Tiefe 33 %, 30ll Breite haben, denn Bailep sagt, daß sich die Siefe jur Breite verhalten mußte, wie 5 gu 7. Rad meinen Unterfuchungen tommen die Gircijen bei 8 Boll Tiefe und 12 Boll Breite in einen Wintel von 41,79°, » 10 » 52,5° \* > . × 8 × 14 » . n » 36°.

Es ist mehr als wahrscheinlich, daß der Boden von hof wyl mittelst der Ausschmann, die ihn bildete, eine Menge von organischen Substanzen miterhielt, die an die Auft gebracht, sich ausschen, und so in den ersten Jahren die sonst nothwandigen entstehende Unfruchtbarkeit der Felder verhütete. Mit dem tiessen Ausbruche gemeinschaftlich, so wie hinterher immersort wurde ungewöhnlich viel Dünger verwendet, wodurch der Ackr in eisnem sehr kräftigen Zustande erhalten wird, und die großen Kosken seiner Bearbeitung dennoch lohnt. — Daß man im Untersgrunde des Bodens sehr oft eine beträchtliche Wenge von wennus antresse, besonders am Fuße der Berge und den lehten pügeln, mit denen sie sich in die Ebene oder in das Thal ensben, so wie in der Nachbarschaft von Flüssen, ist eine allgemeine Erfahrung; indessen des Bodens in den meisten Fällen sehr und vortheilhaft ausfallen, und ohne genauere Untersuchung des Untergrundes ist es nie rathsam mehr davon herauszubringen, als man durchdungen kann.

Aufgeschwemmten, humnshaltigen, maßig gebundenen Untergeund kann man vielleicht immer mit Bortheil auf einmal auf 8 bis 9 30ll tief pflügen; Wergel, ober kalkhaltiger Thon ohne Dumus darf zur gleichen Tiefe im herbste gepflügt werden, wenn man die neue Erdenlage im Frühlinge bedüngen kann; aber kalk lofer Thon darf nur in sehr geringen Theilen zur Obersläche gebracht, und nur sehr allgemach tiefer gepflügt werden, weil er sehr hartnäckig zusammenhängt, und seine Rohäsion nur langssam verliert. Brächte man auf einmal eine größere Schichte herauf, und wäre man auch im Stande sie durchzudungen: so könnte man sie doch nicht in so kurzer Zeit pulvern, und mit dem Dünger mengen, wie die vorhergehenden Erdarten, und wirt dem Dünger mengen, wie die vorhergehenden Erdarten, vorzuglich aber der Walze wird man überhaupt nicht dahn geslangen, solchen Boden im Berlaufe eines Jahres zu zertheilen,

langen, folden Boden im Berlaufe eines Jahres zu gertheilen. Daß es im Allgemeinen vortheilhaft fen, den Boden tiefer als 9 Boll zu pflügen, ift nicht fehr mahrscheinlich; denn wenn wir betrachten, daß die nahrungeinfaugenden Wurzeln der meisten Ackergewächse, die nur selten über 6 Boll tief eindringen,

jest 9 Boll Spielraum haben; wenn wir ermagen, bag faft alle jene Pflanzen, Die eine tiefere Schichte von fruchtbarem Bo-Den erheischen, dieselbe mit minderem Rraftenaufwande durch Das Behaufen erhalten, wie g. B. der Dais, die Kartoffeln, Bohnen u. f. m., und daß andere Pflangen, die tief gebende Pfahlmurgeln haben, diefe auch in den todten Untergrund einfolagen, wenn ihnen nur bas Rlima, und die chemische Die foung des Bodens jufagt, wie g. B. Die Lugerne im fablichen Frantreid bei einer Pflugfurche von 5 bis 6 Boll Stefe aus Berft uppig machft, und Burgeln in den Untergrund treibt, Die mehrere Fuß lang find, und die Esparfette bei feichter Pflugarbeit in dem Mergel - gder Rreideboden eben fo lange Burgeln bilbet; und wenn wir endlich betrachten, daß eine gelockerte Erdichichte von 9 Boll eine 6 Boll bobe Schichte von Waffer aufnehmen tann, ohne daß biefe ben Burgeln ichablich wird, und daß der Bafferfall eines gangen Jahres in den meiften Gegenden von Deutschland im Durchschnitte nicht über 24 300 beträgt: jo icheint es, bag es nur unter feltenen Fallen vortheilhaft fenn wird, ben Boden über Diefe Tiefe mittelft Des Pfinges ju menben.

### 2. Welche Form die Oberfläche des Acers durch das Pflügen erhalten foll.

- 1. Wenn man mit der Schaufel das Feld umgrabt, oder mittelst der Aadl, des Wende- oder norischen Pflusges dasselbe umpflügt, so entstehet eine ganz ebene Flasche; denn von der einen Breite oder Lange des Acters zur andern wird der durch das Werkzeug abgeschnittene Erdstreisen immer auf dieselbe Seite herumgeworfen. Wenn man aber mit dem Pfluge das Feld beackert, so entstehen Beete, die unter sich durch eine Furche getrennt sind; denn da der abgeschnittene Erdstreisen durch den Pflug nach entgegengesesten Richtungen herumgedreht und gelegt wird, so mussen zwei Furchen muß das Beet eine Wölbung haben.
- 2. Es liegt zwar in unferer Billfur, ben Ader entweber gang eben zu pflugen, ober ibn in Beete von verschiedener Breite und Sobe zu bringen: es ift aber nicht

einerlei, welche Form die Oberfläche des Aders burch die Arbeit des Aderns erhalt, und nach der Verschiedenheit der Lage, der physischen Beschaffenheit des Bodens muß die Oberfläche des Aders eine verschiedene Form erhalten.

3. Bergader werden nach der wagrechten Linie der Flache, und nicht nach der fenfrechten gepflügt. Man kann daher bei ihnen nur die Nadl, oder einen derfelben gleich wirfenden Pflug verwenden, und indem man einen Streifen über den andern immer nach abwarts legt, entstehet eine ganz ebene Flache.

Wenn man mit der Aadl, dem Wende: oder norischen Pfluge in der Ebene pflügt, so wechselt man bei jedem Pflügen die Seiten des Ackers, um die Erdstreisen, die beim letten Pflügen alle nach Often gewendet worden sind, jest nach Westen zu legen, und erhält auf diese Art den Acker innerhalb seiner Gränzen. Auf geneigten Flächen geht das aber nicht au; denn da man immer den Erdstreisen nach abwärts legt, so steigt der Acker bei jedem Pflügen um eine Furche weiter hinab, und die unfruchtbare Fläche wird am obern Ende des Ackers alljährlich breiter. Will man in solcher Lage den Acker innerhalb seiner Gränze erhalten, ohne das sich am untern Orte ein Bollwerk von fruchtbarer Erde auf Kosten der oberen Gegend ansetz, so ist es nothwendig, alljährlich die untere erste Furche wegzusühren, und in die seere Furche am oberen Kande zu legen, was auch bei uns, in Salzburg, Oberösterreich u. s. w. gesschieht.

- 4. In ebener oder nur maßig geneigter Lage, wo man mit dem Pfluge den Boden wendet, hangt die Form der Oberflache sowohl von der Lage des Bodens als von feiner physischen Beschaffenheit ab.
- 5. Ift die Lage gang eben, und ber Boben thonig: to leidet ein folder Boden fehr an Raffe; denn da das Wasser in einen folden Boden nicht versinken kann, und zu wenig Seiger zu einem schnellen Abstusse hat, so stauet es in demselben, und ertranket die Saaten. Diesem Uebel beugen wir zum Theil badurch vor, daß wir den Ucker

in hohe, und 4 bis 5° breite Beete aufpflügen, um ihn jum größern Theil über die Ebene des Bodens zu erhohen, und dadurch aus dem Bereiche des stauenden Baffers zu bringen.

Die Rachtheile, welche mit den hohen und breiten Beeten verbunden sind, bestehen darin, daß die obere Hälfte derselben mit fruchtbarer Erde überladen, und die untere unfruchtbar ist. Da man aber auf den Ertrag dieser unteren Fläche überhaupt nicht Rechnung machen kann, so ist dieser Rachtheil der geringste, weil man ihn nur in ungewöhnlich trocknen Jahren bemerkt. Wichtiger sind die Nachtheile, daß der Regen von der Dobe solcher Beete zu leicht absauft; daß man den ungleich seuchten Boden derselben nur schwer pflügt, indem der untere Theil saft immer noch zu naß ist, während der obere zu Stein erhärtet ist; daß man die Saat schwer einegget, und daß alle Arbeiten auf einem solchen Acker viel beschwerlicher sind. — Wodher die Lage einigermaßen hängend ist, und man dem Wasser die Lustelfassen, die nur ein Nothbehelf sind um ¾, oder wenigstens die Halte der Ernte sicher zu kellen, die ohne dieser Erhöhung des Bodens oft ganz, oder größtentheils verloren ginge.

6, Sat der thonige Boden einen mäßigen Abhang, so legt man ihn in Beete von mittlerer Breite =  $2^1/2$  —  $3^\circ$  in einer Richtung, daß das Wasser in den Furchen hin-länglichen aber nicht jähen Abzug sindet; denn es ist hier nothwendig, sowohl das Verdünsten als auch den Abstuß des Wassers, das erstere durch Vermehrung der Obersstäche des Bodens, das andere mittelst mehrerer Furchen zu begünstigen.

Unter solchen Umftanden findet man sehr haufig schmale und hohe, nur aus 4 bis 6 Furchen bestehende Beete. In Rarnten sieht man die vierfurchigen Beete, Buffange, im Lavantthale, in Steiermark im Cillierkreise, dann in ganz Krain, in einem großen Theile von Ungand nund Italien. In Oberösterreich sind bsurchige Beete. Dieselben Ackerbeete findet man auch nach Schwerz's Beschreibung in den Niederlanden. Mir sind diese Beete, die Art sie anzulegen und zu besäen, sehr genau bekannt, da die Aecker auf meiner Wirthschaft im Lavantthale im Anstange eben dieselbe Form beibehielten, welche die in der ganzen Gegend übliche ist. Ich schafte sie aber ab, weil ich mich von ihren mancherlei Rachteilen überzeugte, die die geringen Vortheile nicht zu überwiegen vermochten.

Die Bortheile folder kleinen Beete find folgende: Man pflügt eine größere Flace in einem Sage, wenn man 'afurchige, als wenn man 20 bis Jofurchige Beete anlegt; der Uder erhalt durch diele zahllofen Hugel die größte Oberfläche, und mag am meisten verdunften; durch die vielen Furchen läuft das Wafe fer schleunig ab, und auf dem Bogen der hugel wächst mehr

Getreide als auf der ebenen unteren Blache.

Dagegen wollen wir nun auch die Nachtheile im Rurgen anführen. Dehr als ein ganges Drittel bes Uders wird nicht gelodert; benn die zwei erften Furchen, bie man von beiben Seiten gieht, und in Die Furche, welche gwet Buffange trennt, gufammenwirft, decken fast die Salfte des neuen Beetes, und baben unter fich einen gangen Boden; in einem Uder, Der ein geviertes Joch groß ift, und mo nur alle 4 Rlafter eine Furche kommt, find berlei Furchen 10, jebe ju 2' Breite und 40° Lange. 400° × 2' = 133 1/5 □°. Die ungeloderte Flace verhalt fich in Diesem Falle jur geloderten = 8: 100; im erfteren, wie 40 ja 50: 100. - In Der Furche ift immer eine feichtere Schichte von fruchtbarer Gide, weil fie gegen die Mitte des Beetes angehauft ift, und wenn man auch durch das Eggen einen Theil des guten Bodens wieder in die Furche bringt, fo find die Pflangen in derfeiben bennoch immer entweder fleiner, fcmachtiger, oder fcutterer, mabrend fie fich häufig am Sugel lagern. - Der Dunger wird auf das ungleichformigfte vertheilt; oben über wird er burd bas Uebereinanderichlagen der erften Pflugfurchen gang in die Tiefe vergraben, und durch das Ausstreichen der Furchen bleibt sie leer an Dünger, der aller an die Seiten und auf die Sobe getrieben wird. — Das Unterbringen der Saat in folchen fcmalen Beeten burch das Gineggen tann nie ordentlich, gleichformig, und tief genug gefchehen, weil man nur fomale, cin-fpannige Eggen hiezu gebrauchen tann, die zu wenig tief ein-greifen, und mit jedem Striche Erde und Samen in die Furden bringen; darum wird in Diefen Gegenden aller Samen untergepflugt, und weil die Saat gur Balfte burch die beiden erften Pflugstreifen vergraben wird, fo muß dafür gleich anfang. lich mebe, und nachdem das Feld gepflügt worden, noch einmal in die Furche gefaet werben, weil barin weber Dunger, noch Samen vorhanden ift. Dan muß es daber jum großen Theile Diefen Afurchigen Beeten gufchreiben, daß man faft durchgebends 4 Meben Wintergetreibe auf das Joch faet, mo diefelben üblich find. — Die Rultur aller Sadfruchte muß bei folden Beeten unterbleiben, und man muß fich bloß auf bas Salmgetreibe befchranten. — Alle Arbeiten auf einem folden Felbe find befchwerlider, g. B. das Diftführen, und das Ginführen des Getreides, weil der Bagen schief geht, und oft über die Sugel fab. ren muß; und mas endlich den Bortheil betrifft , bag burch die -Bermehrung der Oberflache der Ertrag des Uders vergrößert werde; fo will ich keinesweges in Abrede ftellen, daß auf bem Bogen bes Sugels nicht mehr Pflangen machfen und fich ausbilden konnen, weil ihre Burgeln nach der ichief anfteigenden

Flace fic verbreiten, und von der Größe der Bewurzelung die Größe der Stängel, Blätter und Früchte abhängt; allein wir durfen nicht übersehen, daß ein Drittel zu beiden Setten des Bogens nicht in demselben, dem Pflanzenwachsthume gunftigen Berhaltniffe fich befindet, wie die übrigen höher gelegenen zwei Drittheile; denn es ist da eine seichtere Schucke von fruchtbarer Erde, und die Pflanzen leiden häusig von der Anhaufung der Massers, und der langsamern Bertrocknung. Darum wird der Bortheil der Bermehrung der Oberfläche durch die Berschlechterung eines Antheils derselben wieder aufgehoben.

- 7. Sat der Boben aber keine wasserdichte Unterlage, so ist es am vortheilhaftesten den Acker entweder gang eben zu pflügen, oder in breite und flache Beete zu legen, er mag nun eben, oder geneigt liegen; benn da essich hier darum handelt das zu schnelle Berdunsten des Wassers zu hindern, so ist es zweckgemäß die Oberstäche so wenig als möglich zu vergrößern, und nicht durch Er-höhungen den Birkungen der Sonne und des Bindes Preis zu geben.
- 8. Wenn der Uder in Beete gepflügt wird, fo wird die Richtung derselben durch seine Reigung bestimmt; hat die Fläche aber keine Neigung, so mussen die Beete nach der Mittagelinie angelegt werden, damit sie den Einfluß der Sonne gleichförmig genießen.

Die Furchen welche zwischen zwei Beeten entstehen, mussen zur Ableitung des überstüssigen Wassers verwendet werden, und darum mussen die Beete eine solche Richtung bekommen, daß das Wasser in den Furchen nach einem maßigen Seiger ablausen kann. Hat man aber hierauf keine Ruckstot zu nehmen, so muß man Sorge tragen, daß durch die Anlegung der Beete kein Theil des Ackers verkürzt werde am Genusse der Sonne Wirde man die Beete von Often gen Westen anlegen; so würsden die Pflanzen an der vorderen, der Sonne zugewendeten Seite des Beetes, der Sonnseite, viel früher antreiben, und reisen, und später erst würde dasselbe an der hintern, der Schattseite geschehen.

- 3. Bann ber Boben gewenbet werden foll.
- 1. Die Frage, wann der Boden gewendet werden soll, zerfällt in drei andere; Wie oft soll der Boden gewendet werden? Welches ist der schicklichste Zeitpunkt ihn zu wenden? Soll er immer gleich tief gemendet werden?
- 2. Der Boden muß zu jeder Frucht gepflügt und gewendet werden, denn, während dem Verlause des Wachsthums einer Pflanze verhartet er so sehr, daß er zur Begünstigung des Bachsthums einer andern Saat neu umgepflügt und gewendet werden muß, und weil bei dieser Wendung auch eine andere Erdschichte zur Oberfläche gebracht wird, die, wenn nicht frisch gedüngt worden ist, reicher an Dünger ist, wie die oben ausliegende, welche gerade eine Frucht abgetragen hat; so wird dadurch die Nothwendigkeit und der besondere Vortheil des Umpflüsgens zu jeder Saat oder Pflanzung einleuchtend.
- 3. Der Zwed ber Beaderung (s. IX. A. a) wird nicht immer erreicht, wenn ber Boden nur einmal gepfligt und gewendet wird, und in folden Fallen ist es bann nothwendig, ben Acter mehrmals zu bearbeiten.
- 4. Eine mehrmalige Wendung des Bodens ist erforberlich, wenn man die zur Verbesserung oder Düngung des Bodens in den Acker gebrachten Substanzen inniger mit den Bestandtheilen des Bodens in Mengung bringen will; wenn man das im Boden überhand genommene Unstraut möglichst zerstören will, und endlich wenn man einen schweren, thonigen Acker vor sich hat, der nur durch oftsmaliges, in längeren Zwischenräumen wiederhohltes Zerschneiden mit dem Pfluge und Zerstoßen mit der Egge und Walze jenen Grad der Pülverung erlangt, der zum Gesbeihen der Saat ersorderlich ist.

- 5. In ben meiften Kallen wird man im Stande fenn Die in ben Boben gebrachten chemischen Gubftangen: Ralf, Mergel', Moder durch die doppelte Unmendung des Pflus ges, verbunden mit der Egge, ober bem Ertirpator binlanglich mit demfelben zu mengen; eben fo wird der mit Unfraut erfüllte Ader durch ein zweimaliges Pflugen, zwifchen welchem man den Ertirpator einmal anwendet, ficher gereiniget, wenn wir nur einigermaßen burch bas Better begunftiget werden; aber einen verharteten, thonigen und mit Unfraut aller Urt erfüllten Boben gu pulvern, und gur · Saat gehörig vorzubereiten, hiezu wird oft erfordert, daß er noch öfter gepflügt, und inzwischen eben fo oft wieder durch die Egge und den Ertirbator gelockert werde, wozu in naffen und talten Klimaten, ober naffen Jahrgangen, fo viele Zeit erfordert wird, daß man hierüber eine Sommerfaat aufgeben muß.
  - 6. Wenn man den Ader im Verlaufe des Jahres mehrmal, 3 bis 6mal pflügt und egget, bloß in der Absicht, ihn zur Herbstfaat gehörig vorzubereiten: so heißt man dieß: den Ader brachen; das Feld felbst die Brache.
  - 7. Da die Brache die kostspieligste Zubereitung bes Bodens ist, die es gibt, indem sie ihn 3 bis 6mal pflügt, und ihr überdieß die Zinsen zweier Jahre, und der Entgang einer Ernte, so wie die nuglose Verstüchtigung des Dingers während dieser Zeit, die durch das mehrmalige Wenden des Bodens sehr befördert wird, zur Last gerechnet werden muß: so erhellet hieraus, daß man nur in den deingendften Fällen seine Zuslucht zu dieser Vorbereitung des Acters nehmen musse.
  - 8. In leichtem und murbem Boben hat man zwischen ber Ernte ber vorhergebenden und ber Saat ber folgenden

Frucht immer Zeit genug, den Boben durch Pflügen, Eggen und Extirpiren hinlanglich zu pülvern und zu reinigen, auch gewährt die Rultur der behackten Früchte ein ausgiebiges Hülfemittel diesen Zweck zu erreichen; aber im bindigen, schwerthonigen Boden wird man öfters gehindert, das Feld in der gehörigen Jahreszeit zu pflügen, und wenn es nicht in einem höchst unreinen Zustande besäet werden soll; so bleibt uns nichts übrig, als es später wieder zu pflügen, worüber aber die Zeit der Sommersaat manchmat verloren geht.

9. Uns diesem erhellet, daß die Brache nur zufällig, nicht für sich zur Vorbereitung des Thonbodens nothwendig wird.

Dbgleich es gewiß ift, daß der wirkliche Grund, weswegen sich die Menschen entschloffen Brache zu halten, nur in der Natur des bindigen, nur allgemach und durch viele Arbeit zerfall nden Bodens liegt, so scheint doch derselbe im Berfolge der Zeit mehr vergessen worden zu sepn, und weil die Brache aus mancherlei Ursachen fad allgemein in Europa eingeführt ward, so wurde der Hauptgrund ein Nebengrund; und andere Gründe sollten die Nothwendigkeit und Rüblichkeit derselben beweisen.

Das Brachfelb sollte durch das Ausruhen eines vollen Jahres an Kraft gewinnen, und durch die oftmalige Mendung sollte die Brache sich mit atmosphärischen Stossen bereichern. — Was den ersten Grund betrifft: so ware es überstüssig ihn zu widerlegen, da wir nun genauer, wie in der Borzeit, von der Wirkung des Bodens auf die Begetazion unterrichtet sind, und was den zweiten betrifft: so ist ihr Cortheil allerdings doppelt. Einmal, daß durch die oftmalige Wendung des Bodens der husmus in einen aussosicheren Justand verseht wird, und dann, daß durch das östere Unterpstügen des immer wieder aufsproffens den Unkrautes die Masse des humus selbst vermehrt wird. Allein wir durfen hiebei nicht übersehen, daß in der Zeit, als wir den Boden luften, und den humus in Thätigkeit bringen, keine Bosten luften, und den humus in Thätigkeit bringen, keine Vnsauze am Ader steht, die ihn ausnehmen könnte, und daß durch die Besörderung der Verstücktigung des alten humus der Bortheil seiner leichtern Aussöfung, vissleicht selbst seiner Bermehr zung ausgewogen wird.

Immer beschränkt fich ber wirkliche Bortheil Diefes Berfahrens einzig nur auf die Reinigung eines außerordentlich im Untraute verwilderten, mas feltener ift, ober eines fest gus sammenhangenden, bindigen und verharteten Bodens, mas

Bfter ift.

Bie es gekommen ift , daß man es nothig glaubte , die Brache alle brei Jahre auf demfelben Ader zu wiederhohlen, warum mit andern Worten die Dreifelderwirthicaft die gemeinfte, auf fcmerem und leichten Boben, allenthalben murbe, muß in ber unverhaltnigmäßigen Große ber Birthicaften, ober mas baffelbe ift, in ben zu geringen Sulfsmitteln diefelben zu be-treiben, in dem Aufbrechen des Weidelandes, in dem Dangel an Futter, in der Frohne, und in der verstandlosen Rachahmung dessen, was der Bater oder der Nachar thut, gesucht werden. Absolut nothwendig ist sie nirgendwo, denn es ist kein Fall denkbar, daß man den Thonboden, wenn er auch noch so verwildert ist, mittelst eines tiesen Pflügens im Derbste, und der wiederhohlten Anwendung Des Schneibes und Schaufelpfins ges bei gunftiger Witterung im Frublinge nicht zwedmäßig genug follte vorbereiten können, um noch eine Sommerfrucht zu gemins nen. Bon der Donau bei Bien bis zum Po tennt man die Brache nicht : und wer wollte behaupten, daß biefe großen Lander weniger erzeugten, wie jene, bie zwischen ber Donan und ben Ruften bes baltifden Meeres liegen. Das Rlima in Stefermart, Galgburg, Tirol, Rarnien, Rarnten und Rrain ift eben fo, wie ber Boden diefer gander verfchieden, und man findet da eben fo viele Abweidungen, als in jenen gandern, die Brache halten. Der Grund der Nothwendigkeit der Brache liegt alfo nicht im Rlima und nicht im Boden. Benn wir aber Die Wirthichafteverhaltniffe ber Lander, die teine Brache balten, mit jenen vergleichen, wo bie Dreifelberwirthicaft bie gewohnliche ift : fo wird une der mahre Grund, und die Richtigkeit unserer aufgestellten Meinung einleuchtend. Die verhaltnigmaßig Eleineren Birthicaften, ber größere Biebftand, Die ausgebehnte Guttertrautertultar, und Die großere Biefenftache machen es möglich, daß alle unfere Felder ununterbrochen entweder Getreide oder Futterpflangen hervorbringen, mabrend jene, die große Birthfcaften mit ju fleinen Dulfemitteln betreiben wollen, die Brade. auch im murben , ja im Sandboden für unerläglich finden.

- 10. Oft ist man aber gezwungen zur Brache, benn häufig liegen die Felder ber ganzen Gemeinde in drei Abstheilungen, und der Einzelne kann sein Stud, das im Brachselde liegt, nicht für sich benügen, weil die Last der freien Beweidung darauf liegt. In einem solchen Falle bleibt uns nichts übrig, als unsern Antheil möglichst gut zur Wintersaat vorzubereiten.
- 11. Wie oft der Boden im Brachjahre gepflügt wers ben muffe, hangt von der Zwedmäßigkeit jeder einzelnen

Pflügung, und von ber Witterung ab, die das Reinigent und Pulvern mehr oder weniger begunstiget. Der 3weck muß erreicht werden, und je geringer die Kosten find, mit bem man ihn erreicht, je größer ist ber Nugen.

Wenn man im Berbfte das Brachfeld gur vollen Tiefe ftürzt; so wird man im folgenden Frühling und Commer den ftrengften Thonboden mit einem zweimaligen Pflugen und eben fo oftmaligen Ertirpiren febr volltommen pulvern. Conft rechnet man in ber Regel , Dag ber Boden im Berbfte , im Frubling, im Juni, August und September gepflügt werden musse, wenn die Brache volltommen bestellt seyn soll. Der Dunger wird im Mai und Juni auf das Feld geführt, und untergebauet, wird im August wieder heraus, und mehr Geptember wieder untergedauet. Die Sommersahren werden haufig in die Quere mit dem Haden gemacht, was gewiß sehr zwecknäßig ist. Läst man aber das Brachfeld, wie das viel häusiger geschieht, bie zum Junt unaufgebrochen, um es die dahin zur Weide zu benüßen, und bricht man dann erst den Boden auf, so wird man in trockenen Sommern den Zwed der Brache nicht immer erreichen, nicht geschwerte der die Brache nicht immer erreichen, nicht geschweite der Brache nicht wie der Brache nicht werden der Brache nicht der Brache nicht der Brache nicht der Brache nicht der Brache der Brache nicht der Brache rechnet, daß jest die meifte Uderarbeit in die Beit ber Ernte fällt. Ueberhaupt wird man bemerten, daß man fast überall mit ber Brache zwei fich entgegengefete 3mede erreichen will; man halt Brace, um den Boden vom Untraut gu reinigen und ibn möglichft fein ju gertheilen, und man balt Brache, um eine Beibe fur fein Bieb zu haben. In den meiften Fallen bat man Bein anderes Futterfeld, fein Bieb, befonders Die Schafe, bis jum Schnitt des Bintergetreides ju ernahren, ale die Brache. Die Thiere nicht verhungern ju laffen, pflugt man bie Brache fpat auf, lagt fie swifden jedem Pflugen wieder recht begrunen, und erharten, und wenn man badurch gwar den 3med der voll-Tommenften Reinigung, Loderung und Palverung des Bodens nicht immer gu erreichen im Stande ift: fo glaubt man fic bafur wies Der durch die Bereicherung des Bodens entschädiget ; denn' in einem folden Falle muß die Brache als eine Urt von gruner Dungung betrachtet werden, und die rathfelhafte Ericheinung, daß man in vielen Gegenden mmer Getreibe auf ben Aedern erzeugt, ohne fie ju dungen, und ohne daß man in ihnen eine besondere Unbaufung von altem humus mabrnimmt, tann nur burch biefe grune Dungung, mittelft der alle 3 Jahre wiedertehrenden Brache, erflart merden.

Die Bitterung hat großen Einfluß, ob man das Brachfeld mehr oder minder oft pflugen foll, weil fic der Thonboden
nur dann aut bearbeiten läßt, wenn man ihn zu gehöriger Zeit
wendet und egt.

12. Der schicklichfte Zeitpunkt ben Boden zu wenden ift, wenn er in jenem Zuftande von Feuchtigkeit fich be-

findet , bei dem er den geringsten Grad von Busammenhang außert.

Ift der thonhaltige Boden gang troden, so ift er zu einem so festen Korper verhartet, daß er mit der gewöhnlichen Kraft gar nicht aufgebrochen werden kann, und wird er wirklich aufgepflugt; so tricht er in Shollen, die nur durch besondere Anstreugungen wieder zerkleinert werden können; ist solcher Bosden aber zu naß: so ist er zu schmierig; das Bugvieh sinkt ein, das Werkzeug verklebt fich mit Erde, der Boden ift zahe, und bricht nicht, und der im nassen Justande umgelegte Erdfreisen bedarf doppelt so viele Mube beim Eggen um ihn zu zerkleinern.

Beim Sanbboben hat man es ungleich leichter, und man barf nicht mit angstlicher Genauigkeit den Möment erhaschen, in dem der Boden in einem gehörigen Justande von Abtrocknung sich befindet, um ihn zu pflügen; denn der lose Boden läst sich zu allen Zeiten pflügen. Indessen ist es auch beim Sandboden nicht vortheilhaft, ihn im ganz trocknen oder zu naffen Justande zu pflügen: weil er im ersten Falle gar keinen Jusammenhang hat, und nicht ganz gewendet werden kann, und im zweiten das Unskraut baburch nicht vertilgt wird.

- 13. Wenn es nothwendig ift, dem Boden durch ein mehrmaliges Pflügen den gehörigen Grad von Reinheit und Lockerung zu geben; so ist es nicht nothwendig, auch nicht vortheilhaft, den Boden bei diesem öftern Pflügen immer auf eine gleiche Tiefe zu wenden.
- 14. Zu jeder Saat oder Pflauzung parf der Boben nur einmal völlig umgewendet werden, weil, wenn dieß öfter geschäche, jene Schichte, die nun auf die Oberstäche zu kommen, und die Saat zu ernähren bestimmt ist, wiesder in die Tiese kame, und nuplos und mit großem Aufwande erst beim dritten Pflugen wieder an die Oberstäche gezogen wurde.
- 15. Wenn man den Boden mit der ersten Pflugfurche zur vollen Tiefe wendet, so hat man den Zweck des Wechsels der Erdschichte erreicht, und der Boden ist in der Tiefe dadurch hinlanglich gelockert, und die größte Menge des Untrautes ist zerftort. — Weil aber die neue Oberstäche

noch viel Unfrautsgefäme und vegetirendes Wurzelwerk in sich schließt, auch der thonige Boden schollig und fest zusammenhangend ist: so muß das später auffeimende Unfraut, und das in der Oberstäche besindliche Wurzelwerk durch, pflug und Egge neuerdings zerkört, und nebstbei der Thonboden gehörig zerkleinert und gepulvert werden, was aber nun viel sicherer, und mit minderem Krästenauswande durch eine seichtere Wendung, oder vielmehr nur oberstächliche Lockerung des Bodens bewerfstelliget wird.

Bur vollen Tiefe foll man sich immer bemühen ben Boben im herbste zu wenden, weil diese Arbeit die beschwerlichste ift, und mehr Zeit ersordert, als man ihr in jedet anderen Periode des Jahrs geben kann: Im Spätherbste ruhen alle andern Beldarbeiten, und nun kann der Pflug gemächlich angewendet werden. Wenn die untere Schichte im herbiste berausgebracht worden ist; so liegt sie mehrere Monafe an der Oberstäche, dem Wasser, Frost, der Luft und dem Lichte ausgeseht, und wenn es ein thoniger Boden ist, so wird dieser wieder murbe dadurch; denn wenn er auch noch so oft schon an der Oberstäche war, so wird er in der Tiefe doch immer wieder sest und start zusammenhangend. Endlich wird der Humus in der neuen Erdschichte während dieser Zeit auch sattsam orpdirt, und die Schichte ers weiset sich fruchtbarer, als wenn sie erst im Frühlinge ware her- ausgebracht worden.

Der im herbste zur vollen Liefe gepflügte Boden trägt gedüngte oder ungedüngte Sommerfrüchte, oder er ist eine Brache. Wird er im Frühlinge gedüngt; so wied er früher abgeegt, dann entweder sogleich gedüngt, und seicht geadert, wehn er eine frühe Saat zu tragen bestimmt ist; oder noch einmal nach dem Eggen entweder seicht geadert, alle bloß ertirpirt, dann gedüngt und geadert. Wird der Adern nicht gedüngt; so ist alles Adern im Frühlinge überstüffig, und der Schneid und Schauselpflug lockert die zu bestände Derstäche hinlanglich; sen es, daß sie im März oder erst im Mai bestellt würde. Im ersten Falle ist es hinlanglich, den Boden einmal zu lockern: im letzern Falle müßte dies zweimal geschehen. Mit welchen Bortheilen diese neue Urt die ungedüngte Sommersaat zu bestellen verbunden, und wie groß bieselbe insbesondere auf schweren und thonigen Boden sen, dars kler ist vorzüglich Urt hur Poung in seinem Wirthschaftskalender auf mehreren Stellen, z. B. S. 70. 545. 552- nachzus lesen. Wir wollen nur ein Paar davon ansühren.

»hier ift es nothwendig, daß ich ein Berfahren naher ere Blare, daß in Suffolk feit einigen Jahren, und erft nach ber letten Austage dieses Werkes, große und reißende Forischritte gemacht hat: dieß ift die Bestellung der Gerfte in die Rubenfels der mitteist der Saemaschine ohne alles Pfügen.«

Die Aufmerklankeit des Landwirthes soll auf die größte aller neueren Verbesserungen vorzüglich gerichtet sepn: so febr als möglich auf schwerem Boden alles Pflügen im Frühlinge zu vermeiden. Die Sommer-Brachselder, die zu Eerste und Paber bestimmt sind; die Bohnen-, Erbsen = und Wickenstoppeln, die mit irgend einer Saat im Frühling bestellt werden sollen, mussen jest (Oktober) mit großer Sorgsalt gepflügt werden, denn in die jest aufgeworsene Erde wird gesaet, indem kein fernneres Pflügen mehr Statt sindet.

»— Diese große Beranderung ift die möglichste Berbans nung des Pfluges im Frühlinge vom schweren Boden. Alle Gerfte, Safer, Erbsen und Bobnen, die auf irgend eine Art auf diese Weise behandelt werden können, werden im Frühling in die

Berbftfurche gefaet.«

Meine eigenen Bersuche auf leichtem Boden in den Jahren 1815, 16, 17 und 1818 fielen fehr zu Gunften Diefes Berfahrens que.

1815 murbe die Derbftfaat mit dem Erfirpator gemacht, auf 2 Zedern : nur einmal gepflügt , amal ertirpirt. Der Erfolg mar febr aut.

i8ib, 1817 und 1818 wurde alle nicht gedüngte Sommer-faat damit untergebracht, und ich habe alle Ursache mit dem Erfolge zufrieden zu seyn. Ich theile volldommen die Ansicht Do ung's und halte alles Pflügen im Frühling zu ungedüngter Sommersaat nicht nur allein für überflüßig, sondern für schädlicht gepflügt worden; so wied er über Winter mütbe und fruchtbar, und wenn diese gut vorbereitete Erdschichte durch ein neues Pflügen im Frühlinge vergraben wird, und die ausgetragene, unarts bare Schichte wieder auf die Oberfläche zu liegen kommt, so handelt man ofsenbar widersinnig, und schadet sich doppelk: Wird die Bracharbeit mit einer tiesen herbstrucke begonnen; so ist es hinlänglich, wenn man im März egt und ertirpirt, im Mai wieder ertirpirt, im Juni den Dünger unterpflügt, im Ausgust quec hackt, und im September mit dem Ertirpator die Saat unterbringt.

# bb. Bon der oberflächlichen Lockerung bes Bodens insbesonders.

- i. Bei ber ober flächlich en Lockerung bes Bodens tommen die Fragen hier zu untersuchen: Wann die selbe be nothwendig; wie sie auf das Zweckmässigste zu vollführen, und welches der schickelichste Zeitpunkt hiezu fey.
  - 2. Die Oberfläche des Acters muß vor ber Saat Burgers Lehrb. b. Landiv. I. Bo.

fo oft gelodert werden, ale biefelbe verhartet, ober noch Unfraut in berfelben vorhanden ift.

Der 3med ber oberfiachlichen Loderung ift berfelbe, wie ber bes Pflugens, nur bag er auf eine feichtere Flace fic beforantt.

- 3. Je bindiger der Boben ift, je ofter wird berselbe in erster Rudficht, und je mehr er verwildert ist, in zweiter Rudficht oberflächlich bearbeitet werden mussen.
- 4. Die Bearbeitung geschieht mit Eggen, und mit ben Schneib. und Schaufelpflugen.
- 5. Ob man sich bes einen ober anderen Wertzeuges bedienen foll, hangt vom Zwecke ab, ben wir erreichen wollen, und von der Natur des Bodens, der gelockert werden foll.
- 6. Wollen wir die Oberfläche des gepflügten Bodens bloß fehr oberflächlich lodern, und ebnen, so genügt die Egge, deren Wirkung wir eindringender machen
  können, wenn wir und folcher bedienen, die sehr schwer sind,
  oder nach vorwärts geneigte Zinken haben. Wollen wir aber
  den Boden auf eine mehrere Tiefe, etwa 3 bis 4 Boll lodern;
  so ist es nothwendig im Thonboden den Schneidepflug, anderswo den Schauselpflug in Unwendung zu bringen.
- 7. Die Reinigung des Bodens vom Unfraut geschieht, indem man das aufgesproffene Unfraut entweder unterpflugt, oder über der Wurzel abschneidet, oder sammt der Wurzel in die Hohe zum Verdorren bringt. Das erstere geschieht durch die Anwendung des Pfluges; das zweite durch den geraden Extirpator, das dritte durch die Egge in einem frisch gepflügten Boden, und noch wirksamer durch den schief gestellten Schauselpflug.

Wie die oberfidoliche Loderung des Bodens mit dem Wene ben beffelben abwechfeln muffe, haben wir jum Theil icon in bem vorhergebenden Abichultte abgehandelt, fo bag es eine une

huse Bieberhohlung mare, hier ben namlichen Gegenftand noch einmal gu behandeln.

- 8. Der schiedlichste Zeitpunkt, die oberflächliche Lodes tung des Bodens vorzunehmen, muß eben so, wie beim Pflügen, genau wahrgenommen werden, wenn wir diese Arbeit mit dem geringsten Kraftenauswande, und unserer Absicht entsprechend vollführen wollen. Es gilt daßer auch hier im Allgemeinen das, was wir bereits oben (au. 3.10) erwähnt haben.
- cc. Won ber oberflachlichen Reinigung und Ebnung bes Bobens insbefonbers.
- 1. Die Reinigung bes Bobens gefchieht burch bie Egge und ben Rechen; die Ebnung burch biefelben Berkzeuge und burch die Balze.
- s. Unter welchen Umftanden diese Arbeiten erforberlich fenn, und welchen Rugen sie gewähren, haben wir bereits ermähnt.
- 3. Hier kommt nur noch bie Frage über ben schicklichsten Beitpunkt, wann diese Arbeiten vorzunehmen find, zu erörtern:
- 4. Stein und Unfraut, wenn fie im Boden vorhanden find, muffen nach jedem Eggen oder Extirpiren vom Ucer abgelesen, zusammengerecht und weggebracht werden.

Burgelunkraut, vorzüglich die Queden, sind im Stande einen Boden so einzunehmen, daß eine Saat nur schwer gegen sie aussommt, und der Landwirth muß sich Mube geben sie aussturotten. Dieß geschießt in der Egartenwirthschaft, daß er den Boden einige Jahre liegen läßt, wodurch die Queden verderben, indem sie nur im lockeren Boden gedethen; in der Wechselwirthschaft aber, daß er diese Wurzeln durch mehrsältiges Pfügen, und Eggen im Sommter bei trockener Mitterung auf die Obersstäche zum Berdorren bringt. Die Addl leistet zum Perausbringen dieser langen Wurzeln besonders gute Dienste. Wenn der frisch gepflügte, oder gehactte Boden recht tüchtig ausgeegt wird; so streist man die Queden am Ader in Bildeln zusammen, und

eine andere, eben fo große Anzahl berfelben liegt auf der Oberfläche zerftreut. Durch den Dand. oder Pferdrechen bringt man die Burzeln zusammen, um sie wegzusübren. Wenn einige Wochen später, aber immer nur in trockener Zeit, der Acker auf dieselbe Weise behandelt, und unmittelbar darauf mit einer dicht sich bewachsenden Saat bestellt wird; so wird er von diesem schälichen Undraute befreit sepn.

5. Auch die Balge barf nur im trodenen Boben ansgewendet werden, weil sich fonft die Erde an dieselbe klebt. Sie bekommt unter folchen Umftanden eine unmäßige Um-hullung von Erde, die ihren Gang erschwert, die Sagt mit auswickelt, und die Erdklöße weniger zerdrückt.

# g. XI.

# B. Bon der Beurbarung.

- a. Erflarung ber Borter: Unbeurbarter und beurbarter Boben.
- 1. Im Allgemeinen heißt jener Boden wild, unfultivirt, unbeurbart, der im roben, natürlichen Buftande sich besindet; im naberen Sinne aber versteht man hierunter nur einen folchen Boden, der sich zwar in diesem Zustande befindet, der aber daneben weder als Wiese, noch als Wald betrachtet werden kann.

Im gemeinen Sprachgebrauche versteht man unter einem roben, wilden unkultivirten Boden nur jenen, der ineinem folchen Justande sich besindet, daß er Menschen und Thier n zu sehr geringem Bortheile dient, und entweder mit unnütem Gestrippe erfüllt, oder kahl und von nutlichen Pflanzen entbiogt, höchstens nur mit heibe und Sandpflanzen karglich besetz, oder in einem mehr oder weniger sumpfigen Bustande besindlich ist-

2. Einen Boben beurbaren, urbar mach en, heißt: alle die Hinderniffe wegraumen, die dem Wachesthume ber dem Menschen, oder seinen Hausthieren nugs-lichen landwirthschaftlichen Gewächse und ihrer Kultur entzgegen stehen, und folche Vorkehrungen treffen, daß dasselbe nicht gestört werde.

- 3. Aecker, die auf diese Art urbar gemacht worden, neu erschaffen sind, heißen Neubrüche, Roden, Neurende, Rautfelder.
  - b. Zwed der Beurbarung. Bortheile und Nachtheile derfelben.
- 1. Der 3 wed ber Beurbarung besteht barin, eine gegebene Flache Landes so umzustalten, bag durch ihre Benützung jest mehr Vortheil hervorgeht, als vormals.

Urbar machen heißt daher nicht bloß eine magere Weide, oder ein Gestripp in einen Acker umwandeln; der Boden wird schon beurbart, wenn ich einen unnüßen Wald abtreibe und in eine Weide, oder einen Sumpf durch Entwässerung in eine Wiese umftalte: denn beide Flächen haben früher entweder gar keinen oder einen sehr geringen Werth gehabt, und obgleich ihr gegenwärtiger gegen einen wohl gepstegten Acker noch immer sehr klein ift, so ift er doch größer als vormals.

a. Goll die Beurbarung daher mit wirklichem Bortheil verbunden fenn, fo muffen die Koften derfelben mit bem mahrscheinlichen, kunftigen Ertrage in einem schicklichen Verhaltniffe steben.

Denn nicht die größtmögliche Produktion, sondern wie unser Arbeit am besten bezahlt, und unser Geld am höchften verzinfet werde, ift unsere Absicht beim Ackerhau.

3. Wo die Bevolferung gering, die Urbeit einen hoben, Grund und Boden aber einen niedern Werth hat, ware es unflug die Flache des beurbarten Bodens zu vergrößern.

Bo die Arbeit aber keinen Werth hat, wie dies bei ben durch die Frohne betriebenen Gutern in dem größten Theile von Deutschland ber Fall ift, da bringt es dem Eigenthumer Bortheil, die Beurbarung auf den höchsten Grad der Ausdehnung zu treiben, wenn der Boden auch noch so geringen Werth hat, und das Erzeugnist auch noch so gering ift.

4. Wo aber bie Bevölferung groß, und Grund und Boden beswegen einen hohen Werth hat, bringt es fast immer Vortheil, wilden Boden zu beurbaren.

- 5. Die Beurbarung eines Bobens, ber eine tiefe Schichte von Dammerde hat, gewährt in den meisten Fallen großen Nupen; nachtheilig aber, und schadenbringend ist es meistens, Sandboden urbar machen zu wollen, außer man könnte ihn nach seinem Bedurfniß bewässern.
- 6. Eine Flache zu beurbaren, die mit unferer schon bestehenden Wirthschaft zusammenhangt, ist vortheilbafter, als wenn dieselbe von ihr entfernt ist, und der Vortheil wird noch geringer, wenn wir ihretwegen auch noch Gebaude errichten mussen.
- 7. Endlich wird die Beurbarung im Allgemeinen ba vortheilhaft fepn, wo der Unternehmer durch einen angemessenn Beitraum von jeder höheren landesherrlichen Besteuerung frei bleibt.

Der mufte Boden ift natürlich fehr gering bestenert; wollts man ihn nach der Beurbarung sogleich eben so hoch besteuern, wie den ibrigen kultiviren, so wurde man einen zu großen Theil des reinen Rupens wegziehen, der nothwendig dem Unternehmer bleiben muß, damit er die Borauslagen wieder allgemach hereins bringe.

Reubruchader mit dem Zehenten in unseren Zeiten zu bes legen, heißt: verbieten, Reubruchader anzulegen; denn wenn der Zehent gegenwärtig eine unverhältnismäßige, jede Berbesserung der Austur vereislende Abgabe ift, die häusig den größten Theil, oft wohl den ganzen des reinen Ertrages verschlingt, so muß die Wirtung derselben auf Reubruchadern, wo die Austur noch kosseniger ist, um so nachtheiliger seyn. Aus Thoren konen Aussagen machen für ein Unternehmen, dessen wahrscheinlichen reinen Ertrag ihnen ein Fremder vor der Rase wegnimmt.

Mehr hierüber in meiner gekronten Preisschrift: Ueber die

- Gemeinheitstheilungen. Pefty bet Dartleben, 1818.
- c) Bon ben verschiedenen hinderniffen der Kultur des Bodens, und bem Berfahren fie wegguräumen.
- 1. Bir werden zuerft die verschiebenen Sindernisse anführen, welche sich bem Wachsthum und der Aultur der bessern landwirthschaftlichen Gewächse entgegenseben, und

bie Urt fie wegzuraumen, und bann erft die mancherlei Derthoben, folchen Boden in Uderland umzustalten, angeben.

- 2. Die hindernisse, welche ber hessern Benügung eines gegebenen Bobens entgegenstehen, sind: Baume und größere Strauche, fleinere Strauche, Sand, Steine, und flehendes Baffer.
  - 1. Baume und größere Strauche.
- 1. Wenn der Wald seiner Lage wegen, oder wegen dem Ueberflusse des Holzes überhaupt feinen, oder einen sehr geringen Werth hat, so wird er in eine Weide, Wiese, oder in einen Ucker umstaltet.
- 2. Einen Wald urbar zu machen, gibt es zwei Mege; ben langsamen und ben schnellen. Der erste ist jener, ber allgemachen Pertilgung ber Baume; ber zweite jener, wo biefe auf einmal ganz ausgerottet werden.

Nur unter gang besonderen Umftanden wird es vortheils haft fenn, einen Wald gang auszurotten, um ihn in eine Wiese oder gar in einen Acker umzundern; meistens findet man es nur gerathen, ihn vorerst zur Weide zu machen.

- 3. Ein Bald wird zur Beide gemacht, indem man ihn entweder tahl abtreibt, wenn sich diese Arbeit durch die Benügung des Holzes zu Kohlen, oder Pottasche mit einem Pleberschusse bezahlt; oder indem man ihn schwendet, wenn das Holz auf keinen Fall zu Rugen gebracht werden kann.
- 4. Einen Bald fcwenden heißt: die Baume am Stamme todten, indem man ihnen rings um den Stamm am Boden ein hinlanglich breites Stud Rinde abloft.
- 5. Die todten Baume verdorren fogleich, werden allgemach faul, und in wenigen Jahren von den Winden niebergeworfen.

- 6. Indem die Sonne den Waldgrund erwärmt, überzieht sich der Boden mit Pflanzen, und wird in eine Weide umgeandert, die nach der Verschiedenheit der übrigen Verhaltnisse mehr oder weniger ergiebig seyn wird.
- 7. Sind die Burgelftode hinlanglich murbe, und die Baume niedergesturzt, fo tostet es nur geringe Muhe, beide wegzuraumen, und die reiche Beide ift nun eine Biese.
- 8. Sind endlich bie Burgeln auch verfault, fo tann nun der Pflug eingeführt, und der Boden in einen Acfer umgeandert werden, wenn wir dieß im Bezuge auf seine uberigen Verhältniffe fur vortheilhaft erachten.
- 9. Bäume auszurotten, um den Plat, worauf sie standen, in einen Acker umzuändern, kann nur in einem solchen Falle von Vortheil soyn, wenn sie in geringer Anzahl auf diesem Plate vorhanden sind; denn die Mühe ihre Wurzeln ans dem Voden zu bringen, ist zu groß; und würde die Kosten der Veurbarung zu schr vergrößern, wenn der mehrere Theil des Vodens nur dadurch gewonnen werden sollte; und soll zwischen den Wurzelstumpfen der Voden aufgehackt oder gepflügt werden, so macht dieß zu viele Mühe, und lohnt nur selten die große Arbeit, die darauf verwendet wurde.

In unsern Bergen ift das Geräut brennen eine häufig vorfallende und sehr gewöhnliche Art, den kahl abgehackten Waldsplatzt gu benuten. Die größern Stämme werden verkohlt, oder zu Brennholz aufgearbeitet; die kleinern, sammt den Aeften wers den über den Boden gleichförmig verbreitet, und wenn sie trocken sind, angezündet. Der gebrannte Boden wird hierauf mit Handbauen ausgehadt, und mit Winterrocken besätt, der, wie sehr bes greissich ist, sich in jeder hinsicht auszeichnet. Der Geräutacker wird meistens 3 Jahre lang besätt, worauf man ihn in einem ganz erschöpften Justande wieder liegen läßt. Seltener, und nur, wenn er mit den übrigen Feldern zusammenhängt, behält man ihn auch wohl als Acker bei, ohne aber die Wurzesn auszugraben. Man wühlt mit der Audl und mit der Paue, so gut es angeht, berlei Boden um. — Es ist das Geräutbrennen überhaupt eine

fo efende Benugung des Bodens, daß wir fie mehr ber Renntnig, als der Nachahmung wegen , hier anführen.

- vo. Weniger Mühe machen die Sträuche und kleinen Bäume, die man leicht ausrottet, indem man sie entweder niederhackt, und ihre Austriebe in den ersten Jahren, als ihre Burzeln noch lebendig bleiben, wegmaht; oder indem man sie ausgräbt oder heraushebt, und so auf einmal den Boden von ihnen reiniget.
- 11. Baume werden ausgerottet, indem man ihre Burgeln entblößt, und die ftarferen derfelben abhauet, warauf man sie mit einem Stricke, den man früher um ihren Stamm in der Hohe befestiget hat, niederreißt. Die abgehaueten Burgeln werden dann ausgegraben.
- 12. Strauche oder Baumstumpfen werden durch Sebewerkzeuge herausgebracht, nachdem ihnen ebenfalls die größern Burzeln verher abgehauen wurden, ohne welches das Ausroden der Baumstöde sonst zu beschwerlich, und zu kostspielig wurde.

In vielen Landern, und namentlich bei uns in Karnten ist die Umänderung eines Waldgrundes in Weide, Wiese oder Acker durch eigene Gesete verboten, die noch aus jenen Zeiten herrühren, wo man das heil des Landes nicht in dem vergrößerten und vervollkommeten Uckerbau, sondern in der größtmöglichen und wohlseilsten Erzeugung der Metalle suchte. Daß eine solche willkürliche Beschaftung des Eigenthums nicht beachtet, und befolgt murde, weil sie dem Vortheile des größten Theiles der Einwohner widersprach, läßt sich leicht errathen. Es gibt in gebirgigen Ländern so ungeheuer große Gegenden und Stellen, die man nicht zu Wiesen und Ackern verwenden kann, daß man sich meinen großen Waldfand nicht bekümmern dars. Daß aber der Wald mindestens so vielen Rusen, wie die geringste Weide hereinbringen soll, diese Forderung darf man doch dem Landwirthe nicht verargen, und es ihm nicht zum Berbrechen machen, wenn er einen Wald vertigt, der Riemanden Vortheil bringt. — Daß man in ebenen Ländern, wo der Ackerdau mehr verbreitet, die Waldsiche verhältnismäßig klein, und ihr Wachsthum weniger begünstiget ift, auf die Erhaltung derselben mehrere Sorgsalt wenden musse, versteht sich von selbst; denn da haben die Wälder einen Werth, und werden oft

fo hoch geachtet, als Aderland. Aber auch ba ift ein folches Gebot überfluffig; benn wer wird einen Bald in einen Ader mit schweren Roften umftatten, wenn ihm dieser so viel wie jener einsträgt, ohne daß er eine Dube damit hat.

- a. Rleinere Strauche: Beibe, Ginfter, Stachel-
- 1. Diese kleineren Strauch e nehmen oft bie größten Flachen ein, und hindern durch ihren dichten Stand Das Aufkommen jeder andern Pflanze.
- 2. Soll ein mit denselben bewachsener Boden zu einer Beide umwandelt werden, so geschieht dieß 'dadurch am leichtesten, wenn man sie im Frühlinge abmaht, und die über Sommer wieder aufgewachsenen im herbste noch einmal wegschneidet, und die Fläche immerfort mit Schasen beweidet.

So find auf der Bleiburger Deibe, in Karnten, bie größten Flachen, wo vormals nichts als. Deide ftand, in gute Weideplate ummandelt worden.

- 3. Bur Wiefe tonnen die abgemabten Plage nur bann gemacht werben, wenn man im Stanbe ift Baffer barauf zu bringen, welches biefe Pflangen fehr wirkfam gerftort.
- 4. In einen Ader wird folches Cand umftaltet, wenn man den abgemahten Boden aufpflügt, und fein Burgelgewebe entweder durch Faulniß oder durch Berbrennen zerftort, wobon wir später sprechen werben.

Ich habe felbst heideland urbar gemacht, und habe kein wesentliches hindernis hiebei angetroffen. Nachdem die heide wegges maht worden war, ließ ich den Boden theils im herbste, und theils im Frühltnge auf 6 Boll Tiese ausbrechen, wozu aber ein scharf schwidender Pfing gehört, denn der Boden ist ein dicht in einsander gewebter Filz von holzigen Würzelchen. Er ward gleich darauf mit hirse befäet, und faulte, während dem diese Frucht auf ihm wuchs, so zusammen, daß im herbste beim Pflügen nicht die kleinste Wurzel mehr lebendig mar.

- n. Der Sanb fann nur in so fern als ein hinderniss ber Austur irgend eines Bobens angesehen werden, als durch ihn die benachbarte kultivirte Flache überbeckt zu werden Gefahr lauft. Dieß kann aber nur geschehen, wenn er so fein, und so thonlos ift, daß er vom Winde ausgeshoben und davon geführt werden kann.
- 2. Einen Boden zu kultiviren, der bloß aus Flugsand besteht, und keine Dammerde hat, kann nirgendwo vortheilhaft seyn, und es ware unklug, einen Boden, der aus Flugsand besteht, und eine geringe Decke von Pflanzen hat, aufzupflügen, weil er nun dem Winde zugänglich wird, und davon geweht werden kann.
- 3. Benn ber Flugfand mit bem fultivirten Boben gufammenhangt, fo ift diefer ber Gefahr ausgefest, mit Sand überschättet und zu Grunde gerichtet zu werden, und man muß Sorge tragen, biefem Unglude vorzubeugen.
- 4. Man verhütet das Verwehen des Sandes, wenn man von der Windseite her, meistens von N. W. den Sandboden in einiger Entfernung von seinem Ende mit Baumreisern und Aesten belegt, zwischen welchen man in kleinen Zwischenräumen niedere, gestochtene Zäune errichtet. In diese Abtheilungen saet man Baume, die einen trockenen Stand lieben: Köhren, Birken, Sandweiden u. s. w.

Die Wirkung dieses Werfahrens ift, daß der Wind mit gebrochener Gewalt auf den belegten Boden einwirkt, und diesen nicht aufzuheben und zu verruden vermögend ift. Wird der Sand spater bennoch aufgehoben, so macht er eine Sandwebe bei den Zäunen, und bildet hadurch einen Damm, der von dem nachfolgenden minder leicht übersschritten wird. Saben die Baumchen zwischen den Zäunen

erst eine Sobe von einigen Schuhen erlangt, so ist bas vorliegende Land gewöhnlich badurch vollfommen gesichert.

Außer den heiden zwischen Deft und Belgrad jenseits ber Donau gibt es, in unsern Staaten keinen Flugsand. Ueber die verschiedenen Methoden den Flugsand zu hemmen, und folden Boden nubbringend zu machen, haben wir ein sehr erschöspfendes Werk von dem königl. ungarischen Feldmesser: Herrn Witsch, das alles enthält, was der Landwirth zu wiffen besdarf, der von einer solchen Gefahr bodroht ist.

#### 4. Steine.

- 1. Die Steine werden eingetheilt in lofe, und fest-figende.
- 2. Mur wenn die lo fen Steine groß find, konnen fie der Kultivirung des Bodens hinderlich fenn.
- 3. Sind die losen Steine an der Obersiche, so werben sie weggeführt; sind sie aber gang oder zum Theil unter der Obersiche, so mussen sie erft losgemacht werden, ehe man sie wegführen kann.
- 4. Steine, die nicht mehr als einige Zentner wiegen, führt man leicht vom Uder weg; größere aber muffen gerschoffen werden, und wenn man fie nicht zu Gebäuden nothen endig hat, fo thut man oft besser, sie durch Bergraben außer dem Bereiche des Pfluges zu bringen.

Um der Dube des Zersprengens und Begführens überhoben zu fenn, macht man neben dem Steine eine tiefe Grube, und vergrabt ihn darein so tief, daß er dem Pfluge nicht mehr hinberlich wird.

- 5. Fest figende Steine find die zu Tage ober hart unter ber Oberfläche vorragenden Felfen, das Grundgeftein des Bodens.
- 6. Wenn folche Felsen in einem spigigen Binkel vorkommen, so macht ihr Wegschaffen nicht zu viele Muhe, besonders wenn das Gestein blätterig ift. Ragen sie aber

in einem stumpfen Winkel vor; fo wird die Muhe, sie auf eine Tiefe von 12 Boll wegzubringen, meistens den Bortheil überwiegen, den dieser neugeschaffene Boden zu geswahren im Stande ist.

7. Die Felsen werden gesprengt durch Reile, wenn fie blatterig find, und ihr Gefüge nicht zu fest aneinander hangt; burch Pulver, wenn es derbe, fehr feste Maffen find.

Rur wenn die gewonnenen Steine selbst einen Werth has ben, wird es sich lohnen, solche Unternehmungen Land zu geswinnen, zu unternehmen. In den meisten übrigen Fällen versschlingen die Rosten den anzuhoffenden Gewinn, der nie sehr groß seyn kann, weil der tiefer liegende Felsen eine gleiche Fruckbarkeit mit den übrigen Stellen des Ackers beständig hins dert. Sehr häusig sprengt man diese blinden Steine — d. h. unter der Oberstäche des Bodens liegenden Kelsen, weil man an ihnen die Ackerwerkzeuge verdirbt, oder zerbricht: es würde aber oft mehr Außen bringen, solche Stellen durch Zeichen kenntslich zu machen, um den Pflug da zu süssten, als die schweren Rossten des Sprengens anzuwenden.

## 5. Stehendes Baffer.

- 1. Mur einen mäßigen Grad von Feuchtigkeit foll ber Boden haben, und das empfangene mehrere Baffer bald wieder verdunften, wenn die Getreidearten und beffern Butterpflanzen in ihm gedeihen follen. Stauet das Baffer über dem Boden; so bemerkt man nur einige wenige Bafferpflanzen in demfelben, und etfüllt das Baffer die Ober-flache desselben; so wachsen bloß Sumpfpflanzen in ihm.
- 2. Der wegen Ueberfluß des Wassers unfruchtbare Boben muß daher in zwei hauptklassen eingetheilt werden. In solchen, wo das Wasser über dem Boden steht, und
  in solchen, dessen Boden mit Wasser erfüllt ift. Man nennt
  ben erstern: See, Teich, Werber, Beiher; ben
  andern: Sumpf, Pfüße, Bruch, Moor.
- 3. Wenn der Ueberfluß des Waffers über und and dem Boden abgeführt werden foll; fo muß man die Urfachen

tennen, welche fich dem Abfliegen des zufliegenden Baffere entgegenfegen, und im Stande fenn fie wegzuraumen.

- 4. Es bildet sich ein Teich auf eine sichtliche oder unsichtliche Weise. Sichtlich, wenn ein fließendes Wasser in
  eine wasserdichte Vertiefung des Vodens einströmt, und
  erst dann wieder aussließen kann, wenn es diese Vertiefung
  vollgefüllt hat. Unsichtlich, wenn in dem Boden des Teiches Quellen sind, welche denselben bis zu seinem Rande
  vollfüllen.
- 5. Soll eine betlei Wassersammlung gang abgegapft, und der Teich, See, u. f. w. trocken gelegt werden; so muß man im Stande senn, mittelft eines zugeführten Grabens den Boben der Bassersammlung zu erreichen.

In gebirgigen Gegenden geht dieß oft an, und große Seen laffen fich troden legen, weil man da viel Gefäll hat, und die Ausfluffe derlei Seen und Teiche einen ftatten Seiger haben: als lein in ebenen Ländern wird man nur felten im Stande feyn, das Beden folcher Wassersammlungen auszuleeren.

- 6. Benn man aber auch nicht im Stande ist ben Teichi gang trocken zu legen: so bringt es oft schon Bortheil, wenn man den Basserspiegel nieberer legt, indem man den Abi fluß so nieder stellt, als es die Umgebung erlaubt, wodurch man den oberen Theil des Sees trocken legt, und verhaltnismäßig am meisten Land gewinnt.
- 7. Das Land versumpft aus denselben Ursachen, welche Teiche und Geen entstehen machen. Die Verschiedenheit zwischen einem Teiche und einem Sumpfe liegt bloß entweder in der minderen Tiefe des Bodens, oder in dem gestringeren Zustusse am Wasser.
- 8. Die Bedingungen, daß ein Land verfumpfe, find: eine flache, bedenartige Bertiefung des Bodens mit einem wasserdichten Untergrunde unter ber Dammerde. Das Baf-

fer, das in dieses Beden einströmt, erfüllt die Schichte der Dammerde, und wenn die Menge des zusließenden Wassers nicht zu groß, und die Fläche weit genng ist, daß dasselbe verdunsten kann; so stauet das Wasser nur felten über die Obersläche, und es entsteht ein Torfläger, das so lange wächst, die es den Rand des Bedens erreicht hat. If des Wassers aber zu viel, und stauet es oft und meisstens über die Obersläche, so wird es ein Sumpf.

- 9. Die Urfachen ber Versumpfung sind ebenfalls entweber sichtlich, oder nicht sichtlich.
- vo. Wenn man bas Zufließen bes Waffers aus Baschen, Quellen, ober bas herabstromen bes Regenwaffers von Anhohen in die flach liegende Vertiefung bemerkt: fo'find die Urfachen der Versumpfung sichtlich.
- Dierstäche hergeleitet wird, wenn das Baffer unter der Oberstäche hergeleitet wird, und nur so flach unter derselben liegt, oder durch den Druck emporgehoben wird, daß es die ganze überliegende Dammerde eines begränzten Bezirfes erfüllt, und in Sumpf verwandelt.
- 12. Fliegende Baffer versumpfen ben Boden, indem fie fich gang, oder gum Theil in benfelben ergießen, und weil fie nicht frei abfließen konnen, ihn zu einer bestimmten Sohe anfullen.
- 13. Bache und Quellen erfüllen oft einen großen Theil ber Thaler, der bedenartig gebildet ift, auf biefe Beife mit ftauendem Wasser, und verwandeln ihn in Sumpfland.
- 14. Große Fluffe tragen zur Berfumpfung des benachbarten Landes auf eine doppelte Urt bei. Wenn fie in den Sbenen in einem hoch liegenden Flugbette dahinfließen und ihr Spiegel dem horizonte des Bodens gleich liegt; fo muß

alles Wasser, das mehr zuströmt, übertreten, und der Boden versumpft entweder für beständig oder nur zeitweilig,
je nachdem das Flußbett verschiedentlich hoch, und das
benachdarte Land eine mehrere oder mindere Vertiefung
hat: Je höher das Flußbett, und je tiefer das Land,
um so beständiger ist die Versumpfung, und um so gewisser muß sie immer zunehmen. Dann tragen berlei
Flusse auch dadurch zur Versumpfung des Bodens bei,
indem sie in ihren hohen Flußbetten die einmundenden
Flusse und Väche nicht frei ausnehmen können; solche Wässer mussen daher so weit zurücktauen, bis ihr Spiegel
bei der Mündung so hoch wird, daß er dem des größern
Flusses gleich wird.

Gin auffallendes Beispiel der erstern Art der Versumpfung gibt die Salzach im Pinzgau, die in einem hohen Bette eins hersließt, und das schone Thal zu beiden Seiten bei jedem langer dauernden Regenwetter, oder heftigen Gewitter unter Wasser sehr und allährlich mehr versumpst. Gine chnliche lage haben sast alle Flüsse Damme einzuschließen, und gleichsam aufgehangen zu erhalten, um ihre Wässer durch die Senen zu leiten, wenn sie diese nicht ganz mit Wasser erfüllen sollen. (Siehe Simons de's Gemälde der toskan. Landw. S. 6. 7., wo er besonders vom Arno, Serchio, und der Pescia redet.) Das größte Beis spiel der letztern Art sindet man in Ungarn, wo der reichse Boden, und die größte Genen jährlich mehr Land durch die Betwenfung verliert, welche die Thens, die Maros, die Teeimes und alle Flüsse verursachen, die zwischen der Donau und dem sieden Kürgischen, die zwischen der Donau und dem sieden Kürgischen, die zwischen entleeren.

- 15. Das von Unhöhen zur Regenzeit ober wenn der Schnee schmilzt, herunter kommende Wasser, wenn es in dem Becken der Ebene nicht versinken, oder aus demselben nicht absließen kann, muß ebenfalls den Boden versumpfen.
- 16. Die Trockenlegung eines auf diese verschiedeutsliche Weise versumpften Bodens beruht darauf, daß man dem Wasser, welches die Versumpfung verursacht, ente

weber einen Abzug verschafft, indem man ihm einen anberen Rinnfaal anweifet, fo daß es entweder gar nicht in die Bertiefung des Bodens gerath, oder in demfelben mehr Rall befommt; oder daß man burch Damme bas . Austreten bes Baffers aus feinem Bette verbindert, aber ? burd offene ober bededte Graben bem ausgetretenen ober in der Dammerde stauenden Baffer Abzug verschafft; ober bag man ben Boben, ber burch bas hoher berfommende Baffer versumpft wird, in fo weit erhöht, baff Diefes nun frei darüber binfließen fann, oder menn das aus ben hohen Flugbetten tretende Baffer nirgendmo einen Geiger fande, daß man die nachste, und am meiften versumpfte Umgebung des Flusses so weit durch eine funft-· liche Aufschwemmung erhobt, daß aller verfumpfte Boben badurch zum fruchtbarften umgewandelt, und aller fernern Berfumpfung für eine lange Reibe von Jahren porgebeugt wird.

Man sindet diese Gegenstände, die wir hier nur in einem sehr leichten Umrisse darstellen können, weitlauftiger, und gründelich auseinandergesett in Thaers rat. Landwirthschaft III. Thi, und was die Ausschwemmungen des Bodens betrifft in Gimonde's Gemälde der toskan. Landwitthschaft.

- 17. Oft sindet man Sumpfe auf Unboben und in Ebenen, ohne daß man von außen die Quelle derfelben zu entdecken vermögend ist. In einem solchen Falle sind unterirdische Basser, die hier sich munden, die nächste Ursache derfelben.
- 18. Alle Quellen entstehen, indem sich das Wasser durch die obere lose Erdschichte in Bergen und Sügeln so tief niedersenket, die es auf einen Felsen oder eine Thonlage kommt, die sein ferneres Eindringen hindert. Dier sammelt es sich, und drangt sich nach der Richtung dieser Schichte so lange fort, die es irgendwo in einer tiefern Lage wieder zu Tage kommt. Kann es frei aus-

fließen, so heißt man einen folden Wasserausssuß: eine Quelle; liegt aber eine thonige Erdlage quer vor, so erfüllt es biese mit Wasser, und entleert sich in einer großen Oberstäche, die es versumpft.

Diese Arten von Bersumpfungen finden daber nur zwischen Bergen und hugeln Statt. In den Ebenen haben die Berjumpfungen ihren nachsten Grund immer nur in übertrdifchem Baffer: benn da gibt es nicht Quellen, weil nirgendwoher ein Druckruft, der das Baffer vermöchte aufzusteigen.

- 19. Es ist immer schwer, oft unmöglich, folche Berfumpfungen, wenn sie einen großen Umfang haben, trocen zu legen, und es bedarf einer vielfältigen Untersuchung der Erdschichte mittelst des Erdbohrers, ehe man über die Lage der Schichte, auf der das Wasser steht, eine richtige Kenntniß erlangt.
- 20. Die Mittel, solche Versumpfungen troden zu legen, bestehen darin, daß man dem Wasser entweder einen freien Abzug verschafft, oder daß man die wasserdichte Unterlage durchschlägt, wenn diese nicht zu mächtig ist, und unter derselben eine Saudschicht vorhanden ist, die nicht mit Wasser angefüllt ist.
- nen freien Abzug, wenn man ebenföhlig mit der Thonlage, auf der das Wasser ruht, eine Deffuung in den Boden macht.
- 22. In ebenen Lagen, oder wo nur wenig Gefalle vorhanden ist, kann der Boden nur dann sicher trocken gelegt werden, wenn man dem Wasser durch Graben, die in die wasserdichte Unterlage eindringen, und quer nach dem Gefalle des Bodens gezogen sind, hinreichenden Abzug versichaffen kann.
- 23. Wenn es nicht erforderlich ist die Graben tief ju führen, so läßt man sie offen; wo diese aber über 2 Fuß

in ben Boden eindringen muffen, da ift es oft vortheilhaft, in ber Liefe bes Kanals einen Bafferzug zu erhalten, und ihn oben über wieder mit Erde zu beden.

24. Unterirdische Wasserabzüge find nothwendig, wenn bie troden gelegten Stellen beadert werden sollen. Sie find vortheilhaft allenthalben, wo das Füllungsmateriale der Gräben nicht besonders koftspielig ift, und durch die nothwendige mehrere Vertiefung folcher Graben ihre lange nicht wendige mehrere werden muß, um den nothigen Seiger zu gewinnen.

Die erfte Unlage des Grabens ift nicht vollig gleich , wenn er offen gu bleiben, oder gedecht ju merden bestimmt ift. Der offene Graben darf nur etwas in die mafferdichte Unterlage eine bringen, der gedecte muß feinen Bug gang darin haben, darum hat der feichtere Graben auf einer gegebenen Lange mehr Fall, als ber tiefer unter ihm liegende; dafür aber braucht diefer nur schmal ausgegraben ju werden, mabrend jener um 1/2 breiter auf der Oberflache fenn muß, weil feine Wande fonst zu gerade stehen, und ju leicht einfallen wurden. Das Füllen und Zuwerfen der Graben macht viele Muge, dafür aber bedarf man keiner jährlis den Reparatur, wie dieg bei dem offenen immer nothwendig ift, Die leicht im Berlaufe einiger Jahre das Doppelte deffen ausmaden durften, mas fur bas Fullen und Bermerfen ausgelegt murbe. Der Boden, der unterirdifde Abjugsgraben bat, ift auf feiner Dberflache gang ju benugen; der durch Graben gertheilte bat bas von viel verloren, und tann meder als Ader, noch darf er als Beide benutt werden, weil der Pflug ju haufig gehemmt wird, und im lettern Falle die Graben durch das Bieb gertreten mur-Ift er eine Biefe, fo hindern die Graben ihre regelmäßige Bemafferung, und man bedarf vieler Bruden, um die Beufuh. ren bariber ju bringen. Dagegen muß man aber auch wieber in Anschlag bringen, bag bie gebedten Graben nach Berlaufe von 12-20 Jahren fich mit Erbe füllen, nicht mehr gieben, nen ausgeworfen und gefüllt merden muffen.

25. Die Form der offenen Baffergraben richtet fich nach ihrer Tiefe; je seichter fie find, je breiter kann man verhältnismäßig ihren Boden, je tiefer fie find, je schmäster muß man ihn anlegen, weil man sonst unnuh zu viel Raum verlore, und der Graben oben zu breit würde, ins dem die Seitenwände bei tiefen Graben in einem Binkel von 60 — 65° gegen die Fläche des Bodens stehen muffen.

a6. Die unterirdischen Bafferabzüge bestehen barin, daß man in die wasserdichte Unterlage des Bodens einen schmalen Graben mit einem genau angelegten, aber mäßigen Gefälle macht, diesen mit Reisbundeln, oder runden Steinen ausfüllt, mit Rasen oder Stroh deckt, und darüsber die ausgegrabene Erde wirft.

Der Baffergug braucht nicht mehr als am Grunde 3-4 Boll breit gu fenn, wenn er mit Dolg gefüllt wird, Dreimal fo breit aber muß er fenn, wenn er mit Steinen gefüllt wird. Wben muß er fo viel erweitert fenn, daß der Arbeiter fich darin bemes gen fann. Die holgbundel aus Beiden, Erlen, Pappeln merben feft eingetreten, und wenn man Steine verwendet, fo mufsen diese wohl abgerundet sepn, und mit Borficht eingelegt werben, daß nicht hinterber eine Ueberrudung Statt finden tonne. Auf 20 Klafter einen Boll Fall ift hinlanglich. Die durch ben naffen Theil des Feldes gezogenen Graben muffen foief nach bem . Abhang beffelben mit einem geringen Falle angelegt werden, bamit fie bas nach dem Bang berunterziehende Waffer auffangen und abführen. Gin Braben vom andern muß 6 bis 8 Rlafter entfernt fenn. Alle unterirdifden Graben munden fich in einen offenen Dauptkanal, ber binlangliche Tiefe haben muß, damit bas Baffer fonell genug abfließe; und nicht gurudftane. Die Dundungen muß man in reinem Buftande erhalten , bamit man fich ubergeugen tonne, ob fle alle Baffer abzieben, ober nicht. - Gine genugende Befdreibung diefer Graben findet man in Thaer's engl. Landwirthicaft; Begtrup's Bemerkungen; Dickson's Farmers Comp. Uebrigens ift dies Berfah-ren nicht blog in England üblich, fondern auch in Deut fcland, und in febr vielen Gegenden unfere Baterlandes findet man daffelbe feit der graueften Borgeit in Unwendung.

# d. Von ber Umftaltung eines Bobens in : Aderland.

1. Wenn die hindernisse weggeraumt find, welche sich bem Bachethume der Getreidearten entgegensesten, so ist der Boden im Allgemeinen, und insbesonders die zur Aufnahme der Saat bestimmte Oberstäche desselben entweder in einem solchen Zustande, daß man sie nach vorausgegangener Umackerung sogleich besäen kann, oder sie ist in einem solchen Zustande, daß sie erst noch besonders vorbereitet werden muß.

2. Ein leichter murber Boden mit einer bunnen oder biden Grasnarbe foll nach geschehenem Aufbruche sogleich mit einer Saat bestellt werden, die einem solchen Boden zusagt; benn nichts hindert in diesem Falle das Wachsthum der Pflauzen, und es wurde Verschwendung der dungenden Materie seyn, wenn man einen solchen Boden nach geschehener Beackerung erst eine Weile liegen lassen, oder gar brachen wollte, indem im erstern Falle die Zersezung des Humus nicht eingesaugt, sondern verstüchtigt, und im letzten Falle das Murbwerden und Versaulen der Grasnarben mehr als im ersteren gehindert wurde.

Benn man schlechte Weiden, alte Wiefen, Rlees und Lusgernfelder aufbricht, so werden fie am besten benützt, menn man sie sogleich besätzt. Alle Reubrüche werden bei und, die wir nirgenowo sehr bindigen Thonboden haben, in den Gbenen mit hirfe oder Pfennich, in den Bergen mit Lein bestellt; Rlees und Lusgernfelder werden mit hafer, Rais oder Beigen besätzt.

- 3. Ift der Boben aber fest und bindig, und besteht die Grasnarbe nebstbei aus einem Gestechte grober, schwer sich zersegender Burzeln, so sindet man es vortheilhaft die aufgepflügte Grasnarbe erst zu verbrennen, und den Boben zu besten, nachdem die Asche mit dem Untergrunde durch ein neues seichtes Pflügen vermischt worden ist.
- 4. Bu diesem Behuse wird der Boden im Berbste ober Frühlinge aufgepflügt, die Pflugstreifen werden in Rasenziegel zerhauet, in Saufen zusammengelegt, getrocknet, und hierauf entweder für sich allein, oder mit Hulfe von Holz, Stroh ober Rohlen verbrannt. Die Asche wird über den Boden so gleichförmig als möglich verbreitet, und durch seichtes Pflügen und Eggen mit ihm in Verbindung gesett.
- 5. Der Bortheil, welcher aus dieser Urt den Boben in einen Acker umzustalten hervorgeht, ift doppelt. Ginmal wird die dichte, schwer zersehbare Brasnarbe schnell

gerftort, und bann wird burch bas Brennen bie oberflächliche Thonlage fo weit verandert, daß fie bas Baffer nicht mehr fo hartnädig anhalt, und leichter fich bearbeiten läßt.

- 6. Der Nachtheil, der mit dem Verbrennen der Grasnarbe verbunden ist, besteht darin, daß ungezweiselt eine
  große Menge von nährenden Bestandtheilen dadurch verflüchtiget wird, welche, wenn sie sich nur allgemach im Boden zerseht hatte, mehr für das Bachsthum beigetragen hatte, als der kleinere, wenn auch wirksamere Rest, der im Boden zurück blieb, und der durch das entstandene Kali jest auf einmal auslöslich gemacht worden ift. Uebrigens darf die viele Arbeit, welche diese Art der Ackerbereistung erheischt, auch nicht übersehen werden.
- 7. Es fann daher das Brennen ber Grasnarbe nur bann von wirklichem Vortheil fenn, wenn diefelbe bick, und von einer ichwer zerfesbaren Natur ift.

Ift fie nur bunn, so ist es nicht schwer sie mit ben Grunderben in Mischung zu bringen, und man muß sich wohl huten
sie gemaltthätig zu zerftören. Ift sie bick; so kommt es auf die Beschaffenheit der Dammerde an; ift diese murbe, und besteht die Grasnarbe wirklich nur ans Graswurzeln: so ist sie leicht zersebar, und es ist genügend, wenn sie bloß umgepflügt wird um besach zu werden: ist sie aber did, und besteht aus heide, Binsen, oder Torf; so ist es bei der erstern vortheilhaft, beim Torfe nothmendig die Narbe durch Brennen zu zerstören.

- 8. Sieher gehort vorzüglich ber Torf, ber eine bide Schicht von fcwer zersebbaren Pflanzenwurzeln und Blattern ift, in bem die Getreidearten nicht fortfommen fonnen, weil es folchem Boden an der nothigen Bindung fehlt.
- 9. Nur folche Torflager können in Neder umftaltet werden, Die Durch Entwafferungekanale in fofern vom Baffer befreiet worden find, daß diefes entweder gang bis auf den Grund bes Torflagers abgefloffen ift, oder

boch so weit, daß die zu kultivirenden Pflanzen mit ihren Wurzeln nicht das Wasser berühren.

- 10. Im erstern Falle wird der Torf erst gang bis auf eine Schicht von 9 bis 12 Boll herausgestochen, und als Brennmateriale verwendet, worauf man die Torstage mit der Erde aus den Graben überschüttet, und durch Pflägen mit ihr mengt, ohne daß es unerläßlich nothwendig ift, sie zu brennen.
- 11. Im zweiten Falle, wo man ben Torfboben als Ackerland benüßt, ohne ihn vorher auszustechen, muß der zu kultivirende Plat in schmale, und lange Beete eingetheilt werden. Die Länge ist willkürlich, oder hängt von der Lage ab, die Breite darf aber nicht über 4 bis 5 Klaster seyn. Diese Beete sind durch Gräben geschieden, die den Uebersluß des Wassers in einen Hauptkanal entleeren, der durch eine Schleuße gesperrt werden kann, theils, daß nicht fremdes andrängendes Wasser in die Beete einströme, theils, daß man die erforderliche Höhe des Wassers in den Beeten selbst erhalte, die zur Regulirung der Tiese des Brennens nothwendig ist.

Der Torf aus ben Theilungs , ober Abwäfferungsgraben wird über das Beet geworfen, wo möglich auf die Mitte beffelben, um dadurch eine Wölbung hervorzubringen. Diese Graben werden alljährlich tiefer ausgeworfen, so lange der Seiger des hauptkanals es zuläßt.

12. Sind diese vorbereitenden Arbeiten geschehen, so wird die Oberstäche der Beete im solgenden Sommer entweder mit einem leichten Pfluge, wenn der Boden ein Pferd trägt, dem man oft die Füße auf Breter bindet, um sein Einsinken zu hindern, aufgeadert, oder mit der Handhaus aufgehauet, und in diesem Zustande im ersten Jahre über Winter liegen gelassen, worauf sie im folgenden Aprill oder Mai noch einmal überpflügt, oder über-

hauet, und nach einiger Zeit leicht überegget wird, was fo oft wiederholt werden muß, als vor der ganglichen Austrocknung Regen fällt.

13. Ift die geloderte Oberfidche vollsommen troden, was nicht wohl vor Ende Mai, oft erst in der Mitte des Juni zu erwarten ist; so wird jest der Boden verbrennt, indem man ihn auf der Windseite auf mehreren Stellen anzündet.

Der Boben brennt so tief als er burch die vorausgegangene Bearbeitung loder und ausgetrochnet worden ift. Die riefere Stelle fieht noch immer im Berbande mit dem Wasser, und kann deswegen nicht verbrennen. Will man den Torfboden langere Zeit, vielleicht für immer nur als Acter, oder abwechslend auch als Wiesengrund benüßen, so darf nur eine geringe Schichte der Oberstäde auf einmal gebrennt werden, und man muß das Wasser in den Abzugsgräben hoch gespannt halten, um dem Einsbringen des Feuers in die Tiefe dadurch zu steuern.

14. Der gebrannte Torfboden wird mit Buchweißen besäet, und auf dieselbe Weise alliahrlich im Frühling aufgehackt, geegt, und gebrennt, bis er endlich eine mehrere Festigkeit, und mehr Erde erlangt hat, worauf man ihn auch mit Winterroden, hafer, und andern passenden Pstanzen bestellen kann.

Die Rultur des Torsbodens hangt fast immer sehr genan mit der Benühung des Torses als Brennmateriale jusammen, und da der Torsstich einen eigenen Zweig des landwirthschaftlichen Gewerbes ausmacht: so muß ich auf die vorzüglichen Schriften in diesem Fache verweisen. Das berühmteste Wert über das Torswesen ist. Eise elen's handbuch, oder ausfährlich theoreische praktischer Unterricht zur nabern Renntniß des Torwesens. III. Aussage. Berlin. Gine gute kleine Abhandlung über die Beswirthschaftung der lleinen Torsmoore ist von herrn Nathias in her mb st. Archiv der Agrikultur: Chemie V. B. 1. Heft. Das Werk: "Ueber die Behne oder Torsgräbereien von Joh. heinrich Freese, Aurich 1798« gehört zu den besten.

15. Das Berbrennen bes Rafens geschieht aber in vielen Gegenden, vorzüglich in England, nicht bloß zut erften Umwandlung eines muften Bodens in einen Acer,

sondern so oft bei der Wechsel sober vielmehr Egartenwirthschaft bas Feld, welches mehrere Jahre zu Wiesen und Weide gelegen hat, wieder aufgebrochen wird.

In der Gebirgskette, die Desterreich von Steiermarktrennt, wird der zu Kraut bestimmte Acer, ein Stück einer dreijährigen Egarte, im Frühling aufgepstügt, der Rasen zerhackt, und die Ziegel desselben über ein Stück Polz so übereinander gelegt, daß sie das Polz decken; worauf man das Polz entzündet, und den Rasen mit verbrennt. Die Asche wird zerstreut, und seicht untergeackert, und ohne Dünger wächst darin schönes Kraut. Ein ähnliches Versahren ist das Kütten in Kurland, und das Braatebrennen in Korwegen.

- 16. Man behauptet, und es ift durch die größte Erfahrung erwiesen, daß dies Verfahren den unmittelbar
  darauf folgenden Saaten von größtem Vortheil sen, und
  keineswegs die Fruchtbarkeit des Bodes für die Zukunft
  vermindere, wie man aus dem Verfahren den Rasen zu
  verbrennen, vermuthen follte.
- 17. Der Rugen Diefes, unfern Borftellungen über Die Nothwendigfeit bes humus widerfprechenben Berfahrens, wird aber allerbings erflarbar, wenn man bas Ochalen und Brennen des Bodens (Paring and Burning) aufmertfam beobachtet. Man fchalt ben Boden in England nur fehr feicht ab, einen bis a Boll tief; bas Berbrennen diefer Erdichichte liefert Afche, gebrannten Ralt, gebrannten Bipe, welch' erftere auf den im Boden bleibenden humus gerfegend mirfen , und ba ein großerer Barmegrad jum Theil auch Die Auflotlichfeit jones Bumus, ber nicht verbrannt wird, befordern mag, und durch bas Brennen ber Thon feine nachtheiligen Eigenschaften verliert; fo erhellet hieraus, daß ein auf diefe Beife gubereiteter Acer eine bobe Kruchtbarfeit außern muffe. Wird diese Kruchtbarkeit nicht bloß für Getreide benütt, fondern zum Theil für Rutterpflanzen; fo erzeugt man eine hinlangliche Menge von Dunger, um dem Boden das fo-

gleich wieder mit Bucher gu erfegen, was ihm bas Feuer geraubt hat, und erhalt dadurch feine Fruchtbarfeit auch für die Butunft.

Es ist bemerkenswerth, das diese Art den Grasbaden in Ader umzustalten, nur in den nördlichen Lindern, oder in hoch liegenden Gegenden üblich ift, mahrend man in den wärmern sie nirgendwo kennt. Es ist daher nicht unwahrschemlich, daß der in den kältern, oder nässeren Gegenden mehr begünstigte Graswuchs das Verbrennen einer seichten Schichte der Grasnarbe als Verlust von positiv düngenden Substanzen minder beachtungsswerth macht, und daß der Gewinnst, den diese Versahren gewährt, daß der geschälte und verbrannte Boden ein sehr gleichsförmiges, und von Unkraut, und Insekten befreites, fruchtbares Feld darstellt, während sonst in biesen Gegenden nur schwert galt, und das Unkraut niemals durch ein einmaliges Pflügen zerstört werden könnte, diesen geringen Verlust weit überwiegt.

Davy in seiner Agrikultur. Chemie liesert mehrere Daten, aus benen uns Die Wirksamkeit Diese Berfahrens mehr anschaulich mird, auch außert er hierüber, unserer Meinung nach, die riche tigsten Ansichten. Er untersuchte (G. 400) brei Proben von folder Rasenasche, die herr Boys von Bellhauger in Rent eingeschickt hatte. Er fand, daß die erfte — von einem

Raltboden - beftand

aus kohlenfaurer Rakkerbe . 0,400
Gips . 0,055
Roble . 0,045
Eisenoryd . 0,075
Salzigen Substanzen : schwefelsaurem Kali, salzsauren Talkerbe, Pflanzenkali . 0,015
Thon und Rieselerbe . 0,425

Herr Bons fcatte, daß ein Uder im Durchschnitte 2660 Buschels Asche tragen durfte, die seiner Meinung nach 172900 Pf. Buschen wurden = 2195 Meten oder 221508 Pf. M. G. pr. Joch. Gin Quadrassuf Obersische oder 1/6 Aubitsuß der Dammerde, Gin Quadrassuf 3.8 Pf. Asche liefern, was keinesweges mußte diesem zu Folge 3.8 Pf. Asche liefern, was keinesweges zu viel ift, da fast die Palste dieser Asche Destend.

Destehl.

Rach biefer Rechnung kamen pr. Joch mittelft biefer Afche ausgestreut an gebranntem Gips 1218 Pf.

Roble og6 Pf. falgiger Substang 332 Pf. Toblenfaurem Ralte, (der aber gur Beit

bes Ausstreuens gebrannter Ralt mar) 8860 Pf. Belde Substanzen allerdings febr beträchtliche Birtungen somohl als positiv bungende, als auch als Auflösungsmittel bes in ber unteren Shicht ber Dammerbe liegenden humus machen muffen.

Die zweite Aschenprobe war von einem Felbe, das nur o,04 kohlensaure Kalkerde enthielt, und aus 3/4 feinem Sande und ungefähr 1/4 Lehm bestand. Es war vor dem Brennen mit Rasen bedeckt gewesen. Sie bestand

aus Roble . . . 0,06
falglaurem Natrum, schwefelsauren Kali, und einer Spur von Kali . 0,03
Eisenoryd . . 0,09

Der Ueberreft bestand aus Erden.

Die dritte Probe mar von einem fteifen Lehmboden, der vormals Beide mar.

Die Usche bestand

Der Ueberrest war Thon und Sand. »Man hat mehrere, nicht klare Urfachen angeführt« fagt Dann, num Die Birkung bes Brennens ju erklaren; ich glaube vaber, daß fich diefe Operagion gang auf die Beranderung des »Bufammenhanges und der Babigfeit des Lehmbodens, fo wie »auf die Berftorung der unfruchtbaren und unnugen, (foll beifen: »fcmer auflöslichen) vegetabilifden Substang, und ihre Um. Males Erdreich , in »mandlung in Dünger, gurudführen lägt. »welchem fich zu viele todte Pflanzenfafern befinden, und das mitphin ein Drittel bis gur Balfte feines Gemichtes durch das Ginvafdern verliert, und alle folde Arten von Boben, welche ihre verdigen Bestandtheile in einem unfühlbaren Bustande der Bertheis plung enthalten, wie diefes der Fall bei dem fteifen Rleiboden und »Mergelboden ift, merben durch bas Brennen verbeffert; bei ngroberem Sand hingegen, oder fruchtbaren Boden, in welchem wiich ein richtiges Berhaltnig der Erden befindet, fo wie in allen "Fällen, in welchen bas Gefüge bes Erdreiches fattfam loder, voder die organische Subftang binreichend aufgeloft ift, wird sdas Brennen nachtheilig wirken.«

Napere Nachrichten über biefes Berfahren findet man in Thaer's, und Begtrup's Werken über die englische Landwirthschaft,

- Man han Einfulahianna ha

e. Bon der Einfriedigung bes Bobens,

1. Unter ber Einfriedigung bes Bobens verfteht man die Schumwehre, die man ringe um den Boden aufftellt, um ihn im Frieden zu erhalten, das ift vor dem Aulaufe der Thiere und Menschen zu bewahren.

- s. Jedes Land kann nur in fofern für den Landwirth ben größten Werth haben, als er unbeschränkter und ungestörter Eigenthumer desselben ist. Go lange das Feld in Gemeinschaft mit denen seiner Nachbarn offen da liegt, sind die auf demselben kultivirten Gewächse vielfachen Geschrdungen ausgesetzt, und nur dann erst, wenn es wohl eingefriedigt, und für den Anlauf von Menschen und Thiezen gesichert ist, kann er sich in dieser hinsicht als ungestörter Eigenthumer desselben betrachten.
- 3. Der wesentlichste Vortheil der Einfriedigung ift immer die Sicherheit der ungestörten Benügung des Feldes; indessen durfen die mancherlei Nebenvortheile, welche mit der Einfriedigung verbunden sind, nicht überse-hen werden.
- 4. In einem eingehegten Boben wird die Feuchtigkeit mehr zurückgehalten, weil die Winde den Boden nicht so austrochnen können, und die Warme wird nicht so geschwind durch die bewegte Luft entführt. Ueberall also, wo die Feuchtigkeit mit Sorgkalt in dem Boden zurückgehalten werden muß, und wo die Erhaltung der Wärme im Boden dem Pflanzenwachsthum zuträglich ist, sind die Einhegungen von großem Nußen.

Canbboden in ebenen Gegenben wird burch hohe Gingegungen den größten Bortheil erhalten. Nach diefen jedes ju Biefen und zur Weibe bestimmte Feld, weil biefe Plase mehr als Getreidefelder warme Raffe nothwendig haben-

5. Endlich gewähren die Einfriedigungen folchem Lande, das beständig oder nur zeitweilig als Beide benütt wird, fehr großen Nugen, weil man das Wieh darin eingeschlossen hat, ohne für dasselbe eines hirten zu bestürfen.

Darum findet man die Felber in verschiedenen, oft gleich großen Abtheilungen mit Graben und heden eingefriedigt in

allen jenen Andern, wo die Egartenwirthichaft betrieben wird: in England, in Medlenburg, holftein, im Salzburgifchen, und in unfern Gebirgen.

- 6. Die Nachtheile, welche mit den Einfriedigungen verbunden find, bestehen darin, daß sie vielen Raum wegnehmen, die Abtrocknung des Bodens hindern, zu Schnee-anhäufungen Gelegenheit geben, dem Unfraute zur Pflanzschule, den Insesten, Mäusen und Bögeln zum Ausenthalt dienen, und der Bearbeitung des Bodens im Bege stehen.
- 7. Ob die Einfriedigung des Aderlandes vortheilhaft fen, benn nur bei diesen kann es in Zweifel gezogen werben, kann daher nicht im Allgemeinen bejaht ober verneint werden, und ergibt sich erft aus der Gegeneinanderstellung der Vortheile und Nachtheile für jeden einzelnen Kall.

Man findet diesen Gegenstand gut auseinandergeseht in ber Beschreibung der Belgischen Landwirthschaft von Schwerz I. B-

- 8. Die Einfriedigungen werden eingetheilt in tobte, lebende, und gemischte. Bu den erstern gehören: Holzzane, Balle mit Graben, und Mauern; ju den zweiten heden, und zu den lettern Balle mit heden.
- 9. Holigaune bestehen entweder aus langen Scheitern, Speltenzaune oder aus den Aesten von Beisben, Pappeln u. f. w. die man Gertenzaune nennt. Man findet die erstern in waldigen Gebirgsländern; wo das holz keinen andern Werth hat, als den es durch die Arbeit erlangt, oder wo man der hische wegen die Aecker mit dieser Einfriedigung umgeben muß. Die lettern werden in den Thalern und seuchten Ebenen angetroffen, wo die Natur das Wachsthum der Weiden und Pappeln bes gunfliget.

- 10. Holzzaune haben ben Bortheil, daß fie ben fleinften Raum einnehmen, und in der geschwindesten Beit errichtet werden können: dafür aber find fie nur von kurzer
  Dauer, muffen oft, beionders die Gertenzaune nen aufgeseht werden und leiften gegen den Andrang der Thiere,
  wenn fie alt geworden sind, nur geringen Biderstand.
- und überall, wo die Errichtung und Erhaltung der holgernen Zaune nicht wohlfeiler kommt, ift fie die zwedmäßigste.
- 12. Sie bestehen in einem Auswurfe von Erde mit einem Graben. Je breiter und tiefer der Graben ist, je böher wird der Wall. Je mehr er seinem Zweck entspricht, je mehr erfordert seine Anlegung aber auch Kosten, und um so größer ist die Flache des Landes, die in den Graben und Wallen nur einer sehr geringen Benühung fahig ist, wenn man den Wall nicht mit hecken bepflanzt.

Der hof Brabfield Combust in Suffolt, ber 325 Afres groß ift, ift in 22 Felber eingetheilt, beren jedee mit einem Graben und Ball umgeben ift. Der Raum diefer Balle, Graben und Bege macht den Sten Theil des Ganzen aus = 26 Afres. Begtrup. I. Thl. 154.

- 13. Außer der Einfriedigung, welche Wall und Graben zusammen bilden, gewährt der Graben aber auch noch im feuchten, oder Ueberschwemmungen ausgesetzten Boden die Möglichkeit und Leichtigkeit das Wasser abzuleiten, und das Feld trocken zu legen, und zu erhalten.
- 14. Mauern fommen fast allenthalben zu theuer, als daß man, nicht bloß die Garten, fondern auch die Felder damit umgeben konnte. Indessen gibt es allerdings Balle, wo man mit Bortheil feine Felder damit einfriebiget. Bo man nämlich im eigenen Boden einen Stein-

bruch hat, ber aus Glimmerschiefer, oder Sandschiefer befteht, ber sich leicht brechen läßt, ba ist das Gewinnen von Steinplatten mit geringen Kosten verbunden, und es kann sich lohnen dieselben zum Behufe der Einfriedigung zut verwenden, indem man aus ihnen eine trockene Steinwand ohne Kalk aufführt.

- 15. Lebende Seden bestehen aus mancherlei Baumen und Strauchen, die man geflissentlich jum Behufe ber Ginfriedigung anpflangt.
- 16. Mat hat hecken, die auf ebenem Boden angelegt find, und andere, die man auf den Erdwällen anpflanzt. Die ersteren nehmen weniger Raum ein, als die letztern; dafür aber sind sie viel schwerer aufzubringen, weil sie dem Anlaufe von Menschen und Thieren mehr ausgesetz sind, wenn sie auch in den erstern Jahren mit einem doppelten Zaun umgeben sind.
- 17. Eine lebende Sede, Die gehörig bewachsen ift, hat mancherlei und wichtige Bortheile. Sie ift sehr schwer burchdringlich fur Wenschen und Thiere. Sie braucht alliahrlich nur eine geringe Nachhalfe, indem man durch das Beschneiden der oberen Triebe den lebhaften Buchs der untersten Teste erhalt, und endlich liefert eine solche Hede eine beträchtliche Menge von Holz.

In England, den Riederlanden und in Italien geboren Balber ju den Seltenheiten. Die Deden liefern alles Brennholz, und den großten Theil des Gebauholzes.

18. Nicht alle Baume und Strauche eignen fich zu biefem Behufe. Sie muffen dem Klima und Boden angemeffen, und nebstbei schnellwüchsig und von der Art fepn, baß sie bas Beschneiden der Birfel nicht nur allein vertragen, sondern daß dadurch das Wachsthum der Bodenafte vermehrt wird.

Manche Baume und Strauche vertragen mohl bas Befoneiden, aber ftatt daß die untern Liefte hierauf ftarter muchfen, treibt der Ropf neue, gerade in die hobe gehende Aeste, wie 3. B. die A ka zie, die Weiden, die hafel u. f. w.

- 19. Solche Baume und Strauche find: die Fichte und Fohre, Pinus sylvestris und picea; alle Arten der Ciche; die Hagebuche, die Kornellfirsche, der Holzapfel, der Schlehendorn, und der Weißeborn.
- 20. Die Kultur dieser Beden ist die aller andern Baume. Erst mussen sie in hinlanglicher Anzahl in Pflangsschulen erzogen, dann in den wohl vorbereiteten, und hinslänglich tief umgegradenen Plat im Berbst übersett werden, wo sie wachsen sollen. Die ersten Jahre mussen sie durch holgerne Latten geschützt werden. So wie sie lebhaft zu wachsen anfangen, werden ihnen die Wipfel abgeschnitten, um das Austreiben der Bodnaste hervorzubringen, und so oft sich wieder start emporragende und in die Höhe wachsende Leste zeigen, mussen diese immer auf eine verhaltenismäßige Kurze zuruch beschnitten werden.

Mo das Klima die Kultur der Fichte erlaubt, und in Deutschland ist dieß fast überall, da verdient sie allen übrig gen Baumen und Strauchen vorgezogen zu werden, indem man junge Pflanzen allenthalben in den Maldern genügend antrist, ohne sie mit Muhe selbst erziehen, oder theuer von den Gartnern kaufen zu muffen; sie vertragen das lleberseten, wenn sie sehr jung sind, leicht; wachsen schoell, und bilden eine Wand, die nach der Kornellkirsche, welche die undurchdringlichte ist, die meiste Dichtigkeit hat. Indem die Fichte den Blattraupen nicht zum Aufenthalte und zur Nahrung dient; so hat sie auch hierin einen nicht ganz unwichtigen Vorzug. In Karn ten, mehr noch in Steiermark, sindet man bäufig solche hecken, bald zur Lierder, bald zum Kuthen, die ersten in Garten, die andern auf Zeckern und Wiesen. Sie dauern sehr lang; denn fünfzigiährige sehen noch sehr frisch aus.

21. Gine gemifchte Einfriedigung ift jene, wo man den Erdwall mit einer Bede bepflanzt.

- 22. Diese Art der Einfriedigung ist die allergewöhnlichste, und wohl auch zwedmäßigste, indem drei Mittel hier zur Abhaltung der Thiere und Menschen angewendet sind: der Graben, der Wall und die Hecke.
- 23. Die hede wird anfänglich auf der hohe des Balls angelegt, indem man die jungen Baume oder Sträuche dahin verseht. Nebsidei wird aber der Abhang des Walls zu beiden Seiten mit Samen von passenden Baumen und Sträuchen besäet, damit der ganze Bogen des Walles sich in eine hede verwandle, die um so fester und undurchdringlicher wird, als sie mehr Durchmesser hat, und die Erde des Walls mehr vor dem Abschwemmen schüht.

## Drittes Hauptstück. Pflanzenkultur.

#### g. I.

Begriff und Gintheilung der Pftanzenkultur.

- 1. Huter Pflangentultur verstehen wir das Berfahren, bestimmte Pflanzen auf einem gegebenen Boden hervorzubringen, und ihr Wachsthum zu beschleunigen, und zu vergrößern.
- 2. Die Pflanzenkultur wird eingetheilt in die allgemeine und in die fpegielle.
- 3. Die allg emeine Pflanzenkultur enthalt die Regeln ber Rultur, in wiefern dieselben allgemein, und allen Pflanzen gleich angemeffen sind.
- 4. Die spezielle Pflanzenkultur lehrt die Unwenbung ber allgemeinen Regeln bei den verschiedenen Pflanzen mit Rucksicht auf die eigenthumliche Natur derfelben.

#### g. 11.

#### I. Allgemeine Pflanzenkultur.

1. Wenn wir bestimmte Pflanzen auf einem gegebenen Boben hervorbringen, und ihr Bachethum, fo fehr ale bieß

möglich ift, beschleunigen und vergrößern wollen: so ist es nothwendig zu wissen, wie diese Pflanzen in den Boden gebracht werden sollen, und wodurch wir während ihrem Leben die Beschleunigung ihres Wachsthums und die Vergrößerung ihres korperlichen Bolumens zu befördern im Stands senn.

- 2. Es zerfallt daher die Lehre der allgemeinen Pflanzenkultur in die Lehre der Saat, und in die Lehre der Pflanzen.
- 3. Beil wir aber die kultivirten Gewächse, nachdem sie entweder die auf die erzeugten Samenkörner ganz abgestorben sind, oder auch wohl schon, wenn sie einen bestimmten Grad der Ansbildung erlangt haben, von den Feldern wegbringen, die uns nüglichen Theile von den unnügen, oder minder nüglichen scheile von den unnügen, oder minder nüglichen scheiden, aufbewahren, und vor Verderben schügen müssen; so erhellet hieraus die Nothwendigkeit, auch das verschiedentliche Versahren kennen zu lernen, wie die Ernte der Pflanzen, ihre Reinigung, Scheidung und Ausbewahrung auf das Iweckmäßigste bewerkstelligt wird.

#### g. 111.

### A. Bon der Saat.

1. Wenn der Boden mit einer zureichenden Menge von pflanzennahrenden Substanzen versehen, wenn alle seine Bestandtheile wohl untereinander gemischt, und zu einer angemessenen Tiefe gelockert, und sonst fein wesent-liches hinderniß des Gedeihens der in denselben zu versegenden Pflanzen vorhanden ist: so sind die Borarbeiten vollendet, welche die Pflanzenkultur erheischt, und wir durfen nun die Pflanzen selbst in den Boden bringen, den wir su fie zugerichtet haben.

- 2. Die Pflanzen werden entweder in ihrem eichnlichen Zustande, als Samenkörner in den Boden gebracht, worin sie bestimmt sind sich vollkommen zu entwickeln, oder sie werden an einem andern Orte gesäet, und werden dann in ihrem entfalteten Zustande, als junge Pflanzen, in den Boden übersetzt, worin sie ihre Ausbildung vollenden sollen.
- 3. Das erstere, fo wie den vordern Theil bes zweiten Berfahrens heißt man Saen; bas lettere Ueber-fetzen.
- 4. Alle Pflanzen überhaupt werden durch Samen fortzgepflanzt. Die Natur hat aber einigen Gewächsen das Vermögen gegeben sich auch auf andere Weise zu vermehren, durch Wurzeltriebe, Knospen u. f. w. Getreidepflanzen und Futterzewächse werden aber nur durch Samenkörner fortgepflanzt, mit Ausnahme der Kartoffeln, die man vortheilhafter durch ihre Wurzelknollen erzeugt.
- 5. Nicht immer ist es vortheilhaft, die Pflanzen da stehen und fortwachsen zu lassen, wo sie aus ihren Samen aufgegangen sind; nur wo die Pflanzen einen dichten Stand lieben, oder vertragen, und nebstbei schnellwüchsig sind, sindet dies Versahren Statt; wo aber die Pflanzen weite Zwischenraume bedürfen, in der Jugend keine Kalte verstragen und langsam wachsen, macht ihre Kultur weniger Mühe, wenn wir sie erst auf einem Samenbeete erziehen, und sie in den frisch zubereiteten Boden dann übersehen, wenn sie mehr erwachsen sind.
- 6. Da wir in diesem Abschnitte zeigen wollen, wie die Pflanzen in den Boden zu bringen find, in welchem sie bestimmt sind sich auszubilden; so wollen wir zuerst die

Regeln der Saat überhaupt vortragen, und zulest auch die Bortheile des llebersetzens, und das Berkahren bei dem selben auseinandersetzen.

- 7. Wenn wir den höchsten Gewinn von unserem Boben beziehen wollen, so ist es nothwendig, daß er mit einer angemessenen Anzahl von Pflanzen bedeckt sep, und
  daß diese den vollkommensten Grad der Ausbildung erreiden. Es kann aber das Erstere nur dann erlangt werden,
  wenn wir einen lebendigen Samen in den Boden bringen;
  wenn wir ihn da in eine Lage versepen, daß er keime und
  fortwachse; und wenn wir eine angemessene Anzahl von
  Pflanzen, und gleichförmig vertheilt hervorzubringen uns
  bemühen.
- 8. Es zerfallt baber die Lehre der Saat in folgende Unterabtheilungen:
  - a. Bon ber Muswahl des Samens.
  - b. Wie tief bas Samenforn unter die Erde zu bringen fen.
  - c. Wie groß bie Unjahl ber Samenkörner fenn muffe.
  - d. Belches Berfahren bas Zwedmäßigfte fen, die Samenkörner unter die Erde zu bringen.
  - e. Wann gefaet werben muffe.
  - f. Bon den Bortheilen des Uebersegens, und dem Berfahren bei demfelben.
    - a. Von der Auswahl des Samens.
- 1. Das zur Aussaat bestimmte Samenkorn muß keimfahig, das heißt lebendig fenn; es muß alle Rennzeichen der vollkommenen Ausbildung und Gesundheit an sich haben; und muß von Pflanzen genommen werden, die sich

durch ihre Größe, Starte und vollfommenste Ausbildung vor den Hrigen auszeichnen, muß dem Klima und der Dertlichkeit angemessen, und muß bis zur Zeit der Saat zwedmäßig ausbewahrt worden senn.

- 2. Die Reimfähigkeit des Samenkorns laft fich nicht von außen erkennen, und wenn wir uns hierüber überzeugen wollen, so mussen wir den Samen befeuchten und der Warme aussehen, wodurch er zum Reimen bewegt wird, wenn er noch Leben in sich hat.
- 3. Die Reimfähigseit der Samenkörner ist entweder nie vorhanden, oder sie geht auf verschiedentliche Beise wieder zu Grunde.
- 4. Viele Samentorner haben eine so hinfällige Keimsfähigkeit, daß sie nur wenige Tage oder Bochen dauern.

Diesem Umftande muffen wir es jufdreiben, daß nie alle Körner keimen, wenn fie auch jung, und von fehr vollkommenen Pflanzen genommen worden find.

- 5. Die Reimfähigfeit geht ferner ju Grunde, durch Alter, burch Erhipung, durch Daffe, durch Gabrung.
- 6. Die Samenförner behalten ihre Reimfähigkeit nur eine bestimmte Zeit, und verlieren fie nach berselben. Die öhlhaltigen, mit einer genau schließenden, dichten Hulle umgebenen Körner behalten fie am langsten, die Hulfenfruchte am fürzesten.

Lein, Mohn, Rraut und Rubensamen dauern viele Jahre; so behauptet man, daß der Adersenf und der wilde Rubsen selbst unter der Erde lange Jahre verborgen liegen könne, ohne seine Reimfähigkeit einzubüßen. Die Getreidekörner dauern kaum langer als drei bis vier Jahre, und die Bohnen haben oft schon nach 11/2 Jahren ihre Reimfähigkeit verloren.

7. Wenn man die Samenkörner erhigt, entweder um fie abzutrodnen, oder um fie leichter von ihren Gulfen gu befreien; fo bugen fie ihre Reimfähigkeit darüber leicht ein.

In Aurland wird bas Getreibe geborrt, und bei uns geschieht dies manchmal beim Alee, ber so ichwer aus seinen hale sen zu bringen ift. — Solcher Aleesame sieht gut aus, und ift doch todt.

- 8. Durch Raffe geht das Leben der Samenförner auch ju Grunde. Wenn namlich die Körner eine Weile unter Baffer liegen, und dann getrochnet werden; so haben fie ihre Keimfähigkeit verloren.
- 9. Durch Gabrung verlieren sie ihr Leben am häufigften. Wenn sie noch nicht vollkommen ausgetrocknet in großen Sausen aufgeschichtet liegen, so entsteht in denselben
  eine Gahrung; der Hausen erwarmt sich, und ohne daß ein Verderbniß nachfolgt, weil zu wenig Wasser vorhanden ist, um die Gahrung fortzusehen, so ist doch die Reimfähigkeit verloren gegangen,

Ueber Deer getommenes Getreibe ift zwar nicht immer, aber boch häufig tobt, und es ift allezeit febr gewagt von Getreidehandlern Saattorn zu taufen, weil fie ihr Getreibe in großen Saufen aufgeschichtet haben.

- 10. Das Saatforn muß alle Rennzeichen ber Bollfommenbeit und Gefundheit an sich haben.
- 11. Diefe Kennzeichen find : Die Korner muffen groß, glangend, ausgespannt und geruchlos fenn.
- 12. Sind sie groß; so ist dieß ein Beweis der Boll- tommenheit der Ausbildung, und der reichlichen Ernährung des Mutterstodes. Sind sind glanzend und ausgespannt; so deutet dieß Vollkommenheit der Ausbildung und Gesundheit an; denn nur kranke, halbgenährte und unvollkommen ausgebildete Körner sind glanzlos oder gar eingesschrumpft. Und wenn sie geruchlos sind; so ist dieß ein Besweis, daß sie gesund, gut eingebracht, und zweckmäßig aufe bewahrt worden sind.

Riecht bas Saatkorn, so war, ober ift es noch in jener Gabrung begriffen, wobei sich Schimmel erzeugt, und derlet Kornner find entweder todt, oder haben nur ein schwaches Keimvermögen; in diesem Falle ist der Geruch schimmlig. Ift er aber nach faulen Giern riechend; so ift Brandstaub darunter.

- 13. Das Saatforn foll von Pflanzen genommen werben, die sich durch ihre Größe, Stärfe und vollkommenfte Ausbildung vor den übrigen auszeichnen.
- 14. Ift ber Bedarf an Samen nicht groß; so zeichnet man jene Pflanzen aus, die in ihrer Art, und unter den übrigen die vollsommensten sind, und bewahrt ihre Samen-körner, die man besonders gut auszeitigen ließ.
- So verfährt man in Garten, und jum Theil auch bei ber Feldwirthschaft, g. B. beim Rraut, bei ben Krautruben, Ruben, Mohren, beim Mohn, Tabat u. f. w.
- 15. Ift der Bedarf an Samen aber groß; fo lagt man jene Aeder, die sich durch die Bollfommenheit und Reinheit der Frucht auszeichnen, vollfommen auszeitigen, und trachtet sie vor allen in einem wohl ausgetrochneten Zustande in die Scheuer zu bringen.

Der Schnitt beginnt, ebe noch die Früchte auf allen Aeckern, die mit benfelben bestellt sind, gang abgezeitigt sind; benn man wurde in größern Wirthschaften durch den Aussall zu viel verlieren, wenn man erst dann anfangen wollte zu schneiben, wenn die Körner hart sind. Das zur Saat bestimmte Feld läßt man auf die Leste, damit die Körner ganz und gar abreisen können, und wenn wir hierbeg auch etwas mehr durch den Aussall verlieren; so gewinnen wir aber dafür ein gesundes, und mit einem starken Keimvermögen versebenes Korn.

16. Selbst erzeugtes Samengetreibe ift immer das beste, nicht weil es das vollkommenste in seiner Art ist, denn es kann häusig vom fremden übertroffen werden; sondern weil wir sowohl von seiner Keimfähigkeit, individuellen Bollkommenheit. Gesundheit, als auch davon überzeugt sind, daß es für die gegebenen Verhältnisse des Klimas und Bodens passend sep.

- 17. Fremdes Getreide barf nie ausgesaet werden, aus fer man hat sich zuvor von der Keimfähigkeit der Körner überzeugt.
- 18. Mangelt und eigenes Saatkorn; so muffen wir nur aus folchen Gegenden Samen nehmen, die mit der unseren die größte Aehulichkeit haben, und wenn dieß nicht möglich ist, nur aus kalteren, nie aber aus warmeren Gegenden denfelben hohlen.

Der Gebirgsbauer barf nicht hafer ausfaen, ber in ben warmen Gegenden des Landes gewachsen ift, weil er ihm ju fpat reif wird, indem er mehr Barme gewohnt ift, und fie fordert; mogegen wir in den Gbenen den Webirgshafer ohne Unftand baven konnen, ja den Bortheil davon haben, daß er fcneller reift, wie unfer gewöhnlicher. Wenn wir Dais aus Sprmien, und den Gegenden der untern Theys bei uns hier bauen, fo erhalten wir Pflangen, die viel großer machfen, fpat bluben, und wenn der Commer nicht befonders gunftig ift, nicht gur Zeitigung tommen; mahrend der Dais aus dem hochgelegenen Gailthale bier um Rlagenfurt um 8-14 Tage fruber reift, als unfer gemöhnlicher. In den Moorgegenden darf man nicht Getreibe genohnlicher. In den Mobrgegenden dar man nicht Getreide aus Sandgegenden anfäen, wenn man nicht häusigen Miswachs von demselben erleiden will; man muß aus ähnlichen Gegenden Samen kommen lassen. Der Grund dieser Erscheinungen liegt darin, daß die Pflanzen sich allgemach an die Umgebungen gewöhnen, in denen sie durch mehrere Generationen hindurch sich besinden, und eine Abart hervorbringen, die nur für diese Gegenden sich eignet. Darum ist es möglich, fremde Pflanzen allgemach an ein anderen Alima und an einen anderen Boden zu gewöhnen, wie ein nerfürlichen Gendung ist mehr mit die Abstigiungen zwis als ihr naturlicher Standort ift, wenn wir die Ubftufungen gwis schen diesen und den unsern allgemach durchgeben; vorausgesett, daß Klima und Boden ihren Forderungen nicht völlig entgegenges fest fepen.

19. Wenn man mit Brandstaub verunreinigtes Getreibe auszufäen genöthiget ist; so hat man gefunden, daß fast meistens wieder ein Theil der davon erwachsenen Pstanzen mit dem Brande befallen worden. Da man die Ursache dies ser Erscheinung dem beigemengten Brandstaube zuchrieb; so suchte man denselben vor der Unssaat durch das Einweischen der Körner in Laugensalz und metallische Sakaustosungen zu zerstören, und weil man oft fand, daß die auf diese

Urt zubereiteten Saattorner gesunde Pflanzen lieferten, die nicht vorbereiteten aber mehr oder weniger brandige; so glaubte man zu dem Schlusse berechtiget zu senn, daß das Einbeigen der Saatforner in solche Flussigkeiten die Pflanzen vor dem Brande bewahre.

20. Da es aber viel wahrscheinlicher ist, daß der Brand eine Krankheit ist, die zum Grunde ihres Entstehens sowohl eine Disposition im Keime selbst, als auch eine der Entwicklung dieser Krankheit besonders günstige örtliche Lage und Jahreswitterung erfordert, und daß nicht die von außen am Korne klebenden Brandstaubkägelchen diese Krankheit Verursachen; und da man häusige Erfahrungen hat, daß alles Einbeigen nichts nütze, so müssen wir andere Mittel gegen diese verderbliche Krankheit anwenden, die sicherer zum Ziele führen.

Das Einbeigen der Saatkörner vor dem Ausfaen in Sals peterauftölung, in Dehltrestern u. f. w. ift ein uraltes Berfahren, das man aber nicht zur Abwendung von Arankheiten, sondern nur zur Beforderung des Wachsthums anwandte:

Semina vidi equidem multos medicare serentes, Et nitro prius et nigro aspergere amurca. Virgil. Georg.

Roch gegenwartig rühmt man das Einweichen der Saat in, Mistjauche, und wenn man den Lobpreisern dieset Verfahrens glausben wollte; so hätte man davon so vielen Ruken, als wenn das Jeld zur Salfte wäre frisch gedüngt geworden. — Das die Eier keine Rahrung zu sich nehmen, weiß Jedermann; eben so, das das Samerkorn bloß Wasser bedarf, um zu keinmen. Es ist also abzeschmadt zu glauben, das dies Versahren irgend einen anderen Boutheil, als des geschwinderen Reimens gewähre. Ueberdieß ist dies Einweichen in Missiauche gefährlich, denn wie sie nur etwas konzentrit ist; so wirkt sie schleunig tödtend auf das Getreide, wie ich beim Rocken selbst mich überzzeugte; und wenn der Regen die Saat unterbricht; so kann das eingeweichte Korn nicht gesalt werden, und wächst entweder aus, ober wird im Beginnen der selben gezemmt, und verliert darüber die Keimfähigkeit. — Das man eingweichtes Getreide nicht mehr mit Maschinen saen konne auf das es auch beim Breitwürsigssen einen großen Unterschied auf die Luantität der Saat mache, ob man ausgeschwollene Körnner, oder natürlich große auswerse, leuchtet von selbst ein.

Brand beim Weißen gebraucht. Ralt und Afche find die haupts mittel, und weil man die Idee hatte durch derlei Beißen den masteriellen Arankheitsstoff zu zerftoren; so glaubte man noch stärker wirkende Mittel anwenden zu muffen. Aupfervitriol, Operment, selbst weißer Arfenik wurden gebrancht. Es gibt Gegenden, wo man kein Korn Weißen ausstätt, ohne ihn zuvor in einer eigenen Beite eingeweicht zu haben, wogu tausend verschiedene Rezepte vorhanden sind; anderswo kennt man wieder von diesem gangen

Berfahren nichts.

Der Graf Pobewils erzählt (Birthschaftserfahrung. I. Thl. S. 59.), daß sich auf seinen Feldern, auf der hohe der Guter Gu som und Platkownie Brand zeigte, als wie man ansing Beigen auf Weigen zu bauen, welche Krankheit aber auch sogleich wieder verschwand, als man mit dieser Fruchtsolge aufborte. Er und sein Bater kalkten nie, ja sein Bater versuchte es sogar einmal brandigen Weigen aus der Reumark auszufäen, und erntette gesunden. "Gin Beweit, a sagt er, "daß der "Brand bloß einem gestörten Wachthume zuzuschreiben ist, durch "unrichtige Wahl des Acers, schlechte Düngung, oder nachläswisse Westellung entstehet, und sich hernach, wie die Seuchen der "Menschen und Thiere durch Austeckung fortpflanzt. — Das lekstere steht zu erweisen, denne es ist uns wahrscheinlicher, daß ein Samenkorn, das wirklich eine Disposition zu dieser Krankheit in sich trägt, dennoch eine gesunde Pflanze liesern wird, wenn es in einen angemessenen Standort zu siegen kommt, und eine geshörige Witterung während seines Wachthumes hat.

herr Flor d'e erzählt (Magazin für die neuesten Entdeckungen in der gesammten Raturkunde. Berlin, 1810. IV. Jahrg. IV. Quart. &. 305.) eine Beobachtung, die diese unsere Meinung volldommen bestätiget. Ein Bandwirth besäte einen Ader, der ganz gleich zugerichtet und gedüngt worden war, an einem Tage ganz mit Weiben, der in Salzlauge und Kalk gelegen hatte. Die eine Halfte des Aders lag aber etwas höher, als die andere, und war daher trochner. — So weit die Erhöhung reichte, trug der Ader den besten, gesundesten Weiben, die niedrige kuchte Halfte war aber durchaus brandig. — Es entseht daher der Brand mehr von äußern Ursachen, als durch die Vererbung, und die Beiben können nicht als ein Präservativ dagegen angesehen werden.

ar. Mehr sichere und vernünftigere Mittel gegen ben Brand bes Setreides sind jene, wenn wir den Acer fo fehr als möglich vom stauenden Wasser befreien, wenn wir früh san, und wenn wir jährigen und auserlesenen Samen hiezu mablen.

Idhriger Weiben bringt oft weniger brandige Frucht bervor, als neuer: eine Erfahrung, die alle Landwirthe kennen. 36 schwahl des Samens ju, daß ich nur in seitenen Jahren, und bann nur unter besonders ungunftigen Berhältniffen den Brand in meinen Aeckern bemerkte. Es ift schwer zu erklären, warum ein Jahr alter Samen weniger oft vom Brande leidet, als frisch geernteter, wenn wir nicht annehmen, daß die schwächlichen, zum Brande vielleicht geneigten Samenkörner in dieser zeit ihre Reimsschaft verloren haben, oder einen so schwachen Trieb machen, daß derlei Pflanzen über Winter zu Grunde gehen. — Bielleicht liegt eben in dieser zerstorenden Wirtung der Bortheil des Eindeitens, daß auch dadurch diese schwächern Reime in den Kornern getodtet werden.

22. Daß die Samentorner ihre Reimfähigfeit bis zur Zeit der Saat nicht einbugen, wird verhutet, wenn wir besorgt find, fie auf einem trodnen Orte in einem trodnen Zustande zu erhalten.

Das halmgetreide bleibt am sicherften troden und teimfabig, wenn wir es unausgedroschen in der Taffe liegen lassen, oder wenn wir es der Mause wegen ausdreschen lassen muffen, wenn wir es dann famint der Spreu in den Raften schütten. Samen-Mais muß in Rolben bis zur Saatzeit hangen bleiben.

- 23. Beil aber in jeder Aehre oder Hulfe Körner von ungleichem Werthe vorhanden sind, und wir nur die schönsten und vollsommensten zur Saat gebrauchen wollen; so mussen wir diese von den minder vollsommenen scheiden. Dieß geschieht, indem wir durch Wersen oder durch die Begemühle die leichteren von den schwereren Körnern abscheiden; und da auch im reinsten Acter immer noch etwas Untraut mit auswächst; so muß der Samen desselben jest vom Saatgetreide durch dieselben Mittel und durch Siebe abgeschieden werden.
- b. Bie tief bas Samentorn unter bie Erbe gebracht werden muffe.
- 1. Jebes Saatforn muß fo tief in die Erbe gelegt werben, daß es alle die Bedingungen erfüllt findet, von denen bas Keimen sowohl als das Fortwachsen der Pflanze abhängt.

- 2. Zum Keimen der Samenkörner ift erforderlich: ein schickliches Maß von Wasser und Warme; fo wie daß die atmosphärische Luft von den Körnern nicht abgesperrt seg.
- 3. Wenn das gekeimte Korn fortwachsen foll; so ist außer dem Lichte und der Nahrung, welche die Pflanze erst später bedarf, wenn sie bereits Wurzeln und Blätter gebildet hat, anfangs noch erforderlich, daß Wasser, Wärme und Luft so lange auf den Keim in einem schiedlichen Maße einwirken, die die junge Pflanze sich sowohl über als unter der Erde genügend entfaltet hat, und dadurch vor dem Verdorren geschügt ist.

Denn mas nüst es uns, wenn der oberflächlich ausgestreute Samen bei gunftiger Witterung auch wirklich keimt, wenn er fpatter wieder bei trochnem Wetter verdorrt, weil seine ausgetriebenen Wurzeln noch zu wenig tief in die Erde eindringen konnten, um vor dem Austrochnen geschüst zu sepn.

- 4. Hieraus erhellet, daß die Samenkörner nach Verschiedenheit ihres Bedarfes an Feuchtigkeit und Warme, und
  nach Verschiedenheit des Bodens und der Saatzeit bald mehr
  bald weniger tief in die Erde gelegt werden muffen, wenn
  sie so schleunig als möglich keimen und fortwachsen sollen.
- 5. Je feichter die Samenkörner unter der Erde liegen, je stärker wirkt auf sie die Wärme, und um so freier geniesten sie der Luft; und da sie nur eine geringe Menge von Feuchtigkeit bedürfen, die entweder schon im Boden vorhanden ist, oder mit Gewißheit erwartet werden kann: so erhellet hieraus der Norzug, den eine seicht liegende Saat vor einer tiefer liegenden bei gleichen übrigen Verhältnissen hat.

Die seichte Saat kommt bei einem gehörigen Grabe der Feuchtigkeit des Bodens schnell jum Borschein; eine schnell aufgehende Saat hat aber wesentliche Borzüge vor einer langsamen; denn es bleibt ihr mehr Zeit sich zu bewurzeln, ehe sie durch die hise des Sommers zum Schossen getrieben wird. Die seichte Saat bedarf weniger Korner, weil ihrer weniger am Aufgehen

verhindert werden; sie gibt gesundere Pflanzen, weil die aus der Tiefe emporsteigenden Reime oft ihre ganze Rraft dadurch erschöppfen, und dann entweder sogleich absterben, oder nur einen geringen Wurzelstod und eine ichmächliche Pflanze bilden; denn dem Samen ift von der Ratur nur so viele Rahrung beigegeben, als hinreichend ift seinen Blattkeim und seine Erstlingswurzel zu ente wielen Muß er aber alle Rahrung für den unterirolichen Stans wieln Muß er aber alle Rahrung für den unterirolichen Stans wie berzehren; so bleibt ihm nichts für das Blatt und die Wurzel, und die Pflanze geht ein, oder sie kummert. Zum Belege dieser Behauptung mag der von mir angestellte, und in meinem Werke: über die Austur des Wais, erzählte Bersuch dienen.

In ein Gartenbeet, das ich nach dem Umftechen und Absrechen wieder glatt und fest niedergetreten hatte, legte ich am 19. Juni 1807 nach einem vorausgegangenen warmen Regen eilf Korner vom weißen, spatreifen Mais mittelft eines Stockes in eine verschiedene Tiefe, um die Geschwindigkeit des Aufkeimens zu beobachten; und die schiestele der Saat für derlei Ber-

baltniffe zu erforschen.

Nro	. 1	lag	unter	b. Erde	1	Boll;	łan	n jum	Borfdein	паф 8 <sup>1</sup>	/2 Tag.
		, »	*	<b>&gt;</b>	11/	2 30		×	»	<b>y</b> 9	
3)	3	»	×	y	2	<b>*</b>	»	>	<b>y</b>	» 10	· »
»	4	<b>&gt;&gt;</b>	>	•	21/2	. >	*	¥	v	» 11 <sup>1</sup>	/2 >
*	5	*	>>	y	3	y	×	y	¥	<b>y</b> 12	
»	6	. 39	>>	7	31/2	, »	. <b>3</b> )	>	•	» 13	×
•	7	<b>&gt;&gt;</b>	»	*	4	y	<b>'</b>	»	*	» 13 <sup>1</sup>	/2 >
		<b>&gt;&gt;</b>	>>	, <b>x</b> )	41/2	, <b>3</b> 0	>	»	¥	» —	- »
•	٠ 9	*	y	`x	5	»	<b>3</b> >	» ′	<b>30</b> .	<b>»</b> —	- >
×	1 Ó	*	»	>>	51/2	, »	»	>	*	» 161	/2 >
>>	11	*	v	»	6,	<b>&gt;&gt;</b>	>>	<b>»</b> .	x)	» —	- »

Die Nummern 8, 9 und 11 grub ich am 11. Juli, nach 22 Tagen, aus der Erde, und fand, daß 8 noch einen Zoll hoch zu treiben gehabt hatten, um auf die Oberstäche der Erde zu kommen. Nro. 9 und 11 hatten zwar auch gekeimt, allein ihr Trieb war so gering, daß sie noch drey Zoll unter der Oberstäche stanben. Nro. 10 kam zwar nach 17½, Tagen hervor; allein die Spihe des jungen Blattes blieb nur 6 Tage grün, und sing dann

an abzudorren.

Es gibt keinen Bersuch, der klarer den Northeil einer seiche ten Saat in einem nicht zu losen und fest niedergetretenen Boden erwiese, als dieser. Je oberstäcklicher der Same mit Erde bes deckt war, je schneller kam der Keim zum Vorschein, und je flärsker ward in der Folge der Stamm. Je tieser der Same lag, je länger dauerte es, bis sich sein Keim über die Erdoberstäche erhob. 4 Joll war für den Mais schon zu tief, und muß es noch mehr für kleinere Getreibekörner seyn. Zwar kam er aus dieser Tiese noch zum Vorschein, allein in der heißen Jahrszeit, im Juni, als ich stesen Versuch anstellte, erst am 15ten Tag; in kühlen Frühlingen wäre es wohl 18—20 Tage hergegangen. Muß der Same unter der Erde zu lange Blattkeime treiben, so fangen sie

an sich zu verdrehen, sie werden bleichsichtig, und sterben entweder ab wie Nro. 10, oder bilden schwächliche Pflanzen, wie die Nro. 7 und 10. Einen ähnlichen Beksuch erzählt Dr. Petrt von Theresienselb in Oesterreich in Andre's öton. Reuigkeiten, Aprill 1818. Er saete Rocken im Oktober 1817, und fand Folgendes:

Tiefe der Saa 1/2 300.		mtzum ach 11	Anjahl der Pfl			
1 »	3	12	<b>»</b>	•	8 <b>∕</b> ₃	
2 <b>»</b> '		8	<b>y</b> .		1/4	
3 · »	. 3	20	<b>»</b> .		6/8	
4 »	, x	21	»	,	4/2	
Ė »	· x	22	¥		3/0	
6 »		» ′23	» ·		1/4	

Der Burgelftock bildet sich immer nur jundoft unter der Oberfläche der Erde, und wenn wir die Rorner tief legen, so treiben diese erft ihre Reime jur Oberfläche, und bilden in einer naheren Berührung mit der Luft die Seitenafte. Rie wird man finden, daß sich die Saugwurzeln von unten nach bben ansehen;

ftets findet das umgetehrte Berhaltnis Statt.

Jum Beweise dieser unserer Behauptung mag hier die interessante Untersuchung des herrn Ugagy in Andre's blon. Reuigk. Juli 1817. 76. dienen. — Zwischen dem 5. und 15. Juni 1817 untersuchte er auf den besten Nedern, wo aber die Saat landüblich untergeadert worden war, bei verschiedenem Getreibe wie tief die Wurzelstode in der Erde ftünden, und welchen Einssus die verschiedene Tiefe auf die Bildung der Halme haben wurde. Er hat seine dießfällige Ersahrung in der folgenden Tasbelle ausgedrückt:

· Benenuung	Die Burgelftode ftan- ben in der Erde					Diese erzeugten im Durchschnitt halme.			
der Fruchtgattung.	bis : Boll tief.	Dis 1 1/2 Boll tief.	bis 30U tief.	bis 2 1/2 Boll tief.	Summe.	Bon ber er, ften Rubrif.	Bon ber zweis ten Rubrit.	Bon ber brits ten Rubrif.	Con ber vier: ten Rubrie.
Bom Binter- Roden	742	221	32	5	1000	23/6	12/7	1	1
Bom Winter. Beiten Bom Gommer.	765	215	17	_	_	34/7	21/8	1	-
Beiben Bon der Som-	645	304	42	9	-	41/6	23/5	1 1/14	1
mer:Gerfle.		317	41	11	-	33/5	13/4	1	1
Bom Commer: Pafer	672	241	64	23	-	11/2	1	ı	2

Man ersieht aus derfelben, daß 2/3 bis 3/4 aller diefer Getreidepfianzen ibren Wurzelstod nur einen Boll unter der Erde
hatten, und daß gerade diese Pflanzenstode die meisten Halme
getrieben hatten; 1/4 der Pflanzen hatte ihre Wurzelstode nur
1 1/2 3oll tief, und hatte schon um die Halfte weniger Halme,
wie die erstern; 2 3oll tiefe Wurzelstode fand man nur bei 4 von
100, und 2 1/2 3oll tiefe nur bei 9 von 1000, die aber immer
nur einen Halm getrieben hatten, während die ersten beim Roden
und Weißen 2 3/5 bis 4 1/6 Halme zeigten.
Dieraus erhellet, daß die seichtere Saat, wenn sie nur in

hieraus erhellet, daß die seichtere Saat, wenn fie nur in so fern mit Erde gedeckt ift, daß das Rorn keimt, und daß der Reim vor dem unmittelbaren Jutritte der Luft geschüßt ift, Borguge vor der tiefer gelegenen Saat habe, weil die seichtere Saat schneller emporkommt, und in der Folge ein kraftigeres Wachsthum außert, als die tiefer gelegte, die entweder gar nicht mit ihren Reimen zur Oberstäche kommen kann, oder nur eine schwächs

liche Pflange hervorbringt.

6. Sroße Samenkörner muffen bei gleichen übrigen Berhaltniffen tiefer gelegt werben, als kleinere, weil fie mehr Feuchtigkeit bedurfen, als die kleineren, und einen ftarkeren Reimtrieb machen.

Bohnen, Erbsen, Mais, Faseolen, Ruffe und Raftanien muffen tiefer in den Boden kommen, wenn sie keimen, und in der Folge nicht wieder verdorren sollen, wie Weihen und Rocken, und diese beiden tiefer, wie Ruben, Riee und Mohn, die nur mit einer gar seichten Erdschichte gedecht werden durfen, wenn sie zum Reimen und Wachsen kommen sollen.

- 7. Im thonigen Boden muffen die Saatkorner bei gleichen übrigen Berhaltniffen feichter, im fandigen oder torfigen Boden aber tiefer gelegt werden.
- Es halt der thonige Boden mehr die zum Reimen erforderliche Jeuchtigkeit an, und lagt die Warme nur schwer in sich eins bringen; barum muß das Samenkorn weniger damit gedeckt senn, als im Sand und Torf, wo die Feuchtigkeit oberstächlich sich so leicht verstüchtiget, und die beide dem Eindringen der Barme sich weniger widerseben: denn der Sand erhibt sich stark, und der humose Boden saugt die Warme sehr in sich.
- 8. Das Klima und die Iahredzeit, so wie die Witterung mahrend der Saatzeit hat ebenfalls Einfluß auf das seichter oder tiefer Legen des Samens. Je warmer, trockner, vorzüglich aber windiger das Klima ift, je tiefer muß

unter übrigens gleichen Verhaltnissen die Saat gelegt wersben. Nasse und kalte Witterung erfordert ein seichtes; trogene, heiße Zeit ein tieferes Unterbringen des Samens. Im Frühlinge kann es oft gerathen seyn die Saat etwas tiefer unterzubringen, während die Herbstfaat bei gleichen übrigen Verhaltnissen immer seichter gelegt werden muß.

- 9. Eine feichte Saat nennt man jene, die nur mit einer halb Zoll' dicken Erdschichte bedeckt ist; eine mitteltiefe Saat, wo die Erddecke einen, die anderthalb Zoll dick ist; und eine tiefe Saat jene, die von anderthalb bis drei Zoll in die Tiefe geht. Die erste paßt für die kleinkörnigen Saaten, die zweite für die meisten Getreidearten, die lettere nur für Steinfrüchte, und für größere Getreidekorner in einem heißen Klima und leichten Boden.
- e) Bie groß die Anzahl der Samenkörner für einen gegebenen Raum fenn muffe.
- 1. So viele Körner sollen auf dem gegebenen Ranme der Erde anvertrauet werden, daß daraus eine so große Unjahl von Pflanzen erwachse, als hinlanglich ist, um den Baden damit zu bedecken, ohne daß aber eine die andere in ihrer vollkommenen Ausbildung hindere.

Wir wollen die größtmögliche Anzahl von Pflanzen auf dem gegebenen Raume hervorbringen; allein nur die größtmögliche Anzahl solcher Pflanzen, die für die gegebenen Verhältnisse die vollommensten sind. Soll sich aber die Pflanze vollommen entwickln, so muß ihr ein angemessener Raum für ihre Murzeln und Blätter gegönnt sepn, und wir dursen daher nicht mehr junge Pflanzen auf demselben aussehen, als solche verhältnismäßige Raume auf der Fläche vorhanden sind.

2. Die Anzahl der auszustreuenden Saatkörner hängt daher ab von dem Umfange, welchen jede einzelne daraus erwachsende Pflanze zur Entwicklung ihrer Wurzeln, Ueste, und Blätter unter den gegebenen Verhaltnissen nothwendig hat.

- 3. Soll die Anzahl der Saatkorner, Reime, ober jungen Pflanzen für einen gegebenen Raum bestimmt werden: fo muß man den relativen Raum kennen, den die Pflanzen in ihrem erwachsenen Zustande unter bestimmten Verhalt-nissen nothwendig haben.
- 4. Die Größe des nothwendigen, relativen Raumes einer jeden Pflanze hangt ab, von der Menge und der Auflöslichkeit der im Boden befindlichen pflanzennahrenden Materie; von der physischen Beschaffenheit des Bodens, in wie fern dieselbe der Natur der Pflanzen mehr oder weniger angemessen ist; von der Vorbereitung des Bodens; von der Pflege, welche die wachsende Pflanze erhält, und von der Zeit, die derselben zu ihrem Wachsthume gewährt ist. Außer diesen hungt die Größe der Saat in der Ackerwirthschaft noch ab, von der Art den Samen unterzubringen, und von der Gute des Samens.
- 5. Je größer die Menge von pflanzennahrender Materie in einem auflöslichen Zustande im Boden ist, je mehr werden die Pflanzenwurzeln davon einsaugen, um so mehr wird das organische Produkt bei gleichen übrigen Berhältnissen dadurch vergrößert, und um so größer muß der relative Raum seyn, den jede einzelne Pflanze bezdarf; und umgekehrt, je kleiner die Menge von auslöslicher pflanzennahrender Materie im Boden ist, je schmächtiger ist das Wachsthum der Wurzeln und des ober der Erde bessindlichen Pflanzentheils, und je kleiner ist der Raum, den die Pflanze in ihrem erwachsenen Zustande gegen die ersstern, bei gleichen übrigen Verhältnissen bedarf.

Wenn wir ein Weisenkorn in ein wohlgedungtes Gartenbeet feben: so erhalten wir eine Pflanze mit 30 und mehreren Salmen, die einen Raum von einem halben Quadraffuß und mehr einnimmt, und untersuchen wir dagegen den Umfang biefer Pflanzen auf Uedern, so werden wir finden, daß sich ihre Bestäudung bei gleichen übrigen Berhaltniffen in demfelben Grade vermindert, als bie Meder magerer find; fo bag fie miftlerweile nur mehr einen einzigen halm austreiben, wenn fie auch nicht beengt fteben.

6. Frifch gedüngter, oder überhaupt fraftiger Boden muß daher schutterer, magerer Boden aber dichter befaet werden.

Man follte nicht glauben, daß es möglich fen die Richtig= feit diefer Gage (5. 6.) ju vertennen, und doch findet man nicht fomobl einzelne Landwirthe, ale gange Gegenden, die ein entgegengefestes Berfahren als nublid und bortheilhaft erachten, und fetten Boden dicht, mageren aber ichutter befaen. Grunde ihres Berfahrens führen fie an, daß fraftiger Boden viel, magerer Boden aber nur menig abtragen tonne; und bag man baber dem erftern viel, dem zweiten meniger Pflangen gur Ernahrung übergeben muffe. 216 wenn Die Pflangen berumlaufende Thiere maren , Die ihre Nahrung von allen Theilen des Feldes hohlen konnten ; und als ob das Bachsthum der Pflangen nicht eben fo gewiß dadurch gehemmt murde, wenn man fie gu bicht aneinander ftellt, als es gewiß ift, daß fich die Thiere gegenfeitig erdruden und todten wurden, wenn man fo unfinnig mare, fie fo nabe aneinander gu ftellen, daß fie fich gu fehr beengten. Auf einer magern Beibe haben freilich nur wenige Thiere Rahrung, und auf einer uppigen Beide ungleich mehrere ; Das ift aber tein Beweis, daß auf einen fetten Uder viele Pflangen, und auf einen magern weniger Pflangen follen gefaet werben; denn die Pffangen bleiben im Boden geheftet, und ihre Burgeln nehmen beim Mangel an Nahrung nur einen kleinen Raum ein. Wenn der magere Boden auch noch fo bunn befaet mird, so liefert er doch nur immer schmächtige Pflanzen, weil diese auf Den bestimmten Raum angewiesen find, und nicht weiter ber Rahrung beziehen konnen, ale ihre Burgeln reichen; mahrend auf magern Beiden die Thiere dennoch mohl genahrt merden konnen, wenn fie nur in Bleiner Angahl auf demfelben fich befinden, meil fie einen großen Raum taglich abweiben, bon bem fie einen verbelinigmäßig Eleineren gebraucht haben murden , menn er pfangenreicher gemefen mare. In Diefem letteren Falle batten Dann mehrere Thiere Rahrung barauf gefunden.

7. Je mehr die phyfische Beschaffenheit des Bodens der Natur der zur kultivirenden Pflanze zusagt; je mehr wird bei gleichen übrigen Berhaltniffen ihr Wachsthum begunftiget, und je geringer darf der Boden besäet werden, weil jede einzelne Pflanze mehr Raum einnimmt; und ums gekehrt, je weniger der Boden der Pflanze zusagt, je dichtet

muß er befaet werden, benn jebe einzelne Pflanze bleibt in einem folchen Berhaltniffe fleiner und schmachtiger.

Wenn man Weigen und Gerfte in einem zu wenig bindigen Boben fultivirt; fo muffen biefe Früchte dichter gefaet werben, als in einem mehr bindigen Boden.

8. Die Vorbereitung, welche der Boden durch die Urbeiten der Beackerung erhalten hat, ist für das Gedeihen der hinein versesten Pflanzen von den wichtigsten Folgen, und je zweckmäßiger und vollkommener der Boden zur Saat vorbereitet worden ist, je weniger finden die Pflanzenwurzeln hindernisse sich allenthalben hin zu verbreiten, und je größer ist das Wachsthum jeder einzelnen Pflanze bei gleichen übrigen Verhaltnissen, und je schütterer darf der Ucher befäet werden.

Rur der tief gepflügte Boden macht in hinsicht der schiftsteren Ausfaat eine Ausnahme. Je tiefer der Boden gelockert worden ist, je dichter kann er bis zu einer gewissen Granze bez satt werden; denn da jede einzelne Pflanze ein bestimmtes Maß von Wurzeln haben muß, wenn sie eine bestimmte Größe erzlangen soll; so muß jener Boden, wo die Wurzeln sich mehr als gewöhnlich in die Tiefe senken können, und auch da noch Nahzung antressen, mehr starke Pflanzen ernähren können, ohne daß sich diese gegenseitig nachtheilig dränzen, als jener, wo die Wurzeln sogleich horizontal auslausen mussen, als jener, wo die Burzeln sogleich horizontal auslausen mussen, der wo ein großer Theil der Pflanzen von den andern erdrückt werden muß, damit die überbleibenden hinläuglichen Raum gewinnen. Benn sich aber auch die Fruchtbarkeit oder vielmehr der Werth eines tiesen Bodens gegen einen minder tiefen, wie der Kubus der gesoderten Dammerde des einen gegen den des andern Bodens verhältz so darf der tiesere Boden doch keineswegs nach dem Größenverhältznisse dieses Rubus dichter besätet werden, weil man sonst das Bestoden und Bestauden der Pflanze hinderte. Auch darf man nicht übersehen, daß die Pflanzen einen angemessenen Raum zur Entwicklung ihrer Blätter haben müssen, und daß sie der Sonne eben so sehr als der Nahrung bedürsen.

9. Gewährt man ber wachsenden Pflanze nicht die geringste Pflege; so wächst sie langsamer, und ihr Umfang bleibt fleiner, als wenn man alles Unfraut rings um sie zerstört, und die Erde mehrmals auflockert, in der ihre

Burgeln sich verbreiten, oder fruchtbare Erde um ihren Stamm anhäuft. Jene Aeder werden daher schütterer befäet, deren Pflanzen in der Folge gejätet, behackt oder behäuft werden.

Dierin liegt zum Theil die Ursache, daß die gedristen und behackten Saaten so wenig Samen erfordern, und doch gewöhnlich ein höheres Reinerträgniß abwerfen, als die breitwurfig gefäeten, dichten, aber sich selbst überlassenen Felder.

10. Die Zeit, in welcher die Saat gemacht wird, hat auf die kunftige Größe und Ausbildung der Pflanze einen sehr großen Einfluß. Je langer namlich der Zeitraum ist, welcher den Pflanzen zur Entwicklung ihrer Wurzeln und Blätter gewährt ist, je größer wird bei gleichen übrigen Verhältnissen ihr Umfang: je schütterer mussen sie stehen, wenn sie sich nicht nachtheilig beirren sollen; und je kleiner der Zeitraum ist, den dieselben Pflanzen zu diesem Behuse verwenden können, je kleiner bleiben sie in allen ihren Theilen, und je dichter mussen sie an einander stehen, wenn nicht unnüße leere Zwischenraume am Acker entstehen sollen.

Je früher die Derbstlaat gemacht wird, je mehr haben die Pflanzen Zeit sich im Herbste noch zu bewurzeln und zu bestoden, und je größeren Umfang erhalten sie im Künftigen Jahre. Je spater die Saat gemacht wird, je kleiner ist die Pflanze beim Anfang des Winters, und um so geringer bleibt der Umfang der Pflanze überhaupt, denn das, was im Derbste verfäumt worden ist, kann im Frühlinge nicht mehr eingebracht werden. Die Wintersaaten müssen daher in dem Verhältnisse schütterer gesäet werden, als dieß früher geschieht, und um so dichter, als man später säet. — Sommerrocken und Sommerweisen muß daher bei gleichen übrisgen Werhältnissen dichter als Wintervocken und Winterweisen gesäet werden, und um so dichter, als die Saat dieser Getreis dearten später im Frühling geschieht.

auch davon ab, ob durch die Art des Unterbringens der Saat jedes Samenkorn in eine Lage versetzt wird, keimen und fortwachsen zu können. Wo die Samenkörner in eine angemessene Tiefe mittelft der Hand gelegt werden, ober

wo man sie durch zweckmäßige Saewerkzeuge in den Boden bringt, da ist man sicher, daß jedes lebendige Korn auch eine Pflanze liefert, und da wird man ungleich schütterer saen mussen, als wo man den Samen unteregt, wo viele Körner oberstäcklich zu liegen kommen, und wegen Mangel an Feuchtigkeit nicht keimen können, oder von den Bögeln verzehrt werden; oder wo man ihn unterpflügt, wobei eine noch viel größere Unzahl derselben vergraben wird, und entweder gam nicht keimt, oder schwächliche, bald absterbende Pflanzen liefert.

12. Endlich hangt es auch noch von der Bute des Samens ab, ob man mehr oder weniger davon ausstreuen soll. Sind alle Körner lebendig, gesund und vollkommen; so liefert jedes derselben eine Pflanze. Sind mehrere davon todt, oder sehen mehrere davon schwächlich aus; so mussen wir in demselben Berhaltnisse dichter faen.

Daß man nach Verhaltniß der Reinheit des Samens ebenfalls das Saatquantum abandern solle, behaupten Biele. Allein
mir fragen: wer wird denn unreinen, mit Unkrautsgesame vermengten Samen ausstreuen? und wer wird glauben, daß, wenn
man Rocken mit Vogelwicken und Raden vermengt aussat, der
Rocken die beiden testern Pflanzen unterdrücken werde, wenn
man auch statt. 2½ Mehen Rocken, die man sonst pr. Joch
gesaet hat, jest 3 Mehen diese unreinen Samens nimmt?

- 13. Weiß man ben relativen Raum, den jede einzelne Pflanze am Acker im Zustande ihrer vollkommeneren Ausbildung nach den gegebenen Verhältnissen des Bodens, des Klimas und der Kultursart einnimmt, so bestimmt man nun darnach die verschiedene Menge der Pflanzen, die man dahinein versetz, oder die Anzahl der Saatkörner, die man hinein säet.
- 14. Meil es aber nicht möglich ift die ganze Unzahl ber Getreidekörner zu gahlen, die man alljährlich aussat; so bestimmt man das Saatquantum nach Maß und Ge-

wicht, und gablt nur einen kleinen gewogenen Untheil von Körnern.

Die Große und fpegififche Schwere der Rorner bleibt nicht gliabrlich und unter allen Umftanden fich gleich; und ein Deten Binterroden g. B. enthalt oft um 1/4 mehr Rorner, als ein andermal; es ift daher allgeit nothwendig die Ungahl der Rorner

in dem Dag zu miffen, das man ausfaet. Ran erforicht die Ungahl der Rorner in einem gegebenen Dage, wenn man fie erft wiegt, und dann ein tleines Gemicht

berfelben, 3. B. 1 Loth, davon gablt.
Gin Meten am 15. Juli 1817 gefconittenen Winterrockens wog 3. B. am 13. September 831/4 Pf. und 1 Loth enthalt 967 Körner; fo find im Megen 2,576088 Körner enthalten. Wenn man daher einen Mehen auf das Jod von 8,294400 Qua-Benn man daher einen Mehen auf das Jod von 8,294400 Qua-bratzollen aussate, und annimmt, daß jedes Saatkorn eine Pflanze lieferte; so hatte jede derselben einen Raum zu ihrer Ausbildung von 3,21 🖂 Joll, wobei die Pflanzen offenbar um die Salste gu dicht stünden: und ein halber Weben würde in einem guten Boden genügen. Wenn man aber sieht, daß 3 Weben pr. Joch ausgefaet werden, und daß daher fur jedes Saatkorn nur ein relativer Raum von 1,07 🖂 Boll bleibt; so erhellet hieraus, daß 5/6 der. Saat entweder nicht aufgeht, oder aus hinfalligkeit verwellt , oder daß fic der Ueberfluß von Pflangen gegenfeitig tobtet, bamit ber Reft binlanglichen Raum gur Musbildung finde.

15. Da die Pflanzen, wie die Thiere, in ihrer früheften Jugend widrigen außeren Berhaltniffen am wenigsten ju widerfteben vermogen, und am leichteften und haufigften ihr Leben einbugen; fo muffen wir bei ber Saat bierauf Rücksicht nehmen, und in Unbetracht, daß ein geringer Theil auch der vollkommensten Körner die Keimfähigkeit schon eingebüßt hat, daß ein Theil der aufgegangenen Reime in den erften Wochen des Lebens von felbit abstirbt, daß ein anderer durch Inseften gefreffen wird (auf Maufe und Bogel fann feine Rucksicht genommen werden; benn für die erstern bilft die dichte Aussaat nichts, und gegen bie lettern bewahrt man die Saat durch ein vollkommenes Deden mit Erde), und daß ein anderer Theil burch den Winter, und durch die falten Winde im Frühling getödtet wird, einen angemeffenen Ueberschuß gur berechneten Gaatquantitat bingufugen , um ben Ader gleichformig mit Pflangen befest gu feben , und leere Stellen zu verhuten.

16. Die Größe dieses Samenzuschusses weicht ab, je nachdem der Same selbst seine Keimfähigkeit leichter verliert, oder seine Pflanzen für die gegebenen Verhältnisse hinfälliger sind, oder je nachdem durch die Art des Unterbringens der Saat unter die Erde ihr Keimen und Wachsen erleichtert oder erschwert, oder zum Theil unmöglich gemacht wird

Borzüglich durch die Art den Samen unterzubringen, wird die Größe der Saat bestimmt. 3mar muß man immer für todte Körner, schwache, bald verwelkende Pflanzen, Insekten, eine Saatzugabe bestimmen, die aber nicht bedeutend ist, und hochsstens 1/6 beträgt, das hierüber ersorderliche Superplus muß dem Saatversahren zugerechnet werden. Bringt man mit der Egge den Semen unter die Erde; so braucht man das Doppelte des berechneten Betrags, oder 100 % Juschuß. Bedient man sich der Saemaschinen; so sind 33 bis 50 % Juschuß hinlänglich: pflügt man aber den Samen unter; so ist unstreitig das dreisache des bezechneten Quantums nothwendig. Größer muß der Jusschuß senn beim Rocken, well seine Pflanzen hinsälliger sind wie die Weißenpstanzen, und man braucht mehr vom hafer, wie von der Gerste; mehr zur Winter- wie zur Sommersaat, überall mehr in rauben Alimaten als in wärmeren, u. s. w. wovon wie in der speziellen Pflanzenkultur das Rähere angeben werden.

- d. Belches Berfahren bas zwedmäßigfte fen, bie Samentorner unter bie Erbe gu bringen.
- 1. Die Samentorner follen im Boden in einer ben Umftanden angemessenen Tiefe und gleichformigen Ente fernung unter sich so vertheilt liegen, daß die emporwache senden Pflanzen zwar hinlanglichen Raum zu ihrer Entwickelung haben, denselben aber auch ganz erfüllen.
- 2. Jenes Saatverfahren, welches biefen Forderungen pollig Genüge leistet, ist das absolut vollkommenste. Beil ein folches Verfahren aber in der Praris kaum ausführbar

ift: so ist jenes bas vortheilhafteste, daß diese Forderungen größtentheils erfüllt, und zur Erhaltung des größtmög= lichen reinen Ertrages am meisten beiträgt.

- 3. Das vollkommenste und zugleich alteste, und einfachste Saatverfahren ift das Legen der Körner in geflisfentlich gemachte Löcher, deren Tiefe und Entfernung von einander genau bestimmt und gleichförmig gehalten wird.
- 4. Es erfordert aber diefes Saatverfahren viele Arbeit, und ift nur bei einem fehr kleinen Ackerbau, oder bei übermäßiger Bevölferung, oder in Hunger-Jahren nüglich.

In wie viel Zeit ein Joch auf diese Urt besäet werden Bonne, hangt von der Entfernung der Saatlocher ab , und von Der Geschicklichkeit, welche fich die Menschen in diesem Geschäfte erworben haben. Gomery ergahlt in feiner Belgifchen Landm. 1. Theil 280 eine Erfahrung des herrn Dier pfen, ber Beigen in foubbreiten Linien mit dem Erbfentreter legen ließ, in welchen je 2 und 2 Rorner 6 Daumen breit von einander entfernt. waren. Rach feiner Erfahrung wurden 20 Tagmerte von 10 Stunden erforderlich fepn, um ein Joch zu bestellen. Dieffon erzählt in feinen Farmer's Compagnion eine Menge von Erfahrungen, die man mit dem Legen der Rorner in England in den neuern Zeiten machte, und Begtrup hat in feiner Englandischen Wirthschaft 1. Theil 272. Die intereffanteften Erfahrungen gufammengeftellt. Ge gibt nach ihm Gegenden in Rorfolt, mo einzelne gandwirthe 60 bis 200 Ufres auf diefe Urt bestellten. Dan rechnet da, bag ein Mann, ber mit 2, mit Gifen beschlagenen Stoden locher in die Erbe macht, und bem entweder 6 fleine, ober 3 mehr erwachfene Rinder folgen, 3,6 3och mit Beiben oder 3,5 3och mit Gerfte, hafer, Erbfen und Bohnen bestellen konne, wenn die Reiben 41/2 3oll abstehen, und alle 3 Boll in der Reihe ein 2" tiefes Loch fur die Gaat gemacht wird. Man faet auf diefe Beife von 11/4 bis 12/3 Meben Weißen pr. Joch aus; bas Doppelte mird bei ber breitmurfigen Saat gerechnet, und er rechnet 31/4 bis 3,9 Meben mehr Ertrag pr. Joc. Das Erfparnis mit der vermehrten Ertragnis befrüge 1,25 + 3,50 = 4,75 Meben, deren Werth durch die Arbeit des Legens vielleicht nur gur Salfte verzehrt mird. Allein Die Arbeit ist nirgendwo im Großen ausführbar, als wo, wie in England und It a lien, der größte Theil des Bolles aus Pachtern, Taglohnern und Bettlern besteht, welche beiden letteren man in großer Ungahl gur Caatgeit haben fann, und die um geringen Lohn arbeiten; denn ein Joch Beigen oder Gerfte auf diese Art zu bestellen kostet in England nicht mehr als 5 fl. 18 kr. bis 6 fl. 37 kr.

- 5. So wie sich der Ackerbau im ungleichem Verhaltnisse mit der Menschenmenge vergrößerte, mußte man von dem Legen der Körner abgehen, denn es fehlten hiezu die Hande, und ein anderes, weniger Zeit und Arbeit erforderndes Saatversahren wählen.
- 6. Das Ausstreuen der Saatkörner über die Oberflache des Acers, das man Breitwürfig faen nennt,
  ist das schnellste und allgemeinste Versahren der Saatbestellung, und überall, wo der Acerbau mit geringen Sulfsmitteln betrieben werden muß, ist diese Saat auch die
  vortheilhafteste.
- 7. Die breitwurfige Saat geschieht, indem man mit der Sand den Samen über die Oberfläche so auswirft, daß er so gleichförmig als möglich darauf zu liegen kommt.
- 8. Diefe Saat hat ben Bortheil, daß sie wenig Mühe macht, feine sehr große Runstfertigkeit fordert, und wenig Zeit bedarf; dafur aber ist ein völlig gleichförmiges Bertheilen der Körner unmöglich, und eben so wenig wird man Menschen sinden, die ein, den Umständen des Uders angemessenes Maß der verschiedenen Getreidearten auszufäen im Stande waren.
- 9. Die Saat ift aber burch bas Ausstreuen ber Körner erst zur halfte vollendet, und wenn diese keimen, wachsen, und in der Ausbildung sich nicht beirren sollen; so muffen sie jest zu einer angemessenen Tiefe und mit Erhaltung der durch die Saat gegebenen Entfernung unter die Erde gesbracht werden.
  - 10. Wenn es auch möglich ift die breitwürfige Gaat

mit großer Geschicklichkeit fehr gleichformig über ben mit der Egge geebneten Acer auszustreuen; fo ist es aber unmöglich dieselbe zu einer angemessenen Tiefe gleichformig unterzubringen, und ihre gleichseitige Entfernung hierbei nicht zu verrücken.

- 11. Die breitwürfige Saat wird auf dreierlei Art unter die Erde gebracht. Mit der Egge, mit dem Pfluge und mit dem Schaufelpfluge.
- 12. In einem frisch, gepflügten, murben und reinen Boden lassen sich die Getreidesaaten. bis auf Bohnen und Erbien, mit der Egge ziemlich gut unterbringen, wenn man nur gehörig gebaute Werkzeuge hat, und oft genug hin und wieder fährt. Ist der Boden aber schon vor eisniger Zeit gepflügt worden, ist er thonig, und mit Burzelunfraut und Stoppeln erfüllt; so bringt die Egge in den beiden erstern Fällen zu wenig Erde locker, um die Saat zu decken, und im letztern Falle werden die Saatstorner zusammengeschleppt.
- a3. Beim Unterbringen mit ber Egge liegt die Saat am feichtesten. Es past daher dieses Berfahren für kalte, und nasse Gegenden; für einen fehr bindigen Boden, der aber frisch gepflügt fenn muß; für eine verspätete Saat; so wie für kleine Samenkörner.
- 14. Das Eineggen erfüllt seinen Zwed entweder gar nicht, oder sehr unvollkommen, wenn der Boden verhartet und schollig ist; wenn die Saatkörner groß sind, und wenn in einem sehr leichten Boden und trockenen Klima die Saat überhaupt tiefer gelegt werden soll.
- 15. Aber felbst unter ben gunftigsten Umftanden wird bie Gaat mit ber Egge nie völlig gleichformig unter bie

Erbe gebracht. Ein Theil berfelben liegt tiefer, besonders wenn auf die rauhe Furche gesaet ward, ein anderer aber immer noch obenauf; jede Scholle, jede Stoppel oder Wurzel, die sich zwischen die Zinken einhängt, verursacht entweder tiefe, und breite Furchen, oder ein Unhäusen der Saatkörner, und endlich durfen wir nicht übersehen, daß der Acker um so mehr wieder zertreten, und ungleichsörmig vertieft und verballet wird, je emsiger wir bestrebt waren durch die mehrfältige Unwendung der Egge die Saat völlig mit Erde zu decken.

- 16. Mit dem Pfluge wird die Saat untergebracht, wenn wir sie unterackern.
- 17. Die Bortheile des Unterackerns der Saat bestehen in der Ersparung der beträchtlichen Arbeit des Eineggeus, und daß alle Körner mit Erde gedeckt, und zu einer größeren Tiefe untergebracht werden, als beim Eineggen.
- 18. Dafür aber wird ein großer Theil der Saat mit einer zu hohen Erdschichte überdeckt, und am Keimen gehindert; die Körner werden in der Furche übermäßig gehäuft, und fommen dadurch in Reihen zu liegen, die mit dem Erdstreifen gleiche Breite haben, zwischen denen entweder gar keine, oder nur wenige Pflanzen sich besinden.
- 19. Das Unterackern der Saat kann daher nur Statt finden, oder den geringsten Nachtheil verursachen, wenn der Ucker durch mehrmaliges, vorausgehendes Pflügen sehr murbe und rein gemacht worden ist; wenn man beim Unterackern der Saat den Pflug so seicht als möglich stellt; wenn man schniale Erdstreisen pflügt; wenn man großkörnige Samen unterzubringen hat, und wenn der Boden lose, die Gegend trocken, und das Klima warm ist.

Das Unteradern ift ber fiete Begleiter bes roben Ader-

nicht Jug und Zeit die Saat anders als auf diese Beise zu besftellen, weil sie die geschwindeste ist. Bo der Acker dann ferners sehr verunreiniget ist, und doch besäet werden soll, da bleibt kein anderes Mittel übrig, als die Saat unterzupflügen, weil man sie nicht eineggen kann.

20. Biel zwedmaßiger als mit der Egge und dem Pfluge wird die Saat mit dem Schaufelpfluge untergebracht; denn da dieses Werkzeug ein Mittelding ist zwischen den beiden so eben genannten; so ist es einleuchtend, daß man mittelst desselben die Saat tiefer und gleichförmiger und mit minderer Muhe mit Erde zu überdeden im Stande sey, als dieß mit der Egge möglich ist, ohne daß damit die Nachtheile verbunden sind, welche das Unterpflügen begleiten.

Der Ertirpator ift ein so treffliches Werkzeug, und sein Mrchen so groß und vielfältig, daß mir überzeugt sind, daß er nach 50 Jahren in dem größten Theile aller Wirthschaften im Gebrauche senn werde. Bon seinen Bortheilen zur Vorbereitung des Bodens haben wir früher gesprochen: hier muffen wir ihn als das passendste Werkzeug anrühmen, womit die breitwürfige Saat untergebracht wird: denn es erheischt diese Art den Samen unter die Erde zu beingen nur wenig mehr Mühe, als das robe Unterackern, und beträchtlich weniger als das Eineggen, und der Same wird hierbei viel gleichformiger als in beiden Fällen untergebracht.

- 21. Beil man aber weder mit der hand die fur den Ader passendste Menge des Samens sicher ausstreuet, und nur selten Menschen sindet, die überhaupt gut saen können, und weil es nicht möglich ist den Samen durch Pflug und Egge, selbst nicht mit dem Extirpator fehlerfrei unterzubringen; so hat man Berkzeuge ersonnen, die eine passende Menge der gegebenen Körner entweder bloß aussaen, oder sie auch in eine bestimmte Tiefe unter den Boden bringen.
- 22. Die Saemaschinen werden daher in zwei Klassen eingetheilt, in folche, die bloß saen, und in folche, die den ausgestreuten Samen zugleich unter die Erde bringen.

23. Der Vortheil der ersteren ist im Allgemeinen geringer, wie jener der zweiten, denn es ist das gleichförmige Unterbringen die wichtigere Operazion, und schwerer auszuführen wie das gleichförmige Ausstreuen. Indessen ist ihr Rugen immer sehr groß, und wenn wir auch den ausgestreuten Samen durch die Egge oder den Extirpator unterbringen mussen; so haben wir schon durch die Gleichförmigsteit der Vertheilung und die passende Menge der Saat vieles gewonnen, und es gibt Fälle, wo die zweite Urt der Saemaschine gar nicht anwendbar ist, während die erstere in allen Fällen gebraucht werden kann.

Der Boden muß fehr gut vorbereitet fenn, wenn man bie zweite Urt ber Saemaschine foll gebrauchen konnen; benn bas Unkraut, die Stoppeln, ja felbst ein etwas zu feuchter Justand ber Erde hindern die Anwendung derfelben; aber nicht der ersteren-

24. Jene Saemaschinen, welche eine in voraus bestimmte Quantitat Saatkörner nicht bloß aussaen, sondern
auch zu einer bestimmten Tiefe unterbringen, erfüllen ihre Bestimmung vollkommen, und wenn sie nehstbei von einem festen, nicht leicht verrückaren Baue, dauerhaft, und für alle Urten der Getreidegattungen anwendbar sind: so haben sie die nothigen Eigenschaften, die man von einem Werkzeuge fordert, das in die Praxis des Uckerbaues aufgenommen werden soll.

Bis vor kurzem gehörten die Saemaschiner in Deutschland zu den ökonomischen Spielereien, die man in Modellenkabinetten ausbewahrte, und die etwa von irgend einem besondern Freunde des Ackerbaues, der sie aus Duhamel, Chateauvieux oder durch englische Schriften kennen kernte, in sehr seltenen Fällen gebraucht, aber von diesem sehr bald, oft schon nach dem ersten Persuche wieder auf die Seite geseht wurden, weil man weder ihren Bau genau kannte, noch die Bedingungen, unter denen sie nur angewendet werden dürken. Durch die nähere Bekanntschaft, welche wir in den lehtern Zeiten mit dem Ackerbau der Engländer machten, wurden wir mit diesen tresse lichen Werkzeugen erst genauer bekannt, und weil sich bei uns ein eben so reger Geist der Bervollkommnung außerte: so erschienen in kurzer Zeit in Deutschland eine Menge von verschiedenen Formen von Saemaschinen. Die Fellen bergische (von Emanuel von Fellen berg zu hosmyl in der Schweiz) und die Ugazysche (v. Bitus Ugazy, Straßenskommissär zu Wiener. Neustadt in N. Oest.) sind in unsern Gegenden jest die bekanntesten und zwermäßigsten. Die erstere saet in Reihen auf eine jede beliebige Entsernung, die sich durch 3,7" theilen lätt, weil eine Saewalze von der anderen so weit entsernt ist; es gibt also Saatreihen von 3,7; 7,4 11,1; 14,8; 18,5; 22,2; 25,9; 29,6; 33,3".

Benn die Saat durch alle Walzen läuft, so kommen die

Wenn die Saat burch alle Walzen lauft, so kommen die Rorner in Reihen von 3.7" und eine solche Saat bedeckt, gleich der breitwürfigen, mittlerweile den ganzen Boden; 7,4 ware für Erbsen und Bohnen, wenn es nicht gerathener ware sie auf 18,5" zu seen, um sie in der Folge behaden und behaufen zu können. 11,1 sur Getreide, das man behaden wollte. Die übrigen Distanzen können sur Bohnen, Mais benützt werden, wenn man nicht eigene leichte Saemaschinen für diese Früchte hat.

Der Gebrauch der Saemaschinen vermehrt sich sehr. Man überzeugt sich, daß sie keine Spielerei sind, sondern die größte Ausmerksamkeit verdienen; weil nur durch dieselben eine angemessene Menge von Körnern ausgestreut, und in eine gehörige Tiefe untergebracht werden kann. Ich sae seit zwei Jahren alles Getreide mit der Fellen ber gischen Maschine, und habe alle Ursache vollkommen damit zufrieden zu seyn. Die Ugaznsche Ungache, mit welcher in meiner Nachbarschaft der Serr Graf von Egger saet, ift zwar viel leichter in hinsicht der Saatquantität zu stellen: dafür aber saet siet sie weniger gleichformig, und hat manche andere bedeutende Unvollkommenheiten noch an sich.

25. Weil bei der Maschinen-Saat jedes Korn in eine solche Lage versett wird, daß es gewiß jum Keimen fommen kann, wenn es anders keimfähig ist; und weil jedes Korn von dem andern in einer schicklichen Entfernung liegt; so wird dadurch die kleine Menge von Saatkorn begreislich, die man hierbei bedarf, und auch der größere Ertrag, den ein solches Feld abwirft, gegen ein breitwurfig gesäetes.

Beim Unteradern bedarf man überhaupt am meisten, und um so mehr Saat, je unreiner der Boden, und je bindiger er ist, weniger beim Eineggen, noch weniger beim Ertirpator, am wenigsten bei ber Saemaschine, die den Samen auch unterbringt.

Man sat vom Winter : Rocken im thonigen Boben bes Lavantthales und Krapfeldes in Karnten 4 Mehen pr. Joch aus; im Sandboden von Klagenfurt 3 Mehen. Wird die Saat eingeegt, so erachtet man 2½ bis 2½ Mehen hinlanglich. Beim Gebrauch des Ertirpators habe ich 2½ Meten gebraucht, und wenn ich 1¾ Meten mittelst der Fels Ienbergischen Maschine in der Mitte des Septembers ausssäete, so ward der ganze Acker vor Winter mit Pstanzen überzgogen, und gleich einem Teppich. Aus einer großen Menge von Versuchen, die mit der Ugaznschen großen Menge von Versuchen, die mit der Ugaznschen Kro. 8, 1817 mitgetheilt murden, und in den Vaterl. Blättern Aro. 8, 1817 mitgetheilt sind, erhellet, daß man im Durchschnitte nur 1,31 Weben Winsterrocken aussäete, und wenigstens eben so viel, gewöhnlich aber mehr, als von der doppelt und dreisachen Menge der Aussaat an reinem Erträgniß zurückerhielt. Wir werden in der speziellen Pstanzenkultur Gelegeuheit haben, die verschiedene Quantität der Aussaat und Ernte bei der verschiedentsichen Kultur anzugeben,

und beschränken uns hier bloß auf das Allgemeine. Die Gaemafdinen mogen anfänglich mobl nur fur große Rorner. die man in weiten 3wischenraumen faete, und deren Pflangen man in ber Folge behactte und behaufte, fur Bohnen und Erbfen, angewendet-worden fenn. 218 man aber beobachtete, daß alle Getreidearten durch das Behaden einen lebhafteren Buchs erhielten; fo fing man an auch diefe in Reihen gu faen, und fie in der Folge durch Sand : und Pferdehaden gu bearbeiten. Dieg ift die Drille oder Pferdehaden wirthichaft der Englander, mo die gewöhnlichen Urten des Getreides: Beiben, Roden, Gerfte und hafer, in Reihen von 8 bis 10 30ll Breite gefaet, und mo die Zwischenraume diefer Pflangen mabrend ihres Bachethums einigemal mit der Pferdehade bearbeitet , das beißt, aufgelockert und die Erde an die Pflanzenstöcke angehäuft wird. Ueberall, wo in England mit der Maschine gefäet wird, da ift die Pferdehackenkultur damit verbunden. Bir Deutiche bearbeiten nur Bohnen, Erbsen und Mais auf diese Beife, und wenn wir Beiben, Roden, Gerste und hafer mit der Mafoine faen, so geschieht dies noch größtentheils in engen Reihen, die kein Behacken zulaffen. Es ist also unfere Maschinen - Saat nur eine verbefferte breitmurfige Gaat. Coll die Frage geloft werden: ob die englandische oder unsere Urt der Getreidekultur vorzuziehen senn? so glauben wir, daß die erstere nur dann mit einem größeren Bortheile als die lettere verbunden ift, wenn der Boden in einem reichen Bustande an dungenden Theilen fic befindet, und bas Bestoden der Caat und bas Bestauden berfelben machtig durch bas Behacken und Behaufen beforbert wird. Die Pferdehadenkultur ift nur ansführbar, wenn man fehr reine Felder hat; wenn die Arbeiter fehr verftandige Menfchen find, und der Boden nicht gar ju thonig ift, weil er dann nicht immer behacht merden kann, wenn es ber Buftand der Pflange erheischt: mahrend jeder, auch der magere Boben, und der nicht völlig unkrautslos ift, der thonige und der sandige auf unfere Urt mit Bortheil gegen die breitwurfige Urt beftellt mird. - Wir muffen freilich die wesentlichften Bortheile der Drills fultur, nämlich das Behaden, bei diefen Getreidearten entbehe ren; indeffen konnen wir daffelbe jum Theil durch die Egge

ersehen, und es icheint mehr Ruben zu bringen, vorläufig einen kleineren und sicheren Gewinn zu erwerben, als einen größeren, aber gefährdeten, und es ift unklug, die Sache ber Saemaschinen beswegen ganz aufzugeben, weil man nicht das höchfte derfelben z die Pferdehackenwirthschaft, sogleich erreichen kann, oder zu ungesschickt ift sie auszuführen.

26. Aus dem Gefagten erhellet, daß das Unterbringen der Gaat mit dem Pfluge, der Egge, dem Extirpator oder den Saemaschinen nach Verschiedenheit der Umftande vortheilhaft fen.

Wo der Acerbau mit geringen Mitteln betrieben werden muß, uud die Vermehrung der Arbeit entweder nicht gestattet ist, oder sich nicht durch die vermehrte Erträgniß hinlanglich lohnt: da bleibt und nichts anders übrig, als unsere Saat unterzuackern; besonders wenn der Boden nebsibei locker, vielleicht gar nur saudiger Natur ist.

Wo der Boden thonig, oder das Klima kuhl und feucht ist, da wird man es wohl immer gerathen finden, die Eggezu diesem Behuse anzuwenden. So wird auch das Getreide allenthalben mit der Egge untergebracht, wo man die vermehrte Arbeit, welche diese Methode erheischt, zu verrichten im Stande ist, und den Nupen einsieht, den man durch die Saatersparniß, bessere Bearbeitung des Bodens und vermehrte Erträgniß gewinnt.

Der Extirpator übertrifft die Birfung der Egge, und er ift das vorzüglichste Berkzeug, um auf größeren Birthschaften die Saat des Getreides gut und schnell zu vollführen.

Saemaschinen erfordern eine große Aufmerksamkeit in Sinsicht ihrer Stellung und Regulirung der Aussaat, als auch in ihrer Führung, und erfordern ferner einen zweckmäßig vorbereiteten Boden. Sie passen daher nur in solche Wirthschaften, wo der Eigenthumer selbst die Maschine richtet, und bei der Saat gegenwärtig ift, oder wo ein verständiger, und eifriger Wirthschaftsverwalter dieß Geschäft besorgt. Dann muß mit der Saemaschine auch eine sorg-

fältige Ackerung und Reinigung bes Bobens verbunden werben, denn in einem muften Boden kann man entweder gar nicht damit faen, oder erhalt keinen Rugen davon; und wenn endlich die Pferdehackenwirthschaft eingeführt werden foll, so ift es um so mehr erforderlich, ja unerläßlich, daß biese Bedingnisse erfüllt werden.

Die Drill- und Pferdehadenwirthschaft ift das Ideal des Aderbaues. — Sie ift die auf den Ader übertragene Gartenkultur. Wir nahern uns demselben, wenn wir nebst dem Mais, den Kartosseln, Kraut, Bohnen und Erbsen, die wir wohl größtentheils schon nach den Regeln der Orillwirthschaft kultiviren, auch noch unsere Getreibedder in enge Reihen san, und sie vorläufig nur mit der Egge behaden; wir erreichen dasselbe, wenn wir den Weisen und den Haber, wie den Mais und die Bohnen behandeln. Solche Wirthschaft past aber nicht für rohe Menschen. Erst mulfen diese selbst auf einer höheren Stufe gezitiger Kultur stehen, ehe sie eine Wirthschaft betreiben können, die so viel Verstand erheischt.

### e. Bann gefaet werden muffe.

- 1. Die Zeit ber Saat wird hauptsächlich durch bie Natur der zu kultivirenden Pflanzen, und das Klima, nebstebei aber auch noch durch die Witterung und die Beschaffensbeit des Bodens bestimmt.
- 4. Die Pflanzen vertragen entweder gar feinen Froft, oder sie vertragen in ihrer Jugend einen mäßigen, nicht an-haltenden; oder sie können in der Jugend einen heftigern, und lang dauernden Frost überstehen.
- 3. Die beiden ersten Gattungen sind immer nur Sommergewächse, d. h. folche Pflanzen, die im Verlaufe eines . Sommers aus dem Korne erwachsen, und auch wieder reise Körner hervorbringen; die lettern werden Winterfrüchte genannt, weil sie vor dem Winter gesaet werden, während der rauben Jahreszeit am Acer steben, und erst im folgenden Commer blüben und reise Körner bervorbringen.

4. Jene Pflanzen, die gar keinen Frost vertragen, z. B. Mais, hirse, Buchweißen, Kaseolen, Kurbisse, Tabak, Ropfkraut u. s. w. dursen daher nicht früher gesäet werden, die die Zeit der Nachtfröste vorüber ist, oder, wenn ihnen dann der Sommer zu kurz wurde, so mussen sie früher auf ein Samenbeet gesäet werden, das entweder durch seine Lage oder durch Kunst vor den Frost geschüpt wird.

Mais, hirfe, Faseolen und Kurbiffe werden bei uns noch reif, wenn wir sie auch erst in der Mitte des Mai saen, aber viele Gewächse wurden zu spat zum Blühen kommen, oder wurden ihre Blätter und Wurzeln im ersten Jahre nicht gehörig entwickeln können, wenn wir sie dann erst aussam wollten, wenn vom Frost nichts mehr zu fürchten ist. Darum wird der Tabat, das Kopfstraut, die Kraute und Runkelrüben auf Samenbeten gesaet, um sie fruh genug zum Bachsen zu bringen, damit ihnen unser kurzer Gommer noch zureiche.

- 5. Jene Pflanzen, die in ihrer Jugend einen mäßigen, nicht anhaltenden Frost vertragen, sind entweder eins oder zweisährig. Die einjährigen können so früh im Jahre gestäet werden, als es die Beschaffenheit des Bodens und der Witterung zuläßt; die zweijährigen müssen über Winter größtentheils vor der Kälte in Kellern und Gruben geschüßt werden, weil sie heftigen Frost nicht überstehen, und werden dann im folgenden Frühlinge ausgesetzt, um zu blühen und Körner zu bringen. Bu den erstern gehören Sommerrocken, Sommerweißen, Gerste, Hafer; zu den letztern Kopffraut, Rüben, Runkeln u. s. w.
- 6. Man faet die einjahrigen Pflanzen diefer Urt in einer folchen Reihenfolge, daß jene, welche am meisten Zeit zu ihrer Entfaltung bedurfen, am frühesten, jene, welche in ber schnellsten Zeit reif werden, zulest gefaet werden.

Erbfen werden fruber als Bohnen, Sommerweiten frubet

7. Jene Pflangen, die man im Berbfte ausfaet, um fie im folgenden Jahre zu ernten, haben das Bermogen, in

ihrem jugendlichen Buffande ben größten Grad der Ralte burch eine bestimmte Beit ertragen zu können.

- 8. Die Kultur diefer Pflanzenvarietäten hat zwei fehr wefentliche Borzüge vor ben einjährigen, oder Sommergewächsen; daß dadurch die Arbeit der Saat, und eben so auch der Ernte getheilt wird, und daß diese Winterfrüchte bei gleichen übrigen Berhältnissen im Durchschnitte einen größern Ertrag abwerfen, als die gleichnamigen Sommerfrüchte.
- q. Der höhere Ertrag der Binterfruchte bangt gang von dem langeren Beitraume ab , ben die Pflangen biefer Urt zur Entwidlung ihrer Burgeln, ihrer Blatter und Salmanfape verwenden fonnen. Je fruber daber im Berbfte die Saat bestellt wird, je größer und ftarfer ift die Burgel beim Unfange bes Winters, je niehr find Blatter und Salmanfate vorhanden, je ficherer überfteht fie ben Winter, Die Maffe und den Blachfroft, und je fraftiger ift das Bachsthum im folgenden Frühlinge: je fpater aber die Saat gemacht wird, je fleiner ift die gange Pflange beim Beginnen Des Winters, je leichter geht fie ju Grunde, oder wird im Frühlinge burch ben Froft berausgezogen, und getödtet, und je geringer ift ihr gauger Umfang, wenn die Sipe eintritt, und die Pflanze aufhort an Umfang zuzunehmen, und ihre Rrafte anwendet um ju bluben, und Fruchte bervorzubringen.
- 10. Eine frühere Saat des Wintergetreides hat daher immer Vorzüge vor einer spätern; vorausgeset, daß die Saat nicht so früh geschehe, daß sie im Berbste noch zu weit im Bachsthume Fortschritte machte, wodurch die Pflanze dann die Kraft der Kalte zu widerstehen verliert, und entweder unter dem Schnee, oder im folgenden Frühlinge beim Bechsel des Frostes mit dem Aufthauen zu Grunde geht.

- 21. Beil aber die Verhaltnisse sehr verschieden sind, unter denen man Wintersaaten bestellt, und diese Saat in einer und derselben Wirthschaft nicht zugleich bestellt werden kann, so ist es nothwendig festzusehen, welche Regel im Allgemeinen die Zeit der Wintersaat bestimmt, und welche Aeder in derfelben Wirthschaft früher besäet werden mussen, und welche später noch besäet werden dürfen.
- 12. Die Wintersaat muß überall so frühe im Spatfommer oder herbste vorgenommen werden, daß die Pflanze
  noch vor dem Eintritte des Winters einen hinlanglich machtigen Wurzelstock zu bilden Zeit hat.

Der größte Bortheil der Wintersaat ist immer das antigipirte Wackthum im Herbste; je größer dieses bis auf ein gewisses Maß ist, je größer ist das Bolumen der Jalme, Stångel und Frückte, die sie im folgenden Jahre entwicken. Weil aber das Wachsthum der Wurzeln und der übertrösschen Bestockun nur in der kühlen Jahreszelt, im Herbste und Frühling, vor sich gebt; so seht die Pslanze um so mehr Halme an, je mehr sie Wurzeln im Herbste getrieben hat, und Rahrung durch dieselben einsaugen kann — In unserem hohen Gebirge sat man daher den Winterrocken schon zwischen dem 10. und 24. August; wir in der Riederung des Landes vom 15. bis 30. September. In beis den Fällen wird dann eine gleich starke Pslanze noch vor Winter erwachsen; denn um so viel der Berger früher siete, als der Ehner, um so viel ist die Wärme in der Höhe geringer, als in der Tiefe, und um so viel tritt der Wintersaat im herbste wachsen. Sin bestimmtes Was hievon ist für eine gegebene Zeit nothwendig, wenn ein bestimmtes Produkt hervorgebracht werden soll.

- 13. Die Zeit der Saat wird durch die Witterung ver-Undert: denn da die Erde nur bei einem gehörigen Grade von Feuchtigkeit den mindesten Zusammenhang hat, so kannkein Acker im nassen Zustande, und außer dem losen Sande auch keiner in einem völlig trocknen Zustande besäet werden, weil man in beiden Fällen die Saat nicht mit murber, gepulverter Erde zu beden im Stande ist.
- 14. Die verschiedenen Meder in derselben Wirthschaft muffen sowohl jur Sommer- als Wintersaat nach dem Ber-

haltnisse ihrer Erwarmungsfähigfeit, und nach der Menge der pflanzennahrenden Theile, die sie enthalten, nacheinanber befaet werden.

Der Uder, welcher schattseitig liegt, muß am früheften; früher der thonige, wie der sandige; der feuchte früher, wie der trockne; und der magere früher, wie der frisch gedüngte, oder überhaupt humubreichere besätet werden.

- f. Bon den Bortheilen des Uebersesens der Pflanzen, und dem Berfahren bei demfelben.
- 1. Wenn wir folche Pflanzen kultiviren, die in ihrer Jugend für den Frost empfindlich sind, und mehr Zeit zu ihrer Ausbildung bedürfen, als unfer Sommer lang ist; so säen wir ihren Samen nicht unmittelbar in den Acker, weil wir da die Saat viel zu spat erst machen dürften, sondern auf ein Samenbeet, das eine natürlich oder künstlich geschügte und warme Lage hat, worein wir die Saat früh genug im Jahre machen können, und woraus wir dann die erwachsenen Pflanzen zu einer Zeit schon in die Aecker verssehen können, in der wir sie daselbst sonst kaum erst hatten säen durfen.

Sieher gehoren eine Menge von Gemufepfiangen und Blumen, aber nur wenige Aderpfiangen: Zabat, Kopferant u. f. w.

- 2. Solche Pflanzen, die weite Zwischenraume bedürfen, langsam wachsen, und im ersten Jahre bloß Blatter und Wurzeln entwickeln, werden ebenfalls auf Samenbeeten erzogen, und im erwachsenen Zustande in die Aecker übersett, wenn sie auch im jugendlichen Zustande die Kalte vertragen.
- 3. Die Vortheile diefes Verfahrens bestehen darin, daß man eine um fo größere Ernte erhalt, je früher die Pflangen gesaet worden sind, und je mehr sie Zeit gehabt haben ihre Blätter oder Wurzeln zu vergrößern, und daß man um

fo mehr reinen Mugen von der Rultur diefer Pflangen bat, als fie uns weniger Muhe machte. Durch bas Ueberfegen erfparen wir alle die Arbeit, welche uns bas Saten, und Behaden ber auf ben Uder gefaeten Pflangen in den erften zwei Monaten verurfacht hatte, und wir bringen die Pflangen, die uns am Samenbeete fast gar feine Dube machten, ju einer Zeit in ben Uder, wo fie fcon binlanglich groß find, um ichnell fortzumachfen, und mo ber Ucter burch vorausgegangenes Pflügen und Eggen in einen vollfommen reinen und lockern Zustand gebracht worden ift.

Die Rrautruben , Runtelruben, Beberdifteln gehören bierber , die wir gwar frube im Jahre auf die Heder fden konnten, und die feines Schubes in den Samenbeeten nothig haben, meil fie fur ben Froft nicht empfindlich find, die wir aber mit größerm Bortheil früher als dieß auf dem Acker möglich ift, in die Gamenbeete faen, um fie recht zeitlich im Jahre überfeben zu tonnen, und auf diefe Beife den bochften Ertrag ju erhalten, Der uns durch diefe Methode defimegen gu Theil wird, weil wir fo' viel weniger Arbeit mit dem Idten und Behaden haben, und weil uns die ausgesetten Pflangen nicht mehr von Insetten gerfort werden, mas bei der Saat des Roble und der Rrautruben auf dem Ader haufig gefchehen murde, welchen Berheerungen wir aber auf dem fleinen Raume ber Samenbeete Durch manderlei Mittel gu fteuern vermogend find.

Auch andere Pflanzen, die man nur mit vieler Muhe in ihrem jugendlichen Buftande vor der Unterdruckung des Untrautes fousen tann, bat man mit Bortheil auf diefe Art fultivirt, j. B. Raps, Lugerne'u. f. m. 3mar hat man aud Berfuche mit dem Ueberfeben des Getreides gemacht, und fo groß auch die Saatersparung dabet febn mag; so kann sie boch nie die vermehrte Arbeit bezahlen, und derfet Bersuche und Unternehmungen blei-ben immer nur ökonomische Spielereien.

Fruchtbaume und Strauche merden nur in Gamenbeeten gezogen, auch Baldbaume, obicon man diefe lettern auch mobl

geradezu in den vermundeten Baldboden einfaet.

4. Damit wir beim Beginnen bes Commers ichon ermachfene, und zum Ueberfegen taugliche Pflanzen haben, ift es fure erfte nothwendig fur die Samenbeete eine fchidliche Lage ju mablen, und ihnen eine geborige Borbereitung ju geben.

hinlanglich. Beim Gebrauch des Ertirpators habe ich 21/a Meten gebraucht, und wenn ich 13/4 Meten mittelft der Fels Ien ber gifchen Maschine in der Mitte des Septembers ausssätete, so ward der ganze Acker vor Winter mit Pflanzen überz zogen, und gleich einem Teppich. Aus einer großen Menge vor Bersuchen, die mit der Ugazoschen Schmenschene angestellt wurden, und in den Baterl. Blättern Nro. 8, 1817 mitgetheilt sind, erhellet, daß man im Durchschnitte nur 1,31 Meten Winsterrocken ausstätet, und wenigstens eben so viel, gewöhnlich aber mehr, als von der doppelt und dreisachen Menge der Aussaat an reinem Erträgnis zurückrieilt. Wir werden in der speziellen Pflanzenkultur Gelegeuheit haben, die verschiedene Quantität der Aussaat und Ernte bei der verschiedenntschen Kultur anzugeben, und beschränken uns hier bloß auf das Allgemeine.

Die Gaemaschinen mogen anfänglich wohl nur für große Körner. die man in weiten 3mifchenraumen faete, und deren Pflangen man in ber Folge behadte und behaufte, fur Bohnen und Erbien, angewendet worden fenn. 216 man aber beobachtete, daß alle Getreidearten durch das Behaden einen lebhafteren Buchs . erhielten; fo fing man an auch diefe in Reihen zu faen, und fie in der Folge durch Sand : und Pferdehaden gu bearbeiten. Dieg ift die Drills oder Pferdehaden wirthichaft der Englander, mo die gewöhnlichen Urten des Getreides: Beiben, Roden, Gerfte und hafer, in Reihen von 8 bis 10 300 Breite gefaet, und mo die Bwifdenraume Diefer Pflangen mabrend ihres Bachethums einigemal mit der Pferdehade bearbeitet , das beißt, aufgelodert und die Erde an die Pflangenftode angehäuft mirb. Ueberall, wo in England mit der Mafdine gefaet wird, da ift die Pferdehadenkultur damit verbunden. Bir Deutfche bearbeiten nur Bohnen, Erbfen und Dais auf Diefe Beife,. und wenn wir Weißen, Roden, Gerste und hafer mit der Da-foine faen, so geschieht dieß noch größtentheils in engen Reihen, die kein Behaden zulaffen. G6 ift alfo unfere Maschinen = Saat nur eine verbefferte breitwurfige Saat. Coll die Frage geloft werben : ob die englandifche ober unfere Urt ber Getreibetultur vorzuziehen senn? so glauben wir, daß die erstere nur dann mit einem größeren Bortheile als die lettere verbunden ift, wem der Boden in einem reichen Buftande an dungenden Theilen fic befindet, und das Beftoden ber Gaat und das Bestauden berfelben machtig durch bas Behaden und Behaufen befordert mird. Die Pferdehadenkultur ift nur ansfibrbar, wenn man febr reine Felder hat; wenn die Urbeiter febr verftandige Menfchen find, und der Boden nicht gar ju thonig ift, weil er bann nicht immer behadt merden fann, menn es ber Buftand ber Pflange erheischt: mahrend jeder, auch der magere Boden, und der nicht völlig untrautelos ift, ber thonige und der fandige auf unfere Urt mit Bortheil gegen die breitwurfige Art bestellt mird. - Wir muffen freilich die wesentlichften Bortheile der Drills Fultur, namlich bas Behaden, bei biefen Getreibearten entbehe ren; indeffen konnen wir daffelbe jum Theil durch die Egge

ersehen, und es scheint mehr Ruben zu bringen, vorläufig einen kleineren und sicheren Gewinn zu erwerben, als einen großeren, aber gefährdeten, und es ist unklug, die Sache der Saemaschinen deswegen ganz aufzugeben, weil man nicht das hochste derselben z die Pferdehackenwirthschaft, sogleich erreichen kann, oder zu ungesschickt ift sie auszusühren.

26. Aus dem Gefagten erhellet, daß das Unterbringen der Saat mit dem Pfluge, der Egge, dem Extirpator oder den Saemaschinen nach Verschiedenheit der Umstände vortheilhaft fen.

Wo der Ackerbau mit geringen Mitteln betrieben werden muß, uud die Vermehrung der Arbeit entweder nicht gestattet ist, oder sich nicht durch die vermehrte Erträgnis hinlänglich lohnt: da bleibt und nichts anders übrig, als unsere Saat unterzuackern; besonders wenn der Boden nebsibei locker, vielleicht gar nur sandiger Natur ist.

Wo der Boden thonig, oder das Klima kuhl und feucht ist, da wird man es wohl immer gerathen finden, die Eggezu diesem Behufe anzuwenden. So wird auch das Getreide allenthalben mit der Egge untergebracht, wo man die vermehrte Arbeit, welche diese Methode erheischt, zu verrichten im Stande ist, und den Rusen einsieht, den man durch die Saatersparniß, bessere Bearbeitung des Bodens und vermehrte Erträgniß gewinnt.

Der Extirpator übertrifft die Birfung der Egge, und er ist das vorzüglichste Berkzeug, um auf größeren Birthschaften die Saat des Getreides gut und schnell zu vollführen.

Saemaschinen erfordern eine große Aufmerksamkeit in Sinsicht ihrer Stellung und Regulirung der Aussaat, als auch in ihrer Führung, und ersordern ferner einen zweckmäßig vorbereiteten Boden. Sie passen daher nur in folche Wirthschaften, wo der Eigenthümer selbst die Maschine richtet, und bei der Saat gegenwartig ist, oder wo ein verständiger, und eifriger Wirthschaftsverwalter dieß Geschäft besorgt. Dann muß mit der Saemaschine auch eine sorg- Burgere Lobis. d. Land. 1, 200.

fältige Ackerung und Reinigung bes Bobens verbunden werben, benn in einem musten Boben kann man entweder gar nicht damit faen, oder erhalt keinen Nupen davon; und wenn endlich die Pferdehackenwirthschaft eingeführt werden foll, so ift es um so mehr erforderlich, ja unerläßlich, daß biese Bedingnisse erfüllt werden.

Die Drills und Pferdehadenwirthschaft ift bas Ideal des Aderbaues. — Sie ift die auf den Ader übertragene Gartenkultur. Wir nahern uns demselben, wenn wir nebst dem Mais, den Rartosseln, Rraut, Bohnen und Erbsen, die wir wohl größtenstheils schon nach den Regeln der Drillwirthschaft kultiviren, auch noch unsere Getreideader in einge Reihen saen, und sie vorläufig nur mit der Egge behaden; wir erreichen dasselhe, wenn wir den Weiten und den Haber, wie den Mais und die Bohnen behans wellen. Solche Wirthschaft past aber nicht für rohe Menschen. Erst mussen dies selbst auf einer höheren Stufe gezitiger Rultur stehen, ehe sie eine Wirthschaft betreiben können, die so viel Versstand erheischt.

### e. Bann gefaet werben muffe.

- 1. Die Zeit ber Saat wird hauptsächlich durch bie Natur der zu kultivirenden Pflanzen, und das Klima, nebflbei aber auch noch durch die Witterung und die Beschaffenheit des Bodens bestimmt.
- a. Die Pflanzen vertragen entweder gar feinen Froft, oder fie vertragen in ihrer Jugend einen mäßigen, nicht an-haltenden; oder fie können in der Jugend einen heftigern, und lang dauernden Frost überstehen.
- 3. Die beiden erften Gattungen find immer nur Sommergewächse, d. h. folche Pflanzen, die im Verlaufe eines .
  Sommers aus dem Korne erwachsen, und auch wieder reise Körner hervorbringen; die lettern werden Winterfrüchte genannt, weil sie vor dem Binter gefaet werden, während der
  rauben Jahreszeit am Uder steben, und erft im folgenden
  Commer blüben und reise Körner hervorbringen.

4. Jene Pflanzen, die gar keinen Frost vertragen, z. B. Mais, hirfe, Buchweißen, Kaseolen, Kürbisse, Tabak, Ropffraut u. s. w. durfen daher nicht früher gesäet wersten, die die Zeit der Nachtfröste vorüber ist, oder, wenn ihnen dann der Sommer zu kurz wurde, so mussen sie früster auf ein Samenbeet gesäet werden, das entweder durch seine Lage oder durch Kunst vor den Frost geschügt wird.

Mais, hirfe, Faseolen und Kurbiffe werden bet uns noch reif, wenn wir sie auch erft in der Mitte des Mai saen, aber viele Gewächse wurden zu spat zum Bluben kommen, oder wurden ihre Blatter und Wurzeln im ersten Jahre nicht gehörig entwickeln können, wenn wir sie dann erft aussan wollten, wenn vom Flost nichts mehr zu fürchten ift. Darum wird ber Tabat, das Ropfskraut, die Kraute und Runkelrüben auf Samenbeten gesat, um sie fruh genug zum Bachen zu bringen, damit ihnen unser kurzzer Sommer noch zureiche.

- 5. Jene Pflanzen, die in ihrer Jugend einen mäßigen, nicht anhaltenden Frost vertragen, sind entweder ein- oder zweijährig. Die einjährigen können so früh im Jahre gestätt werden, als es die Beschaffenheit des Bodens und der Witterung zuläßt; die zweijährigen mussen über Winter größtentheils vor der Kälte in Kellern und Gruben geschüßt werden, weil sie heftigen Frost nicht überstehen, und werden dann im folgenden Frühlinge ausgesetzt, um zu blüben und Körner zu bringen. Bu den erstern gehören Sommerroden, Sommerweißen, Gerste, Hafer; zu den letzern Kopftraut, Rüben, Runkeln u. f. w.
- 6. Man faet die einjahrigen Pflanzen diefer Art in einer folchen Reihenfolge, daß jene, welche am meiften Beit zu ihrer Entfaltung bedurfen, am frühesten, jene, welche in der schnellften Beit reif werden, zulest gefaet werden.

Erbfen werden fruber als Bohnen, Sommerweiten frubet als Gerfte, und Sommerroden fruber als hafer gefaet.

7. Jene Pflangen, die man im Berbfte ausfaet, um fie im folgenden Jahre zu ernten, haben das Bermogen, in

ihrem jugendlichen Buffande ben größten Grad ber Ralte burch eine bestimmte Beit ertragen gu konnen.

- 8. Die Kultur dieser Pflanzenvarietäten hat zwei sehr wefentliche Borzüge vor den einjährigen, oder Sommergewächsen; daß dadurch die Arbeit der Saat, und eben so auch der Ernte getheilt wird, und daß diese Winterfrüchte bei gleichen übrigen Verhältnissen im Durchschnitte einen größern Ertrag abwerfen, als die gleichnamigen Sommerfrüchte.
- o. Der höhere Ertrag ber Binterfruchte hangt gang von dem langeren Zeitraume ab, den die Pflangen diefer Urt zur Entwicklung ihrer Burgeln, ihrer Blatter und Salmanfape verwenden tonnen. Je fruber daber im Berbfte die Saat bestellt wird, je großer und ftarfer ift die Burgel beim Unfange des Winters, je mehr find Blatter und Salmanfabe vorhanden, je ficherer überfteht fie ben Winter, Die Daffe und den Blachfroft, und je fraftiger ift bas Wachsthum im folgenden Frühlinge: je fpater aber die Saat gemacht wird, je fleiner ift die gange Pflange beim Beginnen Des Winters, je leichter geht fie gu Grunde, oder wird im Frühlinge burch ben Froft berausgezogen, und getödtet, und je geringer ift ihr gauger Umfang, wenn die Sige eintritt, und die Pflanze aufhort an Umfang zuzunehmen, und ihre Rrafte anwendet um ju bluben, und Fruchte bervorzubringen.
- 10. Eine frühere Saat des Wintergetreides hat daher immer Borzüge vor einer fpatern; vorausgesett, daß die Saat nicht so früh geschehe, daß sie im Herbste noch zu weit im Bachsthume Fortschritte machte, wodurch die Pflanze dann die Kraft der Kalte zu widerstehen verliert, und entweder unter dem Schnee, oder im folgenden Frühlinge beim Bechsel des Frostes mit dem Aufthauen zu Grunde geht.

- 21. Beil aber die Verhaltnisse sehr verschieden sind, unter denen man Bintersaaten bestellt, und diese Saat in einer und derselben Wirthschaft nicht zugleich bestellt werden kann, so ist es nothwendig sestzusezen, welche Regel im Allgemeinen die Zeit der Wintersaat bestimmt, und welche Recker in derselben Wirthschaft früher besaet werden mussen, und welche spater noch besaet werden dürfen.
- 12. Die Wintersaat muß überall so frühe im Spatfommer oder herbste vorgenommen werden, daß die Pflanze
  noch vor dem Eintritte des Winters einen hinlanglich machtigen Wurzelstock zu bilden Zeit hat.

Der größte Bortheil der Wintersaat ist immer das antizipirte Wachsthum im herbste; je größer dieses bis auf ein gewisses Maß ist, je großer ist das Volumen der Halme, Stångel und Früchte, die sie im folgenden Jahre entwickeln. Weil aber as Wachsthum der Wurzeln und der überirdischen Bestockung nur in der küssen Gabreszeit, im herbste und Frühling, vor sich geht; so seht die Pflanze um so mehr Halme an, je mehr sie Wurzeln im herbste getrieben hat, und Nahrung durch dieselben einsaugen kann — In unserem hohen Gebirge satt man daher den Winterrocken schon zwischen den 10. und 24. August; wir in der Kiederung des Landes vom 15. bis 30. September. In beis den Fällen wird dann eine gleich starke Pflanze noch vor Winter erwachsen; denn um so viel der Berger früher säete, als der Ebner, um so viel ist die Wärme in der Höhe geringer, als in der Tiese, und um so viel tritt der Wintersaat im herbste wachsen. Die Wärme allein macht die Wintersaat im gerbste wachsen. Sin bestimmtes Was hievon ist sur eine gegebene Zeit nothe wendig, wenn ein bestimmtes Produkt hervorgebracht werden soll.

- 13. Die Zeit ber Saat wird durch die Witterung verindert: denn da die Erde nur bei einem gehörigen Grade von Feuchtigkeit den mindesten Zusammenhang hat, so kann kein Ucker im nassen Zustande, und außer dem losen Sande auch keiner in einem völlig trodnen Zustande besäet werden, weil man in beiden Fällen die Saat nicht mit murber, gepulverter Erde zu decken im Stande ist.
- 14. Die verschiedenen Meder in berselben Birthschaft muffen sowohl jur Sommer- als Bintersaat nach dem Ber-

haltnisse ihrer Erwarmungefähigfeit, und nach der Menge der pflanzennährenden Theile, die sie enthalten, nacheinanber befaet werden.

Der Ader, welcher ichattseitig liegt, muß am frühesten; früher ber thonige, wie der sandige; der feuchte früher, wie der trockne; und der magere früher, wie der frisch gedungte, oder überhaupt humusreichere besäet werden.

- f. Bon den Bortheilen des Ueberfesens der Pflanzen, und dem Berfahren bei demfelben.
- 1. Wenn wir folche Pflanzen kultiviren, die in ihrer Jugend für den Frost empfindlich sind, und mehr Zeit zu ihrer Ausbildung bedürfen, als unfer Sommer lang ist; so säen wir ihren Samen nicht unmittelbar in den Acker, weil wir da die Saat viel zu spat erst machen dürften, sondern auf ein Samenbeet, das eine natürlich oder künstlich geschütze und warme Lage hat, worein wir die Saat früh genug im Jahre machen können, und woraus wir dann die erwachsenen Pflanzen zu einer Zeit schon in die Aecker verssesen können, in der wir sie daselbst sonst kaum erst hätten säen dürfen.

Sieher gehoren eine Menge von Gemusepfianzen und Blumen, aber nur wenige Aderpfianzen: Sabat, Ropferant u. f. w.

- 2. Golde Pflanzen, die weite Zwischenraume bedürfen, langsam wachsen, und im ersten Jahre bloß Blatter und Wurzeln entwickeln, werden ebenfalls auf Samenbeeten erzogen, und im erwachsenen Zustande in die Acker überseht, wenn sie auch im jugendlichen Zustande die Kalte vertragen.
- 3. Die Bortheile diefes Verfahrens bestehen darin, daß man eine um so größere Ernte erhalt, je früher die Pflangen gesaet worden sind, und je mehr sie Zeit gehabt haben ihre Blatter oder Wurzeln zu vergrößern, und daß man um

fo mehr reinen Nugen von der Rultur diefer Pflangen bat, als fie uns weniger Mube machte. Durch bas Ueberfeten erfparen wir alle die Arbeit, welche uns bas Jaten, und Behaden der auf den Uder gefaeten Pflangen in den erften zwei Monaten verurfacht hatte, und wir bringen die Pflangen, die uns am Samenbeete fast gar feine Dube machten, ju einer Beit in ben Uder, wo fie fcon binlanglich groß find, um fchnell fortzuwachsen, und wo der Ucker burch vorausgegangenes Pflugen und Eggen in einen vollkommen reinen und lodern Buftand gebracht worden ift.

Die Rrautruben , Runtelruben, Beberdifteln geboren bierber , die wir zwar frube im Jahre auf die Meder faen konnten, und die teines Schutes in Den Samenbeeten nothig haben , meil fle für den Froft nicht empfindlich find, die wir aber mit größerm Bortheil früher als dieß auf dem Acker möglich ift, in die Sa-menbeete faen, um fie recht zeitlich im Jahre überfesen zu kon-nen, und auf diese Weise den höchsten Ertrag zu erhalten, der und durch diefe Methode deswegen gu Theil mird, weil wir fo viel weniger Urbeit mit dem Jaten und Behaden haben, und weil une die ausgesetten Pflangen nicht mehr von Infetten gerflört werden, was bei der Saat des Rohls und der Krautrüben auf dem Uder häufig geschehen murde, welchen Berheerungen mir aber auf dem fleinen Raume ber Gamenbeete burd manderlei Mittel ju fteuern vermögend find.

Much andere Pflangen, die man nur mit vieler Dube in ihrem jugendlichen Buftande vor der Unterdrückung des Unkrautes fougen kann, hat man mit Bortheil auf diefe Art kultivirt, j. B. Raps, Lugerne u. f. m. 3mar hat man auch Berfuche mit dem Ueberfeten des Getreides gemacht, und fo groß auch die Saatersparung dabei fenn mag; fo fann fle doch nie die vermehrte Arbeit bezahlen, und derlei Bersuche und Unternehmungen blei-

ben immer nur ofonomifche Spielereien.

Fruchtbaume und Strauche merden nur in Samenbeeten gezogen, auch Baldbaume, obicon man diefe lettern auch mohl

geradezu in den vermundeten Baldboden einfaet.

4. Damit wir beim Beginnen bes Commere ichon erwachsene, und jum Uebersepen taugliche Pflanzen haben, ift es fure erfte nothwendig fur die Samenbeete eine schickliche Lage zu mablen, und ihnen eine geborige Borbereitung ju geben.

- 5. Die Lage der Samenbeete muß so fenn, daß sie bes Einflusses der Sonne den ganzen Tag genießen, und wo möglich eine geringe Neigung gegen Süden haben. Sie mussen gegen Norden und Often durch Gebäude, Mauern, Baume geschützt senn, und in kaltern Lagen eine Vorrichtung haben, daß man sie bei Gefahr eines Reises entweder mit Bretern, oder mit Stroh zudeden kann.
- 6. Die Vorbereitung der Samenbeete besteht darin, daß sie im herbste gedüngt, und im Fruhjahre mit dem Spaten umgegraben werden.
- 7. Der Same wird so gleichförmig als möglich mit ber hand ausgestreut und mit dem Rechen untergebracht. Man berechnet die Quantität der Saatförner nach dem Raume, den jede einzelne Pflanze dann nöthig hat, wenn sie jene Größe erlangt, in der sie ausgesett wird.
- 8. Bahrend des Bachsthumes in den Samenbeeten werden die Pflanzen, wenn sich viel Unfraut zeigt, gejätet; bei der Trockniß begossen; wenn sie geringen Trieb aufern, mit aufgelöstem Kloaten= oder Gestügelmist überdungt, und wenn sich Insekten daran zeigen, mit Ruß, Sips oder Usche überstreuet.
- 9. Wehn die Pflanzen die erforderliche Große erlangt haben, so werden sie bei feuchter Witterung ausgenommen, und sogleich in den Acker übersett. Sind sie nut gering bewurzelt; so geschieht das Ausnehmen mit der Sand, sonst mit dem Spaten. Das Ueberseten geschieht entweder mit dem Setholze, wenn der Boden hinlanglich lose ist, oder mit der Haue, wenn er bindig, oder durch einen vorausgegangenen Regen zusammengedrückt worden ist.
- 10. Die Rultur der Baume und Strauche ift im Befentlichen diefelbe, wie jene des Roble; nur erfordern ihre

Samenbeete nicht diese besonders warme und geschützte lage; auch ist es nicht nothwendig, wohl auch nicht ausführbar oder vortheilhaft, dieselbe Vorbereitung für sie zu verwenden. Der Baumsamen wird im Herbste oder Frühling auf das Beet gesäet, und die Pflänzchen bleiben 1 bis 2 Jahre darin, wenn es Fruchtbäume sind, während welcher Zeit sie außer dem Jäten keiner Pflege bedürfen; worauf sie in ein anderes Beet in weitere Zwischenräume übersett werden, wo sie mehr Plat haben sich auszubreiten, und wo sie veredelt werden. Waldbäume werden schütterer in das Samenbeet gesäet, und werden unmittelbar aus demselben in den Wald versett. Obst und Waldbäume werden auf die Oerter überssett, wo sie zu wachsen bestimmt sind, wenn sie eine hinslängliche Größe und Stärke erlangt haben, um den äußern, wideigen Einstüffen mehr widerstehen zu können.

## g. IV.

# B. Bon der Pflege der Pflanzen.

- 1. Unter der Pflege der Pflangen versieht man alle jene Arbeiten, deren Zwed die Beforderung des Bachethumes der Pflangen ift.
- 2. Die Lebhaftigkeit des Wachsthumes der Pflanzen hangt bei gleichen übrigen Verhältnissen davon ab, daß die Pflanzen hinkinglich Nahrung im Boden vorsinden, und mit Leichtigkeit sich derselben bemächtigen können.
- 3. Der Dünger sowohl, als der altere darans entstanbene humus wird aber nur dann im Baffer auflöslich, und
  für die Pflanzen genießbar, wenner sich mit dem Sauerstoffe der Luft verbinden kann. Der Zutritt der Luft zu
  ben Bestandtheilen des Bodens ift daher nothwendig, und
  in dem Verhaltnisse, als der Boden immer in einem lodern,
  ben mäßigen Zutritt der Luft begünstigenden Zustande er-

halten wird, loft sich der Humus leichter auf, und die Pflanze kann mehr Nahrung ansaugen, und sich leichter darin verbreiten.

- 4. Aber nur ein mäßiger Zutritt der Luft in die Oberfläche des Bodens ift den Pflanzen gedeihlich: ist dieser zu stark, so daß die Wurzeln selbst der unmittelbaren Berührung der Luft und der Sonnenstrahlen ansgesetzt sind; so verdünsten sie zu viele Feuchtigkeit, sie verdorren, und die Pflanze stirbt, wenn sie sehr jung ist, oder sie krankelt, wenn sie alter ist. Ist daher der Boden nach der Saat zu lose, oder ist er es durch den Frost geworden, so wird ein Zusammendrücken seiner Oberstäche das Verdorren der Pflanzen verhüten.
- 5. Oft ist die Schichte ber fruchtbaren und lodern Erde ju seicht für den Bedarf der Pflanze, und weil die Größe des Wachsthums derselben von der Menge der auflöslichen Nahrung abhängt, die in dem Bereiche ihrer Wurzeln sich befindet; so befördern wir dieselbe, wenn wir fruchtbare Erde über die Wurzeln der kultivirten Pflanzen zu einer anzemessenen Göhe anhäusen.
- 6. Aber alle unsere Muhe wurde oft durch das Unfraut vereitelt werben, wenn wir nicht Gorge trugen, dasselbe, in so fern wir es durch die Borbereitung des Ackerns nicht vertilgen konnten, später auszurotten. Nur in einem nicht zu sehr beengten Raume gedeihen die Pflanzen; sie werden krank, bleiben schmächtig, oder gehen gar ein, wenn sie entweder durch einen zu dichten Stand der ähnlichen, oder fremdartigen Pflanzen in der Entwicklung ihrer Burzeln, Blätter und Stängel gehindert, oder durch das schneller in die Höhe gehende Unkraut in den Schatten gesest, und des wohlthätigen Einflusses des Lichtes beraubt werden.
- 7. Die Pflege der Pflanzen zerfallt daber in folgende vier Ubschnitte:

ð.,

- a. Bom Befaden.
- b. Nom Balgen.
- c. Vom Bebaufen.
- d. Bom Jaten.

### a. Bom Behaden.

- 1. Unter Behaden, Behauen, verfieht man bie Loderung des Bodens rings um die machfende Pflanze.
- 2. Es geschieht mit Menschenhanden burch Sauen, ober burch Thiere, die verschiedentlich geformte, ahnlich wirkende Werkzeuge durch und über die Saaten führen.
- "Diese Bertzeuge find kleine Ertirpatoren; Schaufelpfluge mit 2-3 Gifen, Die wohl allenthalben icon bekannt find, und teinet Befdreibung bedürfen.
- 3. Mit hauen fonnen die Pflanzen überall behackt werden, fie mogen in einem Zustande der Große fenn, in welchem sie wollen, oder in einer beliebigen Ordnung stehen.
- 4. Sollen die Pflanzen aber durch Thiere behackt werben, ohne daß sie felbst verlet werden, so muffen sie in gleichweiten Entfernungen von einander gefaet oder gepflanzt seyn.
- Die Egge ist zwar auch ein Instrument, womit die Pfianzen behackt werden, allein diest geht nicht an, ohne daß nicht ein Theil derselben zerftort, und ein anderer verlett wird.
- 5. Die Sand bes Menschen lodert ben Boden rings um den Stamm der wachsenden Pflanze, ja wohl unter die Burzel selbst; sie lodert am tiefsten, zerstört keine Pflanze, außer die man überfluffig halt, und keine wird mit Erde überworfen; dafur aber ift diese Arbeit sehr kostspielig, und nur in seltenen Fallen, und für kleinere Neder ausstührbar.
- 6. Die Pferdehacken hauenahnliche Werkzeuge, die durch Pferde, oder auch wohl durch Ochsen gezogen wer-

ben - Lodern zwar wohl ben Zwischenraum zwischen einer Pflankeureihe und ber andern, aber die nachft dem Stamme felbit liegende Erde bleibt ungelodert, benn man barf bie Sadeneifen nicht fo nahe fiellen, daß fie die Burgeln berubren , weil fonft die Bermuftung ju groß murbe, die berlei Berfzeuge an den Pflangen anrichten wurden, wenn fie nur im geringften jur Geite ausgleiteten. - Es gerftoren Diefe Berfzeuge wider den Billen Des Candwirths oft viele Pflangen, wenn bas Bugthier einen Schiefen Eritt macht, ober vorliegende Sinderniffe bas Werkzeug zur Geite fchieben; fleine Pflangen werden mit Erde überworfen, weil jede Pferdehade, wenn fie nicht bloß ein Gfarififator ift, Erde jur Seite fchiebt, und endlich fann ber Boben nur fehr oberflächlich und nur von zweien Seiten gelodert werben, und es muß die Pflange immer noch von den beiden anberen in ber Reihe liegenden Seiten burch die Sand behadt werden. Dafur aber ift man im Stande mit einem febr geringen Rraftenaufwande die größten Felder auf biefe Art ju bearbeiten.

- 7. Ein vollfommenes Behaden ist daher nur durch Sandhauen möglich; weil dieß aber in den meisten Fällen zu fostspielig, oft unausführbar wurde, so begnügen wir und mit dem Pferdehaden, womit wir zwar den Zweck nicht völlig, aber doch zum größeren Theile erreichen.
- 8. Das Behacken der Pflanze trägt zur Vermehrung ihres Wachsthumes dadurch bei, daß die Erde rings um die Pflanze in einen lockern Zustand versest wird, wodurch die im Boden befindliche, pflanzennährende Materie in nabere Berührung mit dem Sauerstoffe der Luft tritt sich orydiret und dadurch im Wasser auslöslich wird, und daß die Verbreitung der Wurzeln dadurch sehr erleichtert wird

9. Je öfter dieses Lodern wiederhohlet wird, je gröfer ist die Wirkung; in einem bindigen Boden mehr, wie in einem lockern, und mehr in kühler und feuchter, als heifer und trockner Witterung, oder derlei Klima.

Die auffallenden Bortheile des Behadens fann man in den Ruchengarten bei der Rultur des Salate, des Robis u f. w. beobachten, die alle 8 Tage aufgelockert werden, und sichtlich das bei an Umfang gunehmen.

10. Allen Pflanzen bekommt das Lodern sehr wohl, und ihr Wachsthum wird bei allen gleichförmig befördert; indessen hat man es meistens nur bei solchen Pflanzen in Answendung gebracht, die einen größern Zwischenraum unter sich nothwendig haben, der sich mit Unkraut erfüllt, und gesätet werden muß, und wo man das Jaten und Behacken mit einer und derselben Arbeit vollführt.

So ward der Mais, der Tabat, der Rohl, und die Kartoffeln von jeher behack, denn da sie in weiten Reihen gesaet oder gepflanzt werden muffen, so bleibt dem Unkraute fast der ganze Acker Preis gegeben. Um ihn nicht verwildern zu sassen, und um nicht die gesaeten Pflanzen unter dem Unkraute ersticken zu sehen, ist das Idten unerläßlich. Weil dieß aber mit der Haue leichter und ausgiebiger geschieht, und der Vortheil des Aussochens auch eines reinen Ackers bald sichtlich wurde; so ist es begreislich, das das Behacken solcher Früchte bald zum Gesep erhoben ward.

- n. Wenn die Pflanzen in Reihen gesädet oder gepflanzt werden, die gleich weit von einander entfernt sind, und so wiel Raum zwischen sich lassen, daß in denselben die Pferdehacken gezogen werden können: so wird man in den meiften Fällen mehr Vortheil davon haben, sich dieser als der Menschendande zu gebrauchen.
- 12. Aus diefem erhellet, daß mit den Pferdehaden das Reihenfden nothwendig verbunden fenn muffe.
- 13. In Reihen fden, und die aufgegangenen Pflanzen mit der Pferdehacke bearbeiten, heißt man die Drillwirthich aft.

- 14. So lange man nicht Saemaschinen hatte, konnte die Pferdehade nicht auf die Kultur der in engeren Zwisschenraumen wachsenden Getreidearten angewendet werden; mit der Erfindung dieser Werkzeuge dehnte man die Pferdehadenkultur auch auf diese aus.
- 15. Bu diesem Behuse wird bas Getreibe nach dem Berhaltniffe ber Gute des Bodens in 8 bis lozöllige Reisen eingefaet, und wenn die Pflanzen eine angemessene Größe erlangt haben, werden die Zwischenraume der Saatreihen mit der Pferdehade durchgesahren, welche Arbeit späterhin, wenn dies nothig senn sollte, noch einmal wiedershohlt wird.
- 16. Die Vortheile dieser Kultur bestehen in dem Nusen der Maschinensaat, und in dem Nugen, welchen das Behaden, d. h. das Lodern der Erde, und die Vertilgung des Unfrautes den Pflanzen gewährt. Sie sind von selbst einleuchtend, und durch eine große Menge von Ersahrungen bestätiget. Indessen macht die Drillwirthschaft bei der Kultur des Weißens, Rodens, Hafers und der Gerste nur geringe Fortschritte, weil sie mehr als gewöhnliche Aufmerksamteit, größern Verstand, mehr Thätigkeit, und auch mehr Vorauslagen erheischt, als man in den allermeisten Fällen auf den Vetrieb des Ackerbaues verwendet.

Daß die Drillwirthschaft nicht eine eitle und keiner vorstheilhaften Anwendung fähige Spekulation mußiger Köpfe sy, beweisen die 2000 Cooke'schen Saemaschinen, die bis zum Jahre 1797 in England im Gebrauch waren. Rechnet man hiezu die Ducket'schen, und übrigen Maschinen; rechnet man die neuere Zeit hinzu, so mögen in jenem Inselveiche wohl 4000 Drillwirthschaften vorhanden sepn. In den gesammten österreichischen Staaten ist meines Wissens der Derr Dr. von Hopfen zu Idolsberg in Unterösterreich der einzige Landwirth, der seine Halmfrüchte drillt und behackt. Wir dunken uns schon gewaltige Fortschritte gemacht zu haben, daß wir etwa mit 50 Fellenbergischen und 20 Ugazpschen

Saemaschinen unsere Saaten auf 30 Millionen Joch Aderiand bestellen.

- 17. Eine minder vollfommene Lockerung des Getreibes wird erlangt, wenn man die Pflanzen zu einer Zeit überegt, wenn sie des Behackens am meisten bedurfen, und diese Operation am leichtesten überfteben.
- 18. Bei den Bintersaaten ift hiezu der Zeitpunkt, wenn sich die durch den Frost aufgehobene Erde wieder geset, und die Pflanzen ihre vollkommene Festigkeit im Boden durch ben Austrieb neuer Burgeln und Blatter erlangt haben.
- 19. Sommersaaten werden dann geegt, wenn ihre 'Wurzeln fich so weit verbreitet haben, daß sie die Pflanze in so fern im Boden befestigen, daß sie durch die Egge nicht gar zu leicht herausgerissen werden.
- 20. Das Uebereggen der Saaten gewährt diefelben Bortheile, wie das Behaden, nur sind sie minder, weil auch die Lockerung des Bodens minder vollkommen dadurch bewirft werden kann. Die Egge zerstört viele Pflanzen, die nicht fest genug eingewurzelt sind, und man muß daher in dieser Rücksicht die Saat etwas dicker machen, dafür aber kostet die ganze Arbeit eine Kleinigkeit; man bedarf keiner kostbaren besondern Werkzeuge, und kann sie durch die gewöhnlichen Arbeiter vollführen lassen.

Das Uebereggen bes Winterweißens im Frühlinge ift in vielen Gegenden von Deutschland, England und der Schweizsehr üblich; ja es gehört an manchen Orten zur geswöhnlichen Rultur: anderswo kennt man es wieder gar nicht, und erschrickt vor dem Borschlage, und meint, es würde dadurch die ganze Saat zerftort werden. Wir eggen in Karnten ung sere Sirsedere eins auch wohl zweimal, und das halt Jedermanns für zweckmäßig und nüblich, aber den Rocken und Welben, oder die Bohnen und Erbsen zu eggen, fällt Niemanden ein, als wenn dieß ein Versahren ware, das nur der einen Pflanze frommte, der anderen aber nachtheilig ware.

Das Uebereggen ift von vorzüglichem Ruten bei dem Bin-

termeißen, und es tragt febr mefentlich gur Beforberung bes Bachethumes Diefer Pflangen in einem fcmeren Boden bei, menn die Rinde des Uders aufgebrochen, und die Oberfläche einigermagen gelodert wird. - Der Rachtheil, ben bie Eggengabne

magen getodert wird. Der Rauften, den die Eggenjanne burch die Zernförung einzelner Pflanzen anrichten, ist von viel geringerer Bedentung, als man sich vorstellt.
Ich habe Weißen, Rocken, Gerste, hirfe, Pfennich, Bohnen, Erbsen, Buchweißen, Kartosseln und Rüben geegt, und habe gestunden, daß die Egge nur allein den Buchweißen und die Ruben, wenn diefe Pflanzen noch fehr jung find, fart ger-fort, die Getreid. und Sufenfruchtepflanzen aber kaum merklich ausrauft. Die kleinen Berftorungen an den Blattern find bald wieder gehellt, und diefer geringe Rachtheil ift von einem ju unwichtigen Belange, um Die großen Bortheile Des Eggens bet ber Rultur faft aller Pflangen ju überwiegen.

## b. Vom Balzen.

- 1. Das Busammendruden ber Aderoberfläche durch bie Unwendung ber Balge ift in fofern ein Mittel bas Bachothum der Pflangen zu beschleunigen, ale wir baburch das Reimen der Saat unter allen Verhaltniffen befördern, das Kortwachsen derselben in einem zu lockern Boden begünstigen, und die durch den Frost aus der Erde gezogenen Pflanzen wieder in eine nabere Berubrung mit derfelben bringen.
- 2. Wenn das Reimen der Gaat beforbert, und bas Bervorkommen derfelben auf eine gleichformige Urt bewirkt werden foll, fo geschieht dieß am ficherften, wenn wir ben Acter unmittelbar nach der Unfaat mit einer magig fchweren Balge überrollen.
- 3. In einem leichten, fandigen, oder in einem mit humus febr erfüllten, loderen Boden ift das Balgen ber Commerfagt in Diefer Sinficht von Mugen; Winterfagten im Berbite ju malgen, wenn die Saat fonft gut untergebracht worden ift, bringt aber feinen Vortheil.

Es ift febr wichtig, bag die Commerfaat fo gleichformig als möglich, und im fonellften Beitraume jugleich aufgebe, bamit

alle Pflanzen dann gleichförmig reifen. Bei den Wintersaaten ist diese Ruchicht weniger wichtig, da sich diese im Berbste und im folgenden Frühlinge mehr ausgleichen, und immer ziemlich gleichsormig reifen, wenn auch ein Theil der Körner, der tieser gelegen ist, später erst vorkam. Was das Walzen der Wintersaaten betrifft, so habe ich viele und vielichtige, vergleichende Bersuche damit angestellt, aber nie einen bemerklichen Bortheil davon wahrgenommen. Was soll auch das Walzen im Berbste nuben; da der Boden von selbst durch den Regen und Schnes hinlänglich den Winter iber zusammengedrückt wird.

- 4. Das Fortwachsen der gekeimten Saat ift in einent sehr losen Boden gefährdet, denn wenn lang anhaltende Trockniß eintritt, sen es hiße, oder ausdörrender Wind: so geht die Feuchtigkeit aus einem solchen Boden ganz und gar verloren, und die Saat, die zum Keimen vielleicht noch genug Feuchtigkeit im Boden fand, fängt nun an zu frankeln, und geht wohl gar, entweder ganz oder zum Theil ein.
- 5. Wenn wir es auch nicht nothwendig erachteten beit lockern Boden zur Beförderung bes Keimens zu walzen; to follte uns diese Rucficht hiezu bestimmen.
- 6. Gehr wichtig aber ist die fehr schwere Walze, wenn es sich darum handelt, den durch den Winterfrost aufgetriebenen und zerborstenen Acer, auf dem die Pflanzen aus der Erde zum Theil herausgezogen liegen, wieder zussammen zu drücken, und die dem Verdorren nahen Pflanzen wieder in eine nahere Verbindung mit dem Boden zu bringen.

Am verderblichften ift jene Witterung im Frühlinge, wenn ber Boden im Untergrunde noch gefroren ift, bei Tage in der Oberfläche aufthauet, und Rachts wieder friert. Die Erde wird über der gefrornen Unterlage durch das in der obern Schichte frierende Waffer aufgehoben, und zerbricht. Die Pflanzen werden mit aufgehoben, weil aber die Erde bei Tage zum Theil wieder niederfinkt, die Pflanzen aber nicht wieder in die gleiche Lage kommen, sondern im aufgehobenen Justande liegen bleiben; so werden daburch ihre Wurzeln entblößt, und wenn bann der Nordostwind dazu kommt, so geht der größte Theif Burgers Lebeis b. Landw. E. Bbe

ber Pflanze barüber zu Grunde. Nur allein die Balze Nachmitstags angewendet, wenn der Boden troden ift, tann einigersmaßen dem Berderben fleuern.

#### c. Bom Behaufen.

- 1. Wenn man die Erde rings um den Stamm ber wachsenden Pflanze anhäuft; fo beißt man dieß: Behaufen, Unhäufen, Beschütten, Erde geben.
- 2. Es geschieht, wie das Behaden, entweder mit der Sandhaue; oder mit Werkzeugen, die durch Thiere gezogen werden.

Der Anhaufepflug ift ein haden, Aadl, mit zwei Streich= bretern, beffen verschiedentliche Formen man in den icon anges führten deutschen und englischen Werken abgebildet findet.

- 3. Wenn das Behaden mit der Sandhaue vor der Pferdehade wesentliche Vorzäge hat, (b. 5.) und nur ihrer Kostspieligkeit wegen der unvollkommenen Arbeit der Pferdehade weichen muß; so hat aber das Behäusen mit dem Inshäusepfluge voraus; und wenn die Saat in Reihen gesäet ist; so steht der Anwendung diese höchst schäbaren Werfzeuges nichts im Wege, und wir vollführen die Behäusung mittelst desselben eben so vollkommen mit dem vierten Theile der Kosten, den die Handarbeit soust betragen haben würde.
- 4. Der wesentlichste Vortheil des Behäusens besteht barin, daß jene Erde, die sonft von den Pflanzenwurzeln nicht erreicht wurde, dadurch zur Vermehrung des Pflanzenwachsthumes beitragen muß, daß man sie von diesen Stellen weg, und auf die, über den Burzeln liegende Erdschichte legt, wodurch die darin besindlichen pflanzen-nahrenden Bestandtheile durch den Regen den unterliegen-

ben Burgeln jugeführt werden tonnen, die fonft nuglos im Boden gelegen woren, oder fich verflüchtigt hatten.

5. hieraus erhellet, daß das Behäufen nur bei folden Pflanzen anwendbar fen, die der Ausbreitung ihrer Blatter und Aeste, und des nothigen Einflusses des Lichtes wegen in weitern Zwischenraumen gebauet werden muffen, als ihre Wurzeln im Boden Raum bedürfen und einnehmen können.

Der Rohl, der Tabak, der Mais u. f. w. nehmen mit ihren Burzeln kaum mehr als den vierten Theil des Raumes der Oberfläche ein, den wir der ganzen Pflanze nathwendig überlassen mussen, und den sie höchst nothig hat, sowohl zur Verbreitung ihrer Blätter, als um sich von allen Seiten gehörig bessonnen zu lassen.

6. Außer diesem sind mit dem Behäufen noch manche andere Vortheile verbunden, die theils geradezu zur Beförderung des Wachsthumes der Pflanzen beitragen, theils auf indirektem Wege sie begünstigen. Zu den erstern gehören: der begünsligte Austrieb von Kronwurzeln bei den grasartigen Gewächsen, die sich in die neue Erdschichte verbreiten; die mehrere Feuchtigkeit, welche die dadurch tieser gelegten Wurzeln vor dem Ausdorren schüft, und eine gut behäufte Pflanze weniger abhängig vom Regen macht; zu den lestern muß die Vertilgung des Unkrautes gezählt werden, die durch das Behäufen, es geschehe mit der Hand oder mit dem Pfluge, auf eine noch vollständigere Art, wie mit dem Behacken bewirkt wird.

### d. Bom Saten.

1. Jaten nennt man bas Bertilgen bes Unfrautes, bas am Ader zwischen den gefaeten oder hineingeseten Pflanzen aufsproft.

In jedem Ader tommt Unfraut jum Boricein. Die Menge und Art beffelben wird aber größtentheils burch bie mehr ober

weniger forgfaltige ober gelungene Borbereitung des Aders bestimmt, und je volltommener und zwedmäßiger dieselbe burch Pfing, Egge und Ertirpator vollführt worden ift, je geringer ift die Menge des Unkrautes überhaupt, und des Wurzelunkrautes insbesonders.

- 2. Die Vertilgung bes Unfrautes geschieht, indem wir dasselbe mit ben Sanden ausziehen, ober mit der Sand = oder Pferdehade zerftoren, oder beim Unhaufen mit Erde überschütten und erstiden.
- 3. Die erstere Urt nenut man im nachsten Sinne das Iaten. Sie ift die kosifipieligste Urt die Saaten zu reinigen, und man muß sich daher möglichst bestreben jene Pflanzen, die nicht durch das Behaden und Behäufen gejätet werden können, nur in einen folchen Boden zu bringen, der durch eine sehr forgfältige Bearbeitung vom Unfraut möglichst befreiet worden ift.
- 4. Der Nugen des Jatens besteht barin, daß alle jene Pflanzen vertilgt werden, die der Saat oder Pflanzung dadurch hinderlich sind, daß sie sich des Raumes so-wohl als der Nahrung bemachtigen, der für die letteren nur bestimmt ift.

Das Unkraut besteht meistens in fremdartigen Pflanzen, die sich im Boben durch eine vernachläßigte Rustur fortpflanzen, oder deren Samen durch dem Wind hineingebracht worden, oder es wirken auch wohl die hinein gesäeten Pflanzen dem Unkraute ähnlich, durch ihren zu dichten Stand. — Benn die Pflanze nicht gehörigen Raum zur Verbreitung ihrer Wurzeln hat; so kann sie nur schmächtig bleiben, weil sie nur wenig Nahrung mit wenigen Wurzeln in einem beengten Raume einsaugen kann. Wird die Pflanze in der Entfaltung ihrer Blätter gehindert durch einen zu dichten Stand oder durch Unkraut, so wird der Stängel spindlig, und drängt sich in die Höhen, buft aber dasur die Stärke und Gesundheit ein. Wird die Pflanze durch das schneller wachsende Unkraut überwachsen, und in Schatten geseht; so wird sie bleichsüchtig, kan sehre den Vermerend. Endlich erwärmet sich der unkrautige, zu sehr bewachsene Boden weniger, und er wird durch dasselbe eines großen Theiles der Nahrung be-

raubt, die sowohl für die gegenwärtige als die künftigen Saaten bestimmt ist.

Dieraus erhellet, wie nothwendig es sep, daß man das Unkrant im Reime zerstöre, und daß man daber besorgt sep, den Acker nicht eher zu besäen, bis er durch die vorbereitende Kultur möglichst gereinigt sep. Um aber das mit dieser Vorbereitung gleichzeitig, oder auch wohl später in den Acker gekommene Unkraut seichter vertilgen zu können, als dieß mit dem Icken möglich ift, kultivire man alle jene Pflanzen in Reihen, die größere Zwischenmen beischen, und am meisten vom Unskraute leiden, um sie durch das Behaden und Behäusen zugleich zu reinigen. Halmgetreibe bewächst sich in einem wohl vorbereiteten Boden gewöhnlich so dicht, daß das Unkraut nicht bedeutenden Schalen hervorzubringen im Stande ist. Bei einer wohl eingerichteten Drillwirthschaft würde alles Jäten weg fallen, was ohne dieselbe doch nicht ganz zu vermeiden ist, weil ungünstige Umstände das Wachstum des Unkrautes oft so sehr besördern, daß uns nichts anderes übrig bleibt, als es mit der Hand auszuziehen.

### J. V.

## C. Bon der Ernte.

- 1. Unter Ernte versteht man sonst nur alle jene Urbeiten, welche das Wegbringen der Pflanzen von den Felbern verursacht. Wir werden aber in diesem Abschnitte auch die Entkörnung und das Aufbewahren der geernteten Früchte abhandeln. Es zerfällt dieser Abschnitt daher in vier Abtheilungen:
  - a. Bon bem Ochnitte.
  - b. Bon ber Trodnung ber Getreibegarben;
  - c. Bon der Aufbewahrung der Garben und trodnen Rutterpflangen;
  - d. Bon dem Dreschen, Reinigen und Aufber wahren bes Getreibes.

# a. Bom Schnitte.

1. Die Pflanzen werden in einem verschiedentlichen Zustande ihrer Aushildung von den Feldern weggebracht, je nachdem wir Theile von denfelben benüßen. Einige wer-

ben weggebracht, wenn sie ihre Blatter vollständig entfaltet haben, wie das Kopffraut; andere wenn ihre Wurgeln ausgebildet sind, wie die Rüben, Möhren, Krautrüben. Andere werden geerntet zur Zeit ihrer Blüthe, oder
kurz nach demselben, wie die Grafer und Futterpslanzen,
und manche Handelsgewächse; das Getreide aber und die
Oelpslanzen bleiben so lange am Acker stehen, bis die
Körner vollkommen reif geworden sind.

- 2. Man erkennt den Zeitpunkt der Ernte diefer lettern daran, daß die Körner ihre vollkommene Größe erlangt haben, mehr hart als weich find, sich nur schwer zerdrücken lassen, und beim Zerdrücken weder eine milchige noch wässerige Flussigkeit zeigen.
- 3. Bei einigen wenigen Urten dieser Pflanzen werden alle Körner zugleich reif, wie z. B. bei den gradartigen mit Uehren: Beihen, Rocken, Gerste; bei allen anderen Getreide und Oehlpflanzen werden die Körner in demselben Berhältnisse nacheinander reif, als sich die Blüthen allgemach entwickelten. Man bemerkt dieß weniger beim Safer, deutlicher bei der Hirse, mehr bei den Hülfenfrüchten, und am auffallendsten beim Buchweißen. Beniger beim Mohn. und Lein, deutlicher bei dem Rübsen und Raps. ]
- 5. Die Ernte der ihrer Körner willen gebauten Pflangen kann nicht verschoben werden, bis sie alle einen gleichen Grad von Zeitigung erlangt haben, weil dann die ersteren, und vollkommensten darüber ausstellen; sie muß vorgenommen werden, wenn der größere Theil derselben zeitig, der übrige aber in einem ausgebildeten, nur noch nicht vollkommen trockenen Zustande sich befindet.

Es gilt diese Regel sowohl für das ährentragende Getreide als für die Hülsenfruchte und die Oehlgewächse. Die Ernte auf großen Wirthschaften dauert oft mehrere Wochen, und man hat nicht immer so viele Menschen, um jeden Uder nur dann erft

abzufdneiden, wenn alle Rorner am Stamme hart geworden find. 3mar verurfact die verschiedene Beit ber Gaat mohl aus eine Berichiedenheit der Zeitigung; die aber beim Bintengetreide fic oft verwischt, weil eine gunftige Lage des Aders die fpatere Saat mit det fruheren gleich reif macht. Man muß baher faft immer den Schnitt fruher beginnen , ebe noch die Korner trocen geworden find. — Beim Roden verursacht biefer fruhe Schnitt keinen Schaden, wie ich aus einer großen Ungahl von Berfuchen weiß, die ich alljährlich felbft gu machen Gelegenheit habe: benn die Blatter diefer Pflange verdorren fruh, und bann icheint es, Fann die Pflange abgeschnitten werden, ohne daß man der fernern Unsbildung der Korner schadet. Gie find gwar noch weich, allein Diefer Buftand rubrt nur von dem Ueberfluffe der in den Gefagen befindlichen mafferigen Fluffigkeit ber; Diefe verdunftet in der Garbe eben fomohl, wie am Stangel. Bom Beiten fant 21 r= thur Doung, dag man ihn wohl zehn Tage fruber ichneiden konne, als feine Rorner fonft vollkommen troden geworden maren. »Biele verftandige Landwirthe behaupten, daß man den Weißen mindeftens gebn Tage fruber foneiden foll, ebe er reif ift. Dieg »Berfahren ift mahricheinlich fehr zwedmäßig, wenn man bann voie Garben langer als gewöhnlich am Felbe liegen lagt, bamit »die Körner darin ausreifen. Der Bortheil ift eine besondere »Zartheit der Körner.« (Farm, Cal. 433). Sollen die Linsen geschmackvoll senn, sich leicht sieden lassen, und will man nicht den größten Theil der Ernte einbugen, fo muffen fie gemahet werden, wenn die eine Salfte der Schotchen noch grun ift: Gben fo nachtheilig mare es, wenn man bei der Birfe auf das Gelbmerden der Korner in dem untern Theile der Dolde marten wollte; die schönsten und ergiebigsten Rorner an bem obern Ende murden dann icon ausgefallen fenn.

6. Die Ernte der Futterpflanzen geschieht mit der gewöhnlichen Sense. Bur Ernte des Getreides bedient man' sich aber bald der Sense, bald der Sichel, und hin und wieder des Siget's, das ein Mittelding zwischen Sense und Sichel ift, oder vielmehr beide vereiniget.

Die Erntemaschinen wollen wir hier bloß nur erwähnen, da wir außer der Smith'schen, die man zu Bosen dorf
nachmachte, keine andere kennen. Ueber die Wirkung dieses Werkszeugs findet man Nachrichten im zten heft der Berhandl. der k. k.
Landw. Gesellschaft zu Wien. 1818. Uns daucht dies Werkzeug
zu wenig allgemein verwendbar, und zu wenig ganz verläßig zu
senn, als daß es im Stande seyn sollte die Sense zu verdrängen.

7. Ob man fich besteinen ober des anderen Werkzeuges jum Abernten ber Kornerfruchte bediene, ift nicht gleich-

gultig, weil bas eine gegen bas andere bie Arbeit mehr fördert, und der Ausfall an Kornern bei bem einen größer als bei dem andern ift.

- 8. Jene Ernte- Methode ift die vortheilhafteste, Die bei gleicher Bollfommenbeit der Berrichtung oder Birfung am wenigsten Zeit und Kraft erheischt.
- 9. Da man mit der Genfe in einem gegebenen Zeitraume mit minderer Dube eine ungleich größere Flache abschneibet als mit dem Giget ober mit ber Gichel: und da der Ausfall an Kornern beim Schnitt und beim Trockenen bes gemahren Betreides gegen bas mit ber Sichel geschnits tene nicht beträchtlich größer ift; fo gebührt ber Geufe por der Sichel der Borgug.

In Landern , wo meiftene Bleine Birthichaften , und eine verhaltnigmaßig große Bevollerung ift, findet man fast allent-halben die Getreideernte mit der Sichel vollführen, und weil Die Arbeit mit der Sichel die Salmen ordentlicher gufammenbringt, die Garben iconer aussehen; fo hat man oft gemeint, daß diefer geringe Gewinnst die großere Auslage des Schnitters bede, mas nie ber Fall ift. Wenn man ermagt, bag man mit der Genfe mittelft febr weniger Menfchen Die Ernte vollführen könne, daß man dadurch weniger abhangig von fremden Arbeitern und Saglohnern ift, und daß man hiebet keinen wefentlichen anderweitigen Rachtheil erleidet; fo fdeint es teinem 3meifel unterworfen gu fenn, bag die Ernte mit der Senfe fehr wefentliche Borguge vor der Sichel habe.

Bir wollen jur Beftatigung Diefer Behauptung betrach. ten, wie viele Arbeit erfordert wird, wenn daffelbe Feld auf

die eine oder andere Urt abgeerntet wird.

Tha er rechnet (Rat. Sandw. I. Thl. S. 148), daß man mit der Gestell. Sense, wenn das Getreide in Schwaden gemäht wird, 2½ Morgen = 1 Joch 172 = abmähen könne. Kur das Harten, Binden und Zusammensehen rechnet er, daß eine Weibsberson 2 Morgen = 1418 = aufraume. — Es käme demnach die Arbeit der Ernte eines Joches auf 0,9 Tags merte eines Mannes, und 1,12 eines Weibes, jufammen 2,02 Tagmerte.

Beim Schneiden mit der Sichel nimmt er an, daß eine Perfon im Durchschnitte einen Morgen, = 709 00 fertig machen tonne. Gin Joch erforderte baber nur 21/4 Menfchen, mas mider alle Erfahrung ift.

Der Graf Podewille (Birthich. Erfahr. I. Ihl. 42)

zeigt, bag 8 Daber und 16 Sammler 24 Morgen Winterung in einen Tage abernten. Auf einen Menfchen kommt ein Morgen, und ein Jod erheifcht 21/4 Denfchen.

Beim Schneiden mit der Sichel erntete ein Menfc im Durchschnitte nur einen halben Morgen, und ein Joch erheischt

41/2 Menfchen.

Begtrup ergählt (a. a. D. II. Thi. S. 45) daß man in England ben Weigen häufiger schneibe als mabe. 90 Utres Beigen erfordern , nach ibm , 200 Tagwerte.
3,16 Menfchen pr. Tag, die fonft nur 140 Tagwerte beim Ma-

hen erfordert hatten, wobei 2,21 Tagwerker für das Joch entfielen.

Die Urbeit, welche das Mahen verursacht, ift in diesen 3 Beobachtungen giemlich übereinstimmend: nicht fo die Urbeit des Schnittes, 2,25, 3,16 und 4,50 Tagwerke find für ein Joch gezählt. Indeffen zweiste ich fehr, daß man in unfern Gegenden Leute finden durfte, die in 41/2 Tagen ein Joch Wintergetreide abschneiden und in Eleine Garben, wie fie bei uns gewöhnlich find, .— 15 bis 1800 Garben pr. Joch — binden Man rechnet bei une, wo wir febr fertige Schnitte. rinnen aus Rrain erhalten , daß eine folche Arbeiterinn , wenn sie im Verdinge steht, b. h. nach Schöbern schneibet, und von Morgens 4 Uhr bis 8 Uhr Abends arbeitet, in einem Tage 5 bis 6 Schober schneibet und aufbindet, deren 30 ungefähr auf ein Joch geben, wenn es dicht bestockt ift. hiernach maren 5 bis 6 Tagwerke pr. Joch erforderlich. Wenn durch Sausleute geschnitten wird; so bedarf man beim Winterrocken 10 bis 11 Tagwerke für das Joch.

Die Ersparung von Arbeit beim Maben ift baber außer allen 3meifel gefest. Ob aber nicht die großere Gewalt, melde das Mähen gegen das Schneiden erfordert, mehr Korner ausfolage, und ob nicht bei dem minder ordentlichen Bufammenbringen der Salme von der andern Seite wieder eine so großer Berluft entstehe, der den Rugen der ersparten Arbeit verschlinge, wie viele behaupten, ift meines Wiffens nirgendwo noch durch einen vergleichenden Bersuch erhoben worden. Ich habe oft und genau nachgefeben, ob beim Maben Des Getreides, das ich wi-Der die Gewohnheit meiner nachbarichaft betreibe, mehr Rorner, als gewöhnlich ausfielen, und fand nie einen bemerklichen Unterfdied. Gine febr genaue Beobachtung über den Alusfall beim Maben, welche in diefem Jahre von einem meiner Freunde beim Winterrocken angestellt wurde, ergab, dog man auf 1 3och 16 Da abgeschlagene Aehren rechnen mußte: was vielleicht 1/6 Megen beträgt. Ausgeschlagene Samenkörner fanden fich keine-

Ift das Getreide aber überreif, fo geht beim Maben mehr wie beim Schneiden verloren, wie ich felbst erfahren habe. Das das gemahte Getreide weniger ordentlich im Salmen zufammen tommt, ift ficher, und man tann es nicht vermeiben, daß nicht einige Aehren vertehrt in der Barbe fteden; allein dieg ift von keiner Bedeutung, wenn man die Garbe, so wie fie gebunden find, fogleich einführt, oder auch bann, wenn fie

aufgehifelt werden; nur beim Trodnen in Frofchen bringt es Nachtheil, weil da die Garben auf ihren hintertheilen am Bo-

ben fo lange fteben, bis fie trocken find.

Uber die Ernte. Methode mit dem Siget, das am Mittel. und Riederrhein, in den Riederlanden, und auch in England üblich ift, und womit ein Niederlander, den ich in meiner Wirthschaft hatte, in einem Tage ein Joch niederslegte, findet man das Nöthige zusammengestellt in Schwerz's Belg. Landw.

10. Ungeachtet ihrer Vorzüge kann die Sense boch nicht überall zur Ernte des Getreides angewendet werden. Wenn das Getreide gelagert ist, und doch in Garben gebunden werden foll; oder wenn es zwischen dichten Klee, oder bei der Egartenwirthschaft zwischen Gras aufgewachsen ist, thut man besser, es mit der Sichel zu schneiden, als es zu mahen.

Denn im ersteren Falle kann man das Getreide nicht wohl in Schwaden legen, und im letteren bringt man mit den Getreidehalmen zu vieles Grünfutter in Mengung. In einem sols den Falle schneidet man die Delme mit der Sichel hoch genug ab, um sie rein zu erhalten, worauf erst der untere Theil des Halmes sammt dem Alee oder Grase abgemäht, und gedörrt wird. Es scheint aber, daß der Alee, wenn er auch in der Garbe am Ucker nicht vollkommen austrocknet, das Getreide selbst in dem Tasse nicht verderbe, wenn es nur dicht geslegt ist. Schwerz erzählt eine Ersahrung Fellen bergs, daß Sommerweiten mit Alee in Garben, die nicht völlig ausgestrocknet waren, sehr hoch ausgebanset ward, und daß der Uebersfuß von Feuchtigkeit verdünstete, ohne dem Getreide nachtheilig zu sehn. (Hofw) ler Wirthsch. 172.).

neder ohne alle Vorrichtung, oder mit einer Vorrichtung angewendet. Ohne alle Vorrichtung wird sie gebraucht, wenn man es nicht nothig findet das Getreide in Garben zu binden, und diese aufzustellen, sondern wo dieses in Schwaden getrocknet, und dann unmittelbar eingeführt wird. Mit einer Vorrichtung muß die Sense versehen senn, wenn die abgeschnittenen Halme ordentlich beisammen liegen sollen, um in Garben gebunden zu werden.

- 12. Die Borrichtung an der Sense besteht im Rorbe, im Bügel, und in der Gabel.
- 13. Die Gense mit dem Korbe dient, um furzes Getreide: Gerste, hafer, Buchweißen in Schwaden zu maben; der Bügel wird der Sense aufgesest, wenn man hoch stehendes Getreide: Weißen und Rocken anmaht, d. h. das abgeschnittene Getreide an das noch stehende hinwirft, was dann erst abgerafft, und in Garben zur Seite gelegt werden muß; denn hoch stehendes Getreide läst sich nicht ohne große Unordnung in Schwaden mahen; und mit der Gabel, die zum Theil den Korb, und den Bügel ersehet, kann man hafer, Gerste und Weißen in Schwaden mahen, nicht aber Rocken, oder Ruchweißen.

Wie sehr ber Mensch am herkommlichen und Ueblichen hange, sieht man auch bei der Ernte des hafers im Gebirge und in den Sbenen von Karnten. In den höheren Gegenden wird bei uns der hafer fast allenthalben mit der Gabel Borrichtung gemaht, aber nirgendwo in der Sbene. Die Bewohner der Berge verstehen das Mähen sehr gut, aber die in den Ebernen ahmen es nicht nach, weil sie die Mühe der Erlernung dieser Kunst scheen. Der Bergewohner zieht nicht in die Gbenen, und dieser nicht in die Begege: so bleiben sich beide fremd und ab Mähen des Hafers, der Gerste und des Weißens, das allentbalben nachgeahmt zu werden verdiente, bleibt auf einen kleinen Theil der Aecker des Landes beschänkt.

- b. Bon der Trodnung der Getreidegarben.
- 3. Die abgeschnittenen Getreibhatme muffen hinlanglich trocken senn, wenn sie eingeführt werden, um in der Folge nicht in Gahrung oder in Verderbniß überzugeben.
  - 2. Das Abtrodnen ber Salme geschieht entweder in Schwaden, ober in Garben.
    - 3. In Schwaben muß jenes Getreibe ausgetrode

net werden, das viel grünes Unfraut enthalt, oder felbst noch saftige Blatter hat, oder in feuchtem Better geschnitten wird. In Garben trochnet man das Getreide, das reif und rein ist, und in trochnem Better geschnitten worden ist.

Binsen, Erbsen, Biden, die noch viele grüne Blatter und Gullen haben; Gerfte und hafer mit Alee lagt man allenthalben in Schwaden erft austrocknen, ehe man fie bindet. Alles
Getreide, das man in feuchter Bitterung schneidet, muß erft in Schwaden wieder trocken werden, ehe man es in Garben zusamenbringen darf. Trockenes und reifes Getreide aber, es sey nun Gerfte, Pafer, Bohnen, oder Weigen und Rocken, wird gleich hinter der Sense oder Sichel gebunden.

- 4. Das in Garben gebundene Getreide hat aber nur felten jenen Grad der Trockenheit, daß man es ohne Gefahr des Verderbens sogleich einführen könnte, und es muß erst noch einige Zeit der Einwirkung der Luft und Wärme ausgesetzt bleiben, ehe es trocken genug ist, um nicht zu verderben.
- 5. Das Austrocknen der Sarben geht aber in der fürzeften Zeit und am zuverläßigsten vor sich, in dem Berhaltnisse als diese kleiner und im trockenen Zustande zusammengebracht worden sind.

Sehr große Garben, wenn sie einmal gebunden sind, trochnen im Berlaufe elniger Tage oder Wochen taum merklich in ihrem Junern aus, und verderben, wenn fie feucht zusammengebracht worden sind. In große Garben zu binden ist daßer nur da rathlich, wo das Getreide am Halme sehr reif geworden, und von grünen Pstanzen frei ift, oder wo es lange genug in Schwaden abgetrochnet ist. Aleine Garben zu machen macht zwar mehr Ruhe, dasir aber sind sie leichter zu behandeln; man kann sie in hoden, Schöber, Mandeln aufstellen, sie trochnen leichter aus, und sind leichter aufzuladen, wie die schweren.

6. Ilm das Nagwerden der Garben zu verhüten, werden sie so zusammen, oder übereinander gelegt, daß sie sich gegenseitig vor dem Eindringen des Regens schügen, worauf ste so lange am Uder stehen bleiben, bis

fie innerhalb gang ober hinlanglich trocken geworden find.

Das Trodnen der geschnittenen Garben geschieht in ben mannigfaltigften Formen. Bald werden je 4 und 4 Garben aufammengestellt, und erhalten eine funfte gur Rappe; balb find es 9 Garben, Die man tonifc insammenftellt, und mit ber gehnten bedectt. Bei turgem Getreibe: Berfte, Dafer, Beigen ift das erftere, beim Roden das zweite Berfahren in der hiefigen Segend üblich. Das Getreide trodnet hiebei febr fonell aus, denn es ift der Luft am meisten ausgesett, es macht wenig Arbeit aber es erforbern biefe hoten viel. Raum , und werden burch Winde leicht umgeworfen. Unberswo metden die Garben je 20 oder 15 ins Rreug übereinander gelegt, und haben eine kleine Stange gur Stupe. Diefe Art macht etwas mehr Arbeit, als Die erftere, auch trodnen die Garben nicht fo fonell; fie ift aber wenigern Bufallen ausgesett, und nimmt weniger Raum ein. Die Garben auf hohe Stangen aufzuhifeln kann nirgendwo vortheilhaft fenn, weil das fehr viele und große Mühr macht, und weil hiebei bas Getreide unnothig lange der Witterung und ben Bogeln Preis gegeben ift.

7. Das Trodnen der Garben geschieht auch wohl badurch, daß man sie auf die Querstangen eines gerade stehenden Gerustes legt, wo sie entweder bis zum Dreschen, oder bis sie troden sind, bangen bleiben.

Solde Gerüste nennt man harfen, im Gailthale von Kärnten, Kösen, in Schweden heissen sie Päßja. '(Siehe Gigler, von den einfachen und doppelten in Befim or eland üblichen Barfen, in der Schwed. Abhandl. 31. B.) Gie find am haufigsten in Reain, weniger jahlreich in Rarnten, Salgburg, Tirol. Man hat einfache und doppelte Barfen, Die erftern find ein Berufte, bas aus mehreren geraden Baumen . besteht, in die bolgerne vorragende Ragel eingeschlagen find, auf welche man Querftangen legt; swifden die dann die Getrei. degarben gehangt und gelegt werden. Die letteren bestehen in eis nem doppelten folden Gerufte, Die mit einem Dade verdunden find, und nebibei gur Drefchtenne und gur Bagenhutte Dienen. Der Ruben folder harfen, bag das geschnittene Getreide fogleich geborgen werden fann , und daß es den Plat am Uder raumt, um ibn fofort bestellen ju tonnen, wird gu theuer ertauft durch den großen Aufwand an Ausgaben fur bas Gebaude, und durch die vermehrte Arbeit beim Begführen , Abladen , Ginhangen, Mushangen und Ginichenern, womit ein betrachtlich großerer Rornerausfall verbunden seyn muß. Rur ffir fehr kleine Wirthicaften paffen die Barfen, in einem febr fublen und naffen Rlima. Wenn man aber die Garben unter folden Umftanden aufhifelt,

chas heißt: auf niedere Stangen übereinander legt; fo erreicht man denfelben Zweck mit minderer Muhe.

- 3. Das Trodinen der Futterpflanzen werden wir in ber speziellen Pflanzenkultur abhandeln, weil fast jede Pflanze etwas Eigenthumliches hiebei erfordert.
- c. Bon der Aufbewahrung der Getreidegarben und trocknen Futterpflanzen.
- 1. Ift das Getreide, oder die Futterpflanze im Freien endlich so weit ausgetrodnet, daß man sie ohne Gefahr einer nachtheiligen Gahrung aufhäufen kann; so wird die Ernte entweder in die Sch euern geführt, oder auch wohl im Freien in Triften oder Fiemen getaft.
- 2. Das Aufbewahren in Scheuern hat die Bortheile, daß 1) das Einbringen der Ernte weniger Mühe macht; 2) das trockene Einbringen mehr gesichert ist; 3) daß es in der Scheuer vor dem Regen völlig sicher ift; und 4) daß die Wegnahme eines Theiles keinen Nachtheil für den Rest hervorbringt. Dafür aber sind die Scheuern kostspielige, große Gebäude, und die Ernte ist in denselben der Gefahr des Feuers ausgesest.
- 3. Das Aufbewahren des Getreides, des heues und Strofes in Triften hat die Wortheile, daß man keiner Gebäude bedarf, höchstens eines Bodens, um den untern Theil der Trifte über die Erde zu erheben, und sie daburch vor dem Verderben, und dem Zugange der Nagethiere zu sichern; und daß die Ernte durch die Vereinzelung solcher Schöber weniger der Feuersgefahr ausgesetzt ist. Dafür aber macht das Einlegen des Getreides in die Triften, so wie das Wegführen in die Tenne mehr Mühe, wie das Einscheuern; das Vilden der Triften muß sehr ausmerksam vorgenommen werden, weil sonst Wasser eindringt,

und den ganzen Stock verdirbt, und wenn die Trifte aufgebrochen wird; so ist es fast immer nothwendig sie ganz wegzuführen, weil sonst dem Wasser der Weg in das Innere gebahnt ist.

4. hieraus erhellet, daß das Aufbewahren der Ernte in Scheuern nur in fleineren Wirthschaften, und in holz-reichen Gegenden, die Triften aber in entgegengesetzen Berhältnissen dem Vortheile des Landwirthes mehr entfprechen werden.

In den Gebirgelandern von Deutschland wird bis auf bas Alpenheu alles eingescheuert; in den Ebenen von Ungarn muß alles in Triften gelegt werden. Go findet man auch durch gang England fast teinen Wald und keine Scheuer.

- 5. Das Aufbewahren ber verschiedenen Burgelgewachse werden wir in der speziellen Pflanzenkultur an seinem Orte allenthalben angeben.
- d) Vom Dreschen, Reinigen und Aufbewahren des Getreides.
- 1. Die Körner der Getreidearten und der Oehlpflanzen werden auf mancherlei Art aus ihrer Verbindung mit den Aehren, oder aus ihren Hulfen gebracht, entweder durch Handreschen, durch das Austreten mit Thieren, und durch Maschinen.
- 2. Das Ansbreschen ber Getreibegarben mit ben Dresch flegeln ist das einfachste Verfahren, wobei das Stroh rein und in Ordnung bleibt: es macht aber fehr viele Arbeit, und ist daher das kostspieligste.

Das Dreichen geschieht in Bleinen Wirthschaften fast gang mit eigenen Leuten, in großern aber durch fremde. Daß die erstern in einem gegebenen Zeitraume weniger ausdreschen, aber reinere Arbeit machen, als die lettern, die mehr ausdreschen, das für aber mehr Korn im Strobe laffen, liegt in der Natur der Bache.

Meine eigenen Leute brefden in Bieren, und fertigen im Winter in 6 Tagen 50 Schober Winterrocken à 3/3 Meben im Durchschnitte der Jahre: und es find flinte und ruftige Menichen.

Rommt auf einen Tag für die Person 1 1/2 Depen.

Die im Berdinge arbeitenden Drefcher im Darchfelde (Daninger's Befdreib. einer Drefdmafdine. Bien, 1815.) arbeiten im Winter 81/2 Stunden, und jeder drifcht und reinigt in einem Bintertage 1,40 Deten fowere, oder 2,37 Deten leichte Fruct.

Der Graf Podewills gibt (I. Thl. Tab. 94) an, daß Die Frobner vom ichlechten Binterroden taglic 1,10 Deben auf-

gebracht haben.

Bas Didfon (Farm. Comp. II. T. 608) fagt, daß man in England fur einen Arbeiter i bis 1 1/2 Quarter Beiben, = 4,64 bis beinahe 7 Megen, von der Gerfte von 7 bis 9,28 Megen, und vom hafer noch mehr rechnen tonne, begreife ich

nicht , und muß ficher unrichtig fein. Deiftens wird das Drefcen mit bem ausgebrofchenen Getreibe gezahlt. Thaer fagt (Rat. Landw. IV. B. 45), bag bas Dochfte, mas gegeben mird, das 3molftel, das Geringfte das Achtzehntel fep. Wenn fich ber Taglohner taglich 1/2 Berl. Scheffel. = 0,11 Degen oder 1,768 Degen Dafil verdienen foll; fo muß er im erstern Falle täglich 1 1/3, im lettern 2,1 Deben aus-breichen. Das Erstere ift wohl möglich; allein das Lettere dunkt mir beim Roden und Weißen taum möglich, wenn nicht die Musgiebigfeit des Schobers betrachtlich bober angenommen wird. Bei uns wird ben Drefdern meiftens bas Behntel gegeben, in Un-

terfteiermart das Drigehntel, im Darchfelbe 4/30. Es tann aber die Drefchergebuhr teine ftatige Große fenn, benn fonft murben in dem einen Jahre bie Drefder, in bem anbern ber Landwirth betrogen fenn. Gie muß nach der Ausgiebig= Teit bes Schobers größtentheils, und jum tleineren Theile auch nach bem Preife bes auszubreschenden Getreibes regulirt merben.

3. Das Austreten burch Thiere hat den Bortheil, daß man mit den geringsten Roften die größte Menge von Getreide in einem gegebenen Zeitraume ausdreschen fann: dafur aber bat es die Nachtheile, daß man nur febr reifes, oder leicht aus den Opelgen gebendes Getreide damit rein und gefchwind ausbringen fann, und bag bas Strob jum gutter größtentheils, oder auch wohl gang untauglich wird.

Diefe Urt des Ausbringens der Rorner ift in den füdlichen Landern, bei une aber in Ungarn, und zum Theil auch in Defterreid, ja felbft in einem Eleinen Strice von Rarnten,

in dem windischen Theile des Gailthales üblich. Wenn bas Getreibe in ben marmeren Landern recht trochen ift; fo mird es gleich am Uder auf einem gereinigten Plate ausgeritten. Bie viel man' in einem Tage ausbringen konne, wird nirgendwo ge-nau angegeben. Daninger fagt (a. a. D. 28), daß ihm glaubmurdige Perfonen verficherten, daß man mit 6 Pferden und 6 Menichen in einem Sommertage 100, und in einem Bintertage 40 - 60 Meben Sommerfrucht austreten tonne. - Rach feiner Beobachtung aber traten 10 bis 12 Pferde, mit 6 auch mehr Menschen im Binter nur 25 Mandel Beigen ju 3/4 Megen = 193/4 Megen aus. Man gab den gten Megen hiefur, und boch fanden sich nicht Leute, die diese Arbeit unternehmen wollten. 3m Gailthale rechnet man, daß 2 Pferde mit einem Reiter 4 Schober Beiben ju 3/3 Deben, ober 5 Schober Gerfte au 1 Deben, in einem Berbfttage austreten. Dan hat in Diefen beiben Gegenden vom Austreten des Getreides mohl keinen andes ren Bortheil, als Dag die Thiere diese beschwerliche Arbeit vollführen , indem man fie fonft nicht beffer ju benuten im Stande ift; benn es brifcht bier ein Pferd nicht mehr wie ein Denfc.

Die hirfe und ben Pfennich laffen wir in Rarnten als lenthalben burch die Thiere austreten; weil diese Getreidearten noch im naffen Zustande des Strobes eingeführt, und sogleich abgedroschen werden muffen, und weil die Körner dieser Früchte ausnehmend leicht aus ihren Spelzen gehen. Weil das verunreinigte Strob der hirfe und des Pfennichs sämmtlich zum Trocknen ausgehifelt wird; so verliert es durch die Einwirkung der Luft und des Regens wieder allen üblen Geruch, und wird in der

Folge von den Thieren gern gefreffen.

4. Das Dreschen des Getreides mit Maschinen ift uralt. Der wesentlichste Vortheil derselben besteht darin, daß man unabhängig von einer großen Unzahl Menschen, die zum Dreschen mit Händen nothwendig find, dieses Geschäft vollführen kann. Undere Vortheile der Dreschmaschinen sind, daß man beim Ausbringen der Körner weniger vom Diebstahl und von der Liederlichseit der Arbeiter zu besorgen hat, indem die Maschine gleichsörmig drischt, und leichter übersehen wird. Die Nachtheile, welche mit den Treschmaschinen verbunden sind, bedeuten wenig. Das Verwirren des Strohes bei den wirksamsten, ist nur in so sern ein Nachtheil, als ein solches Stroh nicht zum Decken der Häuser verwendet werden kann.

- 5. Die gegenwartig üblichen Dreschmaschinen werden eingetheilt: in die Balgen, in den Stampf und in die Mubl.
- 6. Die Drefchwalzen sind die altesten Berkzeuge, und haben sich feit den Zeiten der Romer, wo sie schon allenthalben eingeführt wurden, in einem großen Theile des öftlichen und nördlichen Europa erhalten. Ihre Errichtung erfordert die geringsten Kosten, und ihre Birtung ist das vier- und fünffache des Handdreschens.

Wir sinden die Dreschwalzen in den Schriften von Barro und Rolumella: so sind sie als noch gebräuchlich im nords west lichen Italien abgezeichnet in den Venti giornate von Agost. Gallo vom Jahre 1560. Im 31. B. der schwed. Abhandlische sich eine sehr gute Beschreibung und Ubbildung von 18- bis 24rädrigen Bägen, und der konischen, geristen Balze, deren man sich in West 1- Norrland bedient. In verbesserter Form scheinen sie der größten Ausmerksamkeit werth zu seyn: denn aus der sehr genauen Beschreibung der Oreschmaschinen, die zu Ruben dorf und Güßenbrunn in Desterreich errichtet sind (von Jos. Daninger, Wien 1815), erhellet, daß man im Winter in 7½ Arbeitöstunden mit 2 Pferden und 3 Menschen 21½ Mandel schwere, oder 27½ Mandel seichte ausderosch, der 15,93, oder 27½ Messen Körner gaben. Im Sommer oder Derhste kann man damit 32 Mandel Wintergetreide zu 34 Messen, = 24 Messen, und 48 Mandel Sommergetreide zu 1 Messen ausderschen.

7. Der Dresch-Stampf ift eine Borrichtung, Die man in Sirol, Salzburg und Karnten häufig antrifft. Die Errichtung derfelben ift nur wenig kostspielig, und die Bedienung erfordert nur einen bis zwei Menschen, und boch leistet sie so viel, als 6 unferer gewöhnlichen Drescher.

Für nicht sehr große Wirthschaften, und wo diese Masschinen durch Wasser betrieben werden können, sind sie von entschiedenem Rugen. Wir haben in Karnten ungefähr 12 solscher Dreschstämpse, und ihre Bahl vergrößert sich alliahrlich. Man sindet den zu Eleiberg in Karnten aufgestellten im ökonomischen Kalender für das Jahr 1802 von Trautmanu, Wien bei Binz, abgezeichnet Die Wirkung dieser Maschine besruht auf der Menge der Schießer, und der Geschwindigkeit ihrer Schläge in einem gegebenen Zeitraume. Ein Dreschstampf

mit 12 Schießer brifcht in einem herbsttage 8 — 12 bis 20 Schoe ber Rocken oder Weißen zu 3/3 Megen pr. Schober , und 16 bis 24 Schober Gerfte oder hafer aus, zu 1 Megen pr. Schober.

- 8. Die Drefch mublen, ober fcottischen Drefchem afchinen sind zwar fünftliche und kostspielige Berkzeuge, leiften aber auch dafür mehr, als alle anderen, und machen die reinste Arbeit.
- 9, Sie paffen für große Wirthschaften, für menschenleere Gegenden, oder wo es vortheilhaft ift das Getreide frühe, im Serbste schon, oder in der Mitte des Winters ausgedroschen zu haben.

Wir haben im Klagenfurter Kreise von Karnten 9 Dreschmühlen, die alle vom Wasser getrieben werden. In Steiermark, Desterreich und Ungarn gibt es ebenfalls mehrere. Man drischt bei und in einer Stunde 4 Schober Rocken, der 5 bis 6 Schub hoch ist, Weisen 6 Schober, wenn er 4½ bis 5 Schuh hoch ist, und 8 Schober Gerste. Die beisen erstern Früchte geben ½ 3-3/4 Metsen pr. Schober, die Gerste 1-1½ Metsen. In 10 Arbeitsstunden von in demnach mit Hussen. In 10 Arbeitsstunden von mir demnach mit Hussen. In 10 Arbeitsstunden von Metsen Beisen Rocken, 39 ½ -45 Metsen Weisen, und 80-100 Metsen Gerste rein. Arthur Young rechnet für eine solche Maschine, wenn sie 8 bis 9 Stunden arbeitet, 15 Quarters Weisen, = 69 ½ Weten, und 15 bis 20 Quarters Gerste, Hasen, Erbsen aber Bohnen, = 69 ½ sie 92 ½ Metsen (Farm. Cal. S. 25). Daumsere Maschinen dieselben sind, wie in England; so vermutte ich, daß ihr Weisen kurzer im Strohe ist, wie der unsere, und daß ihr Weisen kurzer im Strohe ist, wie der unsere, das start in das Stroh wächst.

10. Uns diesem erhellet, daß das Handbreschen für fleine Wirthschaften, und für volkreiche Gegenden passe, und in sehr großen Wirthschaften solcher Lander und Gegenden beibehalten werden muß, wo das Volk ohne ein hinlangliches Grundeigenthum sich befindet; daß der Dreschstampf für Gebirgslander, die allenthalben Bache haben, wo kleinere Wirthschaften sind, und kein Ueber-fluß von Menschen vorhanden ist, und daß Oreschmaschinen, vorzüglich die schottischen, nur für große Getreidenen, vorzüglich die schottischen, nur für große Getreide

wirthschaften sich vortheilhaft erweisen, die mit freien Leuten betrieben werden, und wo der Entgang dieses Binterverdienstes bas Bolf ber Taglohner, das uns den Sommer über nothwendig ift, nicht wegzuziehen nothigt.

- 11. Das ausgedroschene Getreide wird von der Spreu gereiniget, indem man es mit der Schaufel gegen den Wind wirft, oder indem man es durch die Fegemühle scheidet. Die mit dem Getreide gleich schweren Untrauts-famereien werden durch Siebe abgeschieden.
- 12. Das gereinigte Korn muß aufbewahrt werden. Dieß geschieht auf verschiedene Weise, je nachdem es mehr oder weniger ausgetrodnet ift.
- 13. So lange noch die Körner so viele Feuchtigkeit in sich enthalten, die zur Erregung der Gahrung zureicht, durfen sie nicht aufgehäuft werden, weil sich ein solcher Haufen erhigen, und entweder keimen, oder schimmeln wurde. Nur dann erst, wenn die Körner durch die Luftaussehung ohne Anwendung einer größern Warme, als der atmosphärischen, oder wenn wir es in Darrstuben trocknen, worin die Warme nicht über 24° R. geht, mög-lichst trocken sind, durfen sie aufgehäuft werden.
- 14. Solches Getreide, das noch viel innere Feuchtigkeit hat, wenn es von der Drefchtenne fommt, muß fehr dunn auf dem Schüttboden, einem luftigen Raume, ausgebreitet, und oft gewendet werden, bis es hinlang-lich trocken ift.

Wir dreschen die hiese und den Buchweißen, wenn die Pflanzen noch halbgrun sind, und wenn wir dieses Getreide nicht sehr dunn aufschütten, und ost wenden, so verdirbt es gewiß. Der Mais enthält sehr lange im Frühlinge noch Feuchtigkeit in sich, und muß mit vieler Sorgfalt erft am Schüttboden gestrocknet werden, wenn man ihn nicht im Trockenhause liegen lassen will.

- 15. Alles Getreibe, das balb nach ber Ernte gebrofchen wird, muß ebenfalls erst eine Beile gelüftet und getrochnet werden, ehe man es aufbewahren kann.
- 16. Das Aufbewahren ber Getreideförner hat jum Zwecke, diefelben vor der Feuchtigkeit und vor rauberischen Thieren und Menschen zu schügen.

Rommt Feuchtigkeit jum Korn, so geht es in Gahrung und Berderbnig über. Thiere, welche bem Getreibe nachstellen, sind eine große Anzahl verschiedener Insekten, ferners: Ratten und Maufe.

- 17. Jebe Art, woburch biefer Zwed erreicht wird, ift gut; jene aber, wodurch er mit dem verhaltnismäßig minbeften Aufwande am sichersten erreicht wird, die vortheilbafteste.
- 18. Das Getreibe wird aufbewahrt in gemauerten, mit gut schließenden Thuren und vergitterten Fenstern geschlossene Schüttboben, in Getreibekästen, und in unterirdischen Gruben.
- nan bei großen Wirthschaften, besonders wo man auch fremdes Getreide empfängt, dieses mit Leichtigkeit erst allmählich abtrocknen kann, ehe man es in größere Haufen aufschichtet, und daß man es hierin vor Verderbniß durch Feuchtigkeit am sichersten, so wie vor Natten und Dieben schüßt. Allein sie erfordern große Auslagen, die Insekten richten darin oft beträchtliche Verheerungen an, und die Mäuse werden nicht abgehalten.
- 20. Getreide faften, holzerne, mit Eisenblech an ben unteren Kanten beschlagene Schreinen, paffen zur Aufbewahrung eines wohl ausgetrockneten Getreides für alle mittelgroßen Wirthschaften am besten; weil allen Thieren der Zugang zu denselben vollkommen abgesperrt ist.

Ein Raften, ber 25' lang, und 4' hoch und breit ift, fast 200 Megen Getreide. Solcher Raften hat man mehrere in dem gewölbten Theile des Hauses, wo fie vor Feuer und Dieben gefichert find.

si. Unter ber Erde kann das Getreibe nur da aufbewahrt werden, wo man Gelegenheit hat in einem dichten, wasserhaltenden Thon birnförmige löcher zu graben, die man ausbrennt, mit Stroh aussleidet, mit trocknem Getreibe vollfüllt, und mit Erde schließt. Es ist dieß offenbar die leichteste, mindest kostspielige, und sicherste Art sein Getreide aufzubewahren, weil es vor Nasse und Feuer, vor Thieren und Menschen völlig gesichert ist.

In ben Ebenen von Ungarn, Pohlen und Rußland, so wie in den südlichen Ländern, Spanien und Italien, serners im ganzen Orient ift diese Art das Getreide aufzubewahren die üblichste, meistens auch die einzige. Wennman Sorge trägt, daß die Mündung nicht sowohl wasserdicht geschlossen, als auch durch eine Erhöhung das Wasser von der obern dunneren Schichte der Gruben abgeleitet wird, und der Thon hinlänglich dicht ist, so daß auf keiner Seite Jeuchtigkeit eindringen kann; so ist diese Art der Ausbewahrung gewiß sehr vorzüglich. Wehr hierüber kann man lesen in Simond's toskanischer Landwirthschaft.

22. Aus diesem erhellet, daß für große Wirthschaften eigene, jur Ausbewahrung des Getreides errichtete Gebaude nothwendig seyen, daß aber in mittelgroßen und kleinen Wirthschaften, wo das Holz nicht zu theuer, Getreideschreine; in Thongegenden aber unterirdische Gruben die zweckmäßigsten Ausbewahrungbörter des Getreides seyen.

Ende des ersten Theiles.

- In der Carl Gerold'ichen Buchhandlung find noch folgende Werke um bengesette Preise zu haben:
- Braunhofer (A. G.) Naturmiffenschaftliche Vorbegriffe für Maturgeschichte, nebst dem praparativen Theil der oristognosstischen Mineralogie. Als Einleitung für Studierende der Beilkunde, Pharmacie, Stonomie, und für Liebhaber dies fer Wiffenschaft. Mit einer Aupfertafel. gr. 8. 1816. 5 fl.
- Bufchmann (Jos. v.), die Landguts-Rechnungslegung, um durch sie nicht nur die nothwendige Sicherftellung zu bezweschen, sondern auch unmittelbar und auf einfachen Wegen das Berhalten und den reinen Ertrag der verschiedenen Verwalstungszweige für sich allein zu erfahren. Nebst einigen Grundsfähen über die Guterverwaltung selbst und ihre Organisation. gr. 4. 15 st.
- Ropezen (3.) Anleitung ju dem Berfahren in Grundbuchsfaden, nach dem neuen burgerl. Gefehbuche, und den in Ofterreich unter der Enns noch bestehenden Patenten und Berordnungen. gr. 8. 1817. 6 fl.
- Lewenau (Jos. Arn. Ritter von) Mittel zu einer sparfamern und zugleich nüslichern Fütterung der Pferde. Mit einem Aupferstich der Maschine. gr. 8. 1817. 1 fl.
- Meigner (P. T.), Dandbuch der lallgemeinen und technischen Chemie. Erster Band. Spstem der Chemie. Beschreibung der chemitalischen Apparate. Tabellarische übersicht der chemischen Jusammensehungen. gr. 8. Mit vier Aupfern. 12 ff.
- Pank (B. J. Ritter von) und A. Jos. Ahl Berfuch einer Beschreibung der vorzüglichsten Berg- und huttenwerke
  des herzogthums Stepermark. Rebst andern vermischten
  mineralogischen Berg- und huttenmannischen Abhandlungen.
  Mit vier Kupfern und zwep Tabellen, gr. 8, 1814. 6 fl.
- Puteani (3. Freyh. von), Grundfaße des allgemeinen Rechnungswesens, mit Unwendung auf alle Bermögens- und Gewerbsverhaltniffe des burgerlichen Lebens; insbesondere auf Stonomie, Sandlung und Staatswirthschaft. gr. 4to. 10 fl.
- Som itt (Joh. Unt.), theoretisch = praktische Unleitung zur Forfigehaubestimmung, ober Taration und Regulirung ber Walbungen; zum Selbstunterrichte sowohl für Forftlehrlinge, niedere und höhere Forstbeamte, als auch für die mit Forst-

- geschäften fich befassenden Wirthschaftsgerathe, Berwalter und Waldeigenthumer selbst, welche ihre Walder auf eine sichere und wenig koffspielige Art reguliren lassen wollen. Imen Bande. Mit Forst-Karten. 24 fl.
- Schmitt (3. 21.) Lehre ber kunftlichen holgzucht, durch bie Pflanzung. Reu bearbeitet und mit neuen Bentragen vermehrt. gr. 8. 1808. 3 fl.
- Grundsche jum Entwurf einer zwedmäßigen Schlagordnung. Ein Bentrag zur hobern Forstwissenschaft, nebst einer vollftändigen und grundlichen Anleitung zum Abtriebe ber Wälber. gr. 8. 1812. 5 fl.
- Schwarz (3. D., f. t. Nath) Sammlung der allerhöchsten Patente und Borschriften in Stempelsachen. Enthält die im Jahre 1802 wegen Einführung der vierzehn Classen des Papierstempels für Schriften und Urkunden, dann des Stempels für Wechsel, Wechselproteste und Handlungsbücher, Rarten, Ralender, Zeitungen, Stärke, Haarpuder und Schminke erstossen Anordnungen; die dießfälligen Patente vom Sten und 15ten October 1802, und die diesen Patenten bis zum Jahre 1818 nachgefolgten Verordnungen. gr. 8. 4 fl. 30 kr.
- Buff (Lor. Chryf. Edler von), (Dr. der Medicin, und Professor der Botanit und Chemie am Johanneum zu Grat), Anseitung zum gründlichen Studium der Botanit. Mit einer Übersicht über den Ban naturhistorischer Klassisstätionsssyfteme, einer Kritit des Jussien schen und den Grundzügen eines neuen natürlichen Systems. gr. 8. 5 fl. 30 tr.
- Wiener Runft: und Luftfeuerwerker (der), oder Ansleitung zur leichteften, grundlichsten und zweckmäßigften Erzeugung und Borstellung aller Runft: und Luftseuer zu Lands und Wasser-Feuerwerken. Nach den neuesten und besten Erssindungen als Selbstunterricht für Liebhaber dieser Wissenschaft, zum ländlichen Bergnügen bearbeitet, und figurlich dem Auge dargestellt, durch L. von L-e. Mit 30 illuminteten Rupfern. gr. 8. 12 fl. 30 fr.





DATE DUE			

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004

